

CLUSTERPRO[®] X SingleServerSafe 1.0 **for Linux**

スタートアップガイド

2011.01.25
第7版



改版履歴

版数	改版日付	内 容
1	2007/06/29	新規作成
2	2007/09/06	<p>第 2 章 CLUSTERPRO X SingleServerSafeの動作環境 ソフトウェア「動作可能なディストリビューションとkernel」に新規対応kernelを追加しました。</p> <p>第 4 章 注意制限事項 OSインストール後、CLUSTERPRO X SingleServerSaveインストール前「ユーザ空間モニタリソース(監視方法softdog)について」に注意事項を追加しました。</p> <p>「ログ収集について」を追加しました。</p>
3	2007/10/12	<p>第 1 章 CLUSTERPRO X SingleServerSafe の使用方法 「モニタリソース」にWebOTXモニタを追加しました。 「モニタリソース」からRAWモニタを削除しました。</p> <p>第 2 章 CLUSTERPRO X SingleServerSafeの動作環境 ソフトウェア「動作可能なディストリビューションとkernel」にAsianux Server 3 を追加しました。 「監視オプションの動作確認済アプリケーションサーバ」にWebOTXを追加しました。</p> <p>Buidlerの動作環境「動作確認済OS、ブラウザ」にAsianux Server 3 を追加しました。</p> <p>「オフライン版Builderが対応するCLUSTERPRO X SingleServerSafeのバージョン」に 1.1.2-1 を追加しました。</p> <p>WebManagerの動作環境「動作確認済OS、ブラウザ」にAsianux Server 3 を追加しました。</p> <p>第 3 章 最新バージョン情報「機能強化」「修正情報」を追加しました。</p>
4	2008/01/18	<p>第 2 章 CLUSTERPRO X SingleServerSafe の動作環境 ソフトウェア「動作可能なディストリビューションとkernel」に新規対応kernelを追加しました。 ソフトウェア「監視オプションの動作確認済アプリケーション情報」にOracle11gを追加しました。</p> <p>Builderの動作環境「オフライン版Builderが対応するCLUSTERPROのバージョン」を更新しました。</p> <p>第 3 章 最新バージョン情報 「機能強化」を更新しました。 「修正情報」を更新しました。</p> <p>第 4 章 注意制限事項 「CLUSTERPRO X SingleServerSafeの情報作成時」に注意事項を追加しました。</p> <p>「サービス起動／停止用スクリプトについて」に注意文を追加しました。</p>
5	2008/07/31	<p>第 2 章 CLUSTERPRO X SingleServerSafe の動作環境 ソフトウェア「動作可能なディストリビューションとkernel」に新規対応kernelを追加しました。</p> <p>Builderの動作環境「オフライン版Builderが対応するCLUSTERPROのバージョン」を更新しました。</p> <p>第 3 章 最新バージョン情報 「機能強化」を更新しました。</p>

6	2010/05/11	<p>第 2 章 CLUSTERPRO X SingleServerSafe の動作環境 ソフトウェア「動作可能なディストリビューションとkernel」に新規対応kernel を追加しました。</p> <p>第 3 章 最新バージョン情報 「CLUSTERPROとマニュアルの対応一覧」を更新しました。 「機能強化」を更新しました。 「修正情報」を更新しました。</p>
7	2011/01/25	<p>第 2 章 CLUSTERPRO X SingleServerSafe の動作環境 ソフトウェア「動作可能なディストリビューションとkernel」に新規対応kernel を追加しました。</p> <p>第 3 章 最新バージョン情報 「CLUSTERPROとマニュアルの対応一覧」を更新しました。 「機能強化」を更新しました。 「修正情報」を更新しました。</p>

免責事項

本書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

日本電気株式会社は、本書の技術的もしくは編集上の間違い、欠落について、一切責任をおいません。

また、お客様が期待される効果を得るために、本書に従った導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

本書に記載されている内容の著作権は、日本電気株式会社に帰属します。本書の内容の一部または全部を日本電気株式会社の許諾なしに複製、改変、および翻訳することは禁止されています。

商標情報

CLUSTERPRO[®] X は日本電気株式会社の登録商標です。

FastSync[™]は日本電気株式会社の商標です。

Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における、登録商標または商標です。

RPMの名称は、Red Hat, Inc.の商標です。

Intel、Pentium、Xeonは、Intel Corporationの登録商標または商標です。

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Turbolinuxおよびターボリナックスは、ターボリナックス株式会社の登録商標です。

VERITAS、VERITAS ロゴ、およびその他のすべてのVERITAS 製品名およびスローガンは、VERITAS Software Corporation の商標または登録商標です。

本書に記載されたその他の製品名および標語は、各社の商標または登録商標です。

目次

はじめに	vii
対象読者と目的	vii
本書の構成	vii
本書で記述される用語	viii
CLUSTERPRO X SingleServerSafe マニュアル体系	ix
本書の表記規則	x
最新情報の入手先	xi
セクション I CLUSTERPRO X SingleServerSafe の概要	13
第 1 章 CLUSTERPRO X SingleServerSafe の使用方法	15
CLUSTERPRO X SingleServerSafe とは?	16
CLUSTERPRO X SingleServerSafe の製品構成	16
CLUSTERPRO X SingleServerSafe のソフトウェア構成	17
CLUSTERPRO X SingleServerSafe の障害監視のしくみ	17
業務監視とは	17
内部監視とは	18
監視できる障害と監視できない障害	19
業務監視で検出できる障害とできない障害	19
クラスタオブジェクトとは?	20
リソースとは?	21
ハートビートリソース	21
グループリソース	21
モニタリソース	21
CLUSTERPRO X SingleServerSafe を始めよう!	23
最新情報の確認	23
クラスタシステムの設計	23
クラスタシステムの構築	23
クラスタシステムの運用開始後の障害対応	23
セクション II リリースノート (CLUSTERPRO X SingleServerSafe最新情報)	25
第 2 章 CLUSTERPRO X SingleServerSafe の動作環境	27
ハードウェア	28
スペック	28
ソフトウェア	29
CLUSTERPRO Serverの動作環境	29
動作可能なディストリビューションとkernel	29
監視オプションの動作確認済アプリケーション情報	38
必要メモリ容量とディスクサイズ	40
Builderの動作環境	41
動作確認済OS、ブラウザ	41
Java実行環境	41
必要メモリ容量/ディスク容量	41
オフライン版Builderが対応するCLUSTERPRO X SingleServerSafeのバージョン	42
WebManagerの動作環境	43
動作確認済OS、ブラウザ	43
Java実行環境	43
必要メモリ容量/ディスク容量	43

第 3 章	最新バージョン情報	45
機能強化		46
修正情報		48
第 4 章	注意制限事項	51
システム構成検討時の注意事項		52
Builder、WebManagerの動作OSについて		52
NIC Link Up/Downモニタリソース		52
OSインストール前、OSインストール時		53
/opt/nec/clusterproのファイルシステムについて		53
依存するライブラリ		53
依存するドライバ		53
キープアライブドライバ		53
CLUSTERPRO X Alert Serviceについて		53
OSインストール後、CLUSTERPRO X SingleServerSafe インストール前		54
通信ポート番号		54
NICデバイス名について		55
ネットワークの確認		55
ユーザ空間モニタリソース(監視方法ipmi)について		56
ユーザ空間モニタリソース(監視方法softdog)について		56
ログ収集について		56
CLUSTERPRO X SingleServerSafe の情報作成時		57
サーバのリセット、パニック		57
グループリソースの非活性異常時の最終アクション		57
execリソースから起動されるアプリケーションのスタックサイズについて		58
遅延警告割合		58
ディスクモニタリソースの監視方法TURについて		59
WebManagerの画面更新間隔について		59
CLUSTERPRO X SingleServerSafe 運用後		60
ドライバロード時のメッセージについて		60
ipmiのメッセージについて		61
回復動作中の操作制限		61
コマンド編に記載されていない実行形式ファイルやスクリプトファイルについて		61
ログ収集時のメッセージ		61
サービス起動／停止用スクリプトについて		61
EXECリソースで使用するスクリプトファイルについて		62
活性時監視設定のモニタリソースについて		62
WebManagerについて		63
Builder について		63
付録 A	索引	65

はじめに

対象読者と目的

『CLUSTERPRO® X SingleServerSafe スタートアップガイド』は、CLUSTERPRO X SingleServerSafe をはじめてご使用になるユーザの皆様を対象に、CLUSTERPRO X SingleServerSafe の製品概要、クラスタシステム導入のロードマップ、他マニュアルの使用方法についてのガイドラインを記載します。また、最新の動作環境情報や制限事項などについても紹介します。

本書の構成

セクション I CLUSTERPRO X SingleServerSafe の概要

第 1 章 「CLUSTERPRO X SingleServerSafe の使用方法」: クラスタシステムの使用方法および関連情報について説明します。

セクション II リリース ノート

第 2 章 「CLUSTERPRO X SingleServerSafe の動作環境」: 導入前に確認が必要な最新情報について説明します。

第 3 章 「最新バージョン情報」: CLUSTERPRO X SingleServerSafe の最新バージョンについての情報を示します。

第 4 章 「注意制限事項」: 既知の問題と制限事項について説明します。

付録

付録 A 「索引」

本書で記述される用語

本書で説明する CLUSTERPRO X SingleServerSafe は、クラスタリングソフトウェアである CLUSTERPRO X をベースにしているため、一部、クラスタとしての用語が使用されています。

以下のように用語の意味を解釈して本書を読み進めてください。

用語	説明
クラスタ、クラスタシステム	CLUSTERPRO X SingleServerSafe を導入した単サーバのシステム
クラスタシャットダウン/リブート	CLUSTERPRO X SingleServerSafe を導入したシステムのシャットダウン、リブート
クラスタリソース	CLUSTERPRO X SingleServerSafe で使用されるリソース
クラスタオブジェクト	CLUSTERPRO X SingleServerSafe で使用される各種リソースのオブジェクト
フェイルオーバーグループ	CLUSTERPRO X SingleServerSafe で使用されるグループリソース(アプリケーション、サービスなど)をまとめたグループ

CLUSTERPRO X SingleServerSafe マニュアル体系

CLUSTERPRO X SingleServerSafe のマニュアルは、以下の 3 つに分類されます。各ガイドのタイトルと役割を以下に示します。

『CLUSTERPRO X SingleServerSafe スタートアップガイド』(Getting Started Guide)

すべてのユーザを対象読者とし、製品概要、動作環境、アップデート情報、既知の問題などについて記載します。

『CLUSTERPRO X SingleServerSafe インストール & 設定ガイド』(Install and Configuration Guide)

CLUSTERPRO X SingleServerSafe を使用したクラスタ システムの導入を行うシステム エンジニアと、クラスタ システム 導入後の保守・運用を行うシステム 管理者を対象読者とし、CLUSTERPRO X SingleServerSafe を使用したクラスタ システム 導入から運用開始前までに必須の事項について説明します。実際にクラスタ システムを導入する際の順番に則して、CLUSTERPRO X SingleServerSafe を使用したクラスタ システムの設計方法、CLUSTERPRO X SingleServerSafe のインストールと設定手順、設定後の確認、運用開始前の評価方法について説明します。

『CLUSTERPRO X SingleServerSafe リファレンス ガイド』(Reference Guide)

管理者を対象とし、CLUSTERPRO X SingleServerSafe の運用手順、各モジュールの機能説明、メンテナンス関連情報およびトラブルシューティング情報等を記載します。『インストール & 設定ガイド』を補完する役割を持ちます。

本書の表記規則

本書では、注意すべき事項、重要な事項および関連情報を以下のように表記します。

注：は、重要ではあるがデータ損失やシステムおよび機器の損傷には関連しない情報を表します。

重要：は、データ損失やシステムおよび機器の損傷を回避するために必要な情報を表します。

関連情報：は、参照先の情報の場所を表します。

また、本書では以下の表記法を使用します。

表記	使用方法	例
[] 角かっこ	コマンド名の前後 画面に表示される語 (ダイアログ ボックス、メニューなど) の前後	[スタート] をクリックします。 [プロパティ] ダイアログ ボックス
コマンドライン中の [] 角かっこ	かっこ内の値の指定が省略可能であることを示します。	clpstat -s [-h <i>host_name</i>]
#	Linux ユーザが、root でログインしていることを示すプロンプト	# clpcl -s -a
モノスペース フォント (courier)	パス名、コマンド ライン、システムからの出力 (メッセージ、プロンプトなど)、ディレクトリ、ファイル名、関数、パラメータ	/Linux/1.0/jpn/server/
モノスペース フォント太字 (courier)	ユーザが実際にコマンドラインから入力する値を示します。	以下を入力します。 # clpcl -s -a
モノスペース フォント (courier) 斜体	ユーザが有効な値に置き換えて入力する項目	rpm -i clusterprobuilder-<バージョン番号>-<リリース番号>.i686.rpm

最新情報の入手先

最新の製品情報については、以下のWebサイトを参照してください。

<http://www.ace.comp.nec.co.jp/CLUSTERPRO/clp/global-link.html>

セクション I CLUSTERPRO X SingleServerSafe の概要

このセクションでは、CLUSTERPRO X SingleServerSafe の製品概要と動作環境について説明します。

- 第 1 章 CLUSTERPRO X SingleServerSafe の使用方法

第 1 章

CLUSTERPRO X SingleServerSafe の使用方法

本章では、CLUSTERPRO X SingleServerSafe を構成するコンポーネントの説明と、クラスタシステムの設計から運用手順までの流れについて説明します。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

- CLUSTERPRO X SingleServerSafe とは? 16
- CLUSTERPRO X SingleServerSafe の製品構成 16
- CLUSTERPRO X SingleServerSafe のソフトウェア構成 17
- リソースとは? 21
- CLUSTERPRO X SingleServerSafe を始めよう! 23

CLUSTERPRO X SingleServerSafe とは？

CLUSTERPRO X SingleServerSafe は、サーバにセットアップすることで、サーバ上のアプリケーションやハードウェアの障害を検出し、障害発生時には、アプリケーションの再起動やサーバの再起動を自動的に実行することで、サーバの可用性を向上させる製品です。

通常のサーバでは、アプリケーションが異常終了した場合、アプリケーションの終了に気づいた時点で、アプリケーションの起動を手動で行う必要があります。

また、アプリケーションは異常終了していないが、アプリケーション内部での動作が不安定になり正常に動作していない場合があります。このような異常状態になっていることは、通常では容易に知ることはできません。

ハードウェア障害が発生した場合、一時的な障害であれば、サーバの再起動で正常に戻る可能性があります。しかし、ハードウェア障害に気づくのは困難で、アプリケーションの動作がどうもおかしいと調査を行った結果、ハードウェア障害であったということがよくあります。

CLUSTERPRO X SingleServerSafe では、異常を検出したいアプリケーション、ハードウェアを指定することで、自動的に障害を検出し、自動的にアプリケーション、サーバの再起動を行うことで、障害からの復旧処理を行います。

CLUSTERPRO X SingleServerSafe の製品構成

CLUSTERPRO X SingleServerSafe は大きく分けると 3 つのモジュールから構成されています。

- ◆ CLUSTERPRO Server

CLUSTERPRO X SingleServerSafe のメインモジュールです。クラスタシステムを構成するサーバマシンにインストールします。CLUSTERPRO Server には、CLUSTERPRO X SingleServerSafe の高可用性機能の全てが包含されています。また、WebManager および Builder のサーバ側機能も含まれます。

- ◆ CLUSTERPRO WebManager (WebManager)


CLUSTERPRO X SingleServerSafe の運用管理を行うための管理ツールです。ユーザインターフェイスとして Web ブラウザを利用します。実体は CLUSTERPRO Server に組み込まれていますが、操作は管理端末上の Web ブラウザで行うため、CLUSTERPRO Server 本体とは区別されています。

- ◆ CLUSTERPRO Builder (Builder)

CLUSTERPRO X SingleServerSafe の構成情報を作成するためのツールです。WebManager と同じく、ユーザインターフェイスとして Web ブラウザを利用します。Builder を利用する端末上で、CLUSTERPRO Server とは別にインストールして利用するオフライン版と WebManager を介して CLUSTERPRO Server に含まれる Builder を利用するオンライン版があります。通常インストール不要であり、オフラインで使用する場合は別途インストールします。

CLUSTERPRO X SingleServerSafe のソフトウェア構成

CLUSTERPRO X SingleServerSafe のソフトウェア構成は次の図のようになります。クラスタを構成するサーバ上には「CLUSTERPRO Server」をインストールします。WebManager や Builder の本体機能は CLUSTERPRO Server に含まれるため、別途インストールする必要はありません。ただし、CLUSTERPRO Server にアクセスできない環境で Builder を使用する場合は、オフライン版の Builder を PC にインストールする必要があります。WebManager や Builder は管理 PC 上の Web ブラウザから利用するほか、クラスタを構成するサーバ上の Web ブラウザでも利用できます。



注：JRE とは、Java Runtime Environment のことです。

CLUSTERPRO X SingleServerSafe の障害監視のしくみ

CLUSTERPRO X SingleServerSafe では、業務監視、内部監視の 2 つの監視を行うことで、迅速かつ確実な障害検出を実現しています。以下にその監視の詳細を示します。

業務監視とは

業務監視とは、業務アプリケーションそのものや業務が実行できない状態に陥る障害要因を監視する機能です。

◆ アプリケーションの死活監視

アプリケーションを起動用のリソース (EXEC リソースと呼びます) により起動を行い、監視用のリソース (PID モニタリソースと呼びます) により定期的にプロセスの生存を確認することで実現します。業務停止要因が業務アプリケーションの異常終了である場合に有効です。

注：

- CLUSTERPRO X SingleServerSafe が直接起動したアプリケーションが監視対象の常駐プロセスを起動し終了してしまうようなアプリケーションでは、常駐プロセスの異常を検出することはできません。

- アプリケーションの内部状態の異常（アプリケーションのストールや結果異常）を検出することはできません。
-

◆ リソースの監視

CLUSTERPRO X SingleServerSafe のモニタリソースによりクラスタリソース(アプリケーション)やパブリック LAN の状態を監視することで実現します。業務停止要因が業務に必要なリソースの異常である場合に有効です。

内部監視とは

内部監視とは、CLUSTERPRO X SingleServerSafe 内部のモジュール間相互監視です。CLUSTERPRO X SingleServerSafe の各監視機能が正常に動作していることを監視します。

次のような監視を CLUSTERPRO X SingleServerSafe 内部で行っています。

- ◆ CLUSTERPRO X SingleServerSafe プロセスの死活監視

監視できる障害と監視できない障害

CLUSTERPRO X SingleServerSafe には、監視できる障害とできない障害があります。クラスタシステム構築時、運用時に、どのような監視が検出可能なのか、または検出できないのかを把握しておくことが重要です。

業務監視で検出できる障害とできない障害

監視条件: 障害アプリケーションの消滅、継続的なリソース異常、あるネットワーク装置への通信路切断

◆ 監視できる障害の例

- アプリケーションの異常終了
- パブリック LAN NIC の故障

◆ 監視できない障害の例

- アプリケーションのストール/結果異常

アプリケーションのストール/結果異常を CLUSTERPRO X SingleServerSafe で直接監視することはできませんが、アプリケーションを監視し異常検出時に自分自身を終了するプログラムを作成し、そのプログラムを EXEC リソースで起動、PID モニタリソースで監視することで、再起動を発生させることは可能です。

クラスタオブジェクトとは？

CLUSTERPRO X SingleServerSafe では各種リソースを下のような構成で管理しています。

- ◆ クラスタオブジェクト
クラスタの構成単位となります。CLUSTERPRO X SingleServerSafe では単サーバのみがこれに属します。
- ◆ サーバオブジェクト
実体サーバを示すオブジェクトで、クラスタオブジェクトに属します。
- ◆ ハートビートリソースオブジェクト
実体サーバのNW部分を示すオブジェクトで、サーバオブジェクトに属します。
- ◆ グループオブジェクト
実体サーバのアプリケーション群を示すオブジェクトで、クラスタオブジェクトに属します。
- ◆ グループリソースオブジェクト
実体サーバのアプリケーション群を示すオブジェクトで、グループオブジェクトに属します。
- ◆ モニタリソースオブジェクト
監視機構を示すオブジェクトで、クラスタオブジェクトに属します。

リソースとは？

CLUSTERPRO X SingleServerSafe では、監視する側とされる側の対象をすべてリソースと呼び、分類して管理します。このことにより、より明確に監視/被監視の対象を区別できるほか、クラスタ構築や障害検出時の対応が容易になります。リソースはハートビートリソース、グループリソース、モニタリソースの 3 つに分類されます。以下にその概略を示します。

ハートビートリソース

以下に現在サポートされているハートビートリソースを示します。

- ◆ LANハートビートリソース
Ethernetを利用した通信を示します。

グループリソース

以下に現在サポートされているグループリソースを示します。

- ◆ EXECリソース (exec)
業務(DB、httpd、etc..)を起動／停止するための仕組みを提供します。

モニタリソース

以下に現在サポートされているモニタリソースを示します。

- ◆ IPモニタリソース (ipw)
外部のIPアドレスの監視機構を提供します。
- ◆ ディスクモニタリソース (diskw)
ディスクの監視機構を提供します。共有ディスクの監視にも利用されます。
- ◆ PIDモニタリソース (pidw)
EXECリソースで起動したプロセスの死活監視機能を提供します。
- ◆ ユーザ空間モニタリソース (userw)
ユーザ空間のストール監視機構を提供します。
- ◆ NIC Link Up/Downモニタリソース (miiw)
LANケーブルのリンクステータスの監視機構を提供します。
- ◆ マルチターゲットモニタリソース (mtw)
複数のモニタリソースを束ねたステータスを提供します。
- ◆ ソフトRAIDモニタリソース (lmdw)
ソフトRAIDを行っているデバイスの監視機構を提供します。
- ◆ DB2 モニタリソース (db2w)
IBM DB2 データベースへの監視機構を提供します。
- ◆ http モニタリソース (httpw)
HTTP サーバへの監視機構を提供します。
- ◆ MySQL モニタリソース (mysqlw)
MySQL データベースへの監視機構を提供します。

- ◆ nfs モニタリソース (nfsw)
nfs ファイルサーバへの監視機構を提供します。
- ◆ Oracle モニタリソース (oraclew)
Oracle データベースへの監視機構を提供します。
- ◆ PostgreSQL モニタリソース (psqlw)
PostgreSQL データベースへの監視機構を提供します。
- ◆ samba モニタリソース (sambaw)
samba ファイルサーバへの監視機構を提供します。
- ◆ smtp モニタリソース (smtpw)
SMTP サーバへの監視機構を提供します。
- ◆ Sybase モニタリソース (sybasew)
Sybase データベースへの監視機構を提供します。
- ◆ Tuxedo モニタリソース (tuxw)
Tuxedo アプリケーションサーバへの監視機構を提供します。
- ◆ Websphere モニタリソース (wasw)
Websphere アプリケーションサーバへの監視機構を提供します。
- ◆ Weblogic モニタリソース (wls w)
Weblogic アプリケーションサーバへの監視機構を提供します。
- ◆ WebOTX モニタリソース (otxw)
WebOTX アプリケーションサーバへの監視機構を提供します。

注:

DB2 モニタリソース、MySQL モニタリソース、Oracle モニタリソース、PostgreSQL モニタリソース、Sybase モニタリソースを使用するためには、『CLUSTERPRO X Database Agent』のライセンスが必要です。

http モニタリソース、nfs モニタリソース、samba モニタリソース、smtp モニタリソースを使用するためには、『CLUSTERPRO X Internet Server Agent』のライセンスが必要です。

Tuxedo モニタリソース、Weblogic モニタリソース、Websphere モニタリソース、WebOTX モニタリソースを使用するためには、『CLUSTERPRO X Application Server Agent』のライセンスが必要です。

CLUSTERPRO X SingleServerSafe を始めよう!

以上で CLUSTERPRO X SingleServerSafe の簡単な説明が終了しました。

以降は、以下の流れに従い、対応するガイドを読み進めながら CLUSTERPRO X SingleServerSafe を使用したクラスタシステムの構築を行ってください。

最新情報の確認

本ガイドのセクション II 『リリースノート (CLUSTERPRO X 最新情報)』を参照してください。

クラスタシステムの設計

『インストール&設定ガイド』の「セクション I クラスタシステムの設計」および
『リファレンスガイド』の「セクション II リソース詳細」を参照してください。

クラスタシステムの構築

『インストール&設定ガイド』の全編を参照してください。

クラスタシステムの運用開始後の障害対応

『リファレンスガイド』の「セクション III メンテナンス情報」を参照してください。

セクション II リリースノート (CLUSTERPRO X SingleServerSafe 最新情報)

このセクションでは、CLUSTERPRO X SingleServerSafe の最新情報を記載します。サポートするハードウェアやソフトウェアについての最新の詳細情報を記載します。また、制限事項や、既知の問題とその回避策についても説明します。

- 第 2 章 CLUSTERPRO X SingleServerSafe の動作環境
- 第 3 章 最新バージョン情報
- 第 4 章 注意制限事項

第 2 章

CLUSTERPRO X SingleServerSafe の動作環境

本章では、CLUSTERPRO X SingleServerSafe の動作環境について説明します。

本章で説明する項目は以下の通りです。

• ハードウェア	28
• CLUSTERPRO Serverの動作環境	29
• Builderの動作環境	41
• WebManagerの動作環境	43

ハードウェア

CLUSTERPRO X SingleServerSafe は以下のアーキテクチャのサーバで動作します。

- ◆ IA32
- ◆ x86_64

スペック

CLUSTERPRO Server で必要なスペックは下記の通りです。

- ◆ Ethernetポート
- ◆ CD-ROMドライブ

構築、構成変更時には Builder との情報のやりとりのため以下が必要です。

- ◆ FDドライブ、USBメモリなどのリムーバブルメディア
- ◆ Builderを動作させるマシンとファイルを共有する手段

ソフトウェア

CLUSTERPRO Serverの動作環境

動作可能なディストリビューションとkernel

CLUSTERPRO X SingleServerSafe 独自の kernel モジュールがあるため、CLUSTERPRO Server の動作環境は kernel モジュールのバージョンに依存します。適合する kernel モジュール(ドライバ)を提供している kernel バージョンの情報を提示します。

下記以外のバージョンでは正常に動作しません。

IA32

ディストリビューション	kernel バージョン	clpka サポート	CLUSTERPRO Server Version	備考
Turbolinux 10 Server サービスパック	2.6.8-6 2.6.8-6smp 2.6.8-6smp64G	○	1.1.0-1～	
Turbolinux 10 Server サービスパック2	2.6.8-12 2.6.8-12smp 2.6.8-12smp64G	○	1.1.0-1～	
	2.6.8-13 2.6.8-13smp 2.6.8-13smp64G	○	1.1.0-1～	
	2.6.8-14 2.6.8-14smp 2.6.8-14smp64G	○	1.1.4-1～	
	2.6.8-16 2.6.8-16smp 2.6.8-16smp64G	○	1.1.5-1～	
Turbo ApplianceServer2.0	2.6.8-6 2.6.8-6smp 2.6.8-6smp64G	○	1.1.0-1～	
Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (update3)	2.6.9-34.EL 2.6.9-34.ELsmp 2.6.9-34.ELhugemem	○	1.1.0-1～	
Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (update4)	2.6.9-42.EL 2.6.9-42.ELsmp 2.6.9-42.ELhugemem	○	1.1.0-1～	
	2.6.9-42.0.3.EL 2.6.9-42.0.3.ELsmp 2.6.9-42.0.3.ELhugemem	○	1.1.0-1～	
	2.6.9-42.0.8.EL 2.6.9-42.0.8.ELsmp 2.6.9-42.0.8.ELhugemem	○	1.1.0-1～	
	2.6.9-42.0.10.EL 2.6.9-42.0.10.ELsmp 2.6.9-42.0.10.ELhugemem	○	1.1.0-1～	
Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (update5)	2.6.9-55.EL 2.6.9-55.ELsmp 2.6.9-55.ELhugemem	○	1.1.0-1～	

セクション II リリースノート
(CLUSTERPRO X SingleServerSafe 最新情報)

ディストリビューション	kernel バージョン	clpka サポート	CLUSTERPRO Server Version	備考
	2.6.9-55.0.2.EL 2.6.9-55.0.2.ELsmp 2.6.9-55.0.2.ELhugemem	○	1.1.1-1~	
	2.6.9-55.0.12.EL 2.6.9-55.0.12.ELsmp 2.6.9-55.0.12.ELhugemem	○	1.1.3-1~	
Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (update6)	2.6.9-67.EL 2.6.9-67.ELsmp 2.6.9-67.ELhugemem	○	1.1.4-1~	
	2.6.9-67.0.7.EL 2.6.9-67.0.7.ELsmp 2.6.9-67.0.7.ELhugemem	○	1.1.4-1~	
	2.6.9-67.0.15.EL 2.6.9-67.0.15.ELsmp 2.6.9-67.0.15.ELhugemem	○	1.1.4-1~	
Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (update7)	2.6.9-78.EL 2.6.9-78.ELsmp 2.6.9-78.ELhugemem	○	1.1.5-1~	
	2.6.9-78.0.8.EL 2.6.9-78.0.8.ELsmp 2.6.9-78.0.8.ELhugemem	○	1.1.5-1~	
	2.6.9-78.0.13.EL 2.6.9-78.0.13.ELsmp 2.6.9-78.0.13.ELhugemem	○	1.1.5-1~	
	2.6.9-78.0.17.EL 2.6.9-78.0.17.ELsmp 2.6.9-78.0.17.ELhugemem	○	1.1.5-1~	
Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (update8)	2.6.9-89.EL 2.6.9-89.ELsmp 2.6.9-89.ELhugemem	○	1.1.7-1~	
	2.6.9-89.0.3.EL 2.6.9-89.0.3.ELsmp 2.6.9-89.0.3.ELhugemem	○	1.1.7-1~	
	2.6.9-89.0.18.EL 2.6.9-89.0.18.ELsmp 2.6.9-89.0.18.ELhugemem	○	1.1.7-1~	
	2.6.9-89.0.20.EL 2.6.9-89.0.20.ELsmp 2.6.9-89.0.20.ELhugemem	○	1.1.7-1~	
	2.6.9-89.0.23.EL 2.6.9-89.0.23.ELsmp 2.6.9-89.0.23.ELhugemem	○	1.1.7-1~	
	2.6.9-89.29.1.EL 2.6.9-89.29.1.ELsmp 2.6.9-89.29.1.ELhugemem	○	1.1.8-1~	
Red Hat Enterprise Linux AS/ES 5	2.6.18-8.el5 PAE-2.6.18-8.el5 xen-2.6.18-8.el5	○	1.1.1-1~	
	2.6.18-8.1.8.el5 PAE-2.6.18-8.1.8.el5 xen-2.6.18-8.1.8.el5	○	1.1.1-1~	

ディストリビューション	kernel バージョン	clpka サポート	CLUSTERPRO Server Version	備考
Red Hat Enterprise Linux 5 (update1)	2.6.18-53.el5 PAE-2.6.18-53.el5 xen-2.6.18-53.el5	○	1.1.3-1~	
	2.6.18-53.1.21.el5 PAE-2.6.18-53.1.21.el5 xen-2.6.18-53.1.21.el5	○	1.1.4-1~	
Red Hat Enterprise Linux 5 (update2)	2.6.18-92.el5 PAE-2.6.18-92.el5 xen-2.6.18-92.el5	○	1.1.4-1~	
	2.6.18-92.1.22.el5 PAE-2.6.18-92.1.22.el5 xen-2.6.18-92.1.22.el5	○	1.1.5-1~	
Red Hat Enterprise Linux 5 (update3)	2.6.18-128.el5 PAE-2.6.18-128.el5 xen-2.6.18-128.el5	○	1.1.5-1~	
	2.6.18-128.1.1.el5 PAE-2.6.18-128.1.1.el5 xen-2.6.18-128.1.1.el5	○	1.1.5-1~	
	2.6.18-128.4.1.el5 PAE-2.6.18-128.4.1.el5 xen-2.6.18-128.4.1.el5	○	1.1.7-1~	
Red Hat Enterprise Linux 5 (update4)	2.6.18-164.el5 PAE-2.6.18-164.el5 xen-2.6.18-164.el5	○	1.1.7-1~	
	2.6.18-164.11.1.el5 2.6.18-164.11.1.el5PAE 2.6.18-164.11.1.el5xen	○	1.1.7-1~	
Red Hat Enterprise Linux 5 (update5)	2.6.18-194.el5 2.6.18-194.el5 PAE 2.6.18-194.el5 xen	○	1.1.7-1~	
	2.6.18-194.11.4.el5 2.6.18-194.11.4.el5 PAE 2.6.18-194.11.4.el5 xen	○	1.1.8-1~	
	2.6.18-194.17.1.el5 2.6.18-194.17.1.el5 PAE 2.6.18-194.17.1.el5 xen	○	1.1.8-1~	
MIRACLE LINUX V4.0	2.6.9-11.25AX 2.6.9-11.25AXsmp 2.6.9-11.25AXhugemem	○	1.1.0-1~	
MIRACLE LINUX V4.0 SP1	2.6.9-34.21AX 2.6.9-34.21AXsmp 2.6.9-34.21AXhugemem	○	1.1.0-1~	
	2.6.9-34.28AX 2.6.9-34.28AXsmp 2.6.9-34.28AXhugemem	○	1.1.0-1~	
MIRACLE LINUX V4.0 SP2	2.6.9-42.7AX 2.6.9-42.7AXsmp 2.6.9-42.7AXhugemem	○	1.1.0-1~	

ディストリビューション	kernel バージョン	clpka サポート	CLUSTERPRO Server Version	備考
	2.6.9-42.11AX 2.6.9-42.11AXsmp 2.6.9-42.11AXhugemem	○	1.1.0-1~	
	2.6.9-42.15AX 2.6.9-42.15AXsmp 2.6.9-42.15AXhugemem	○	1.1.1-1~	
	2.6.9-42.17AX 2.6.9-42.17AXsmp 2.6.9-42.17AXhugemem	○	1.1.3-1~	
	2.6.9-42.18AX 2.6.9-42.18AXsmp 2.6.9-42.18AXhugemem	○	1.1.3-1~	
	2.6.9-42.22AX 2.6.9-42.22AXsmp 2.6.9-42.22AXhugemem	○	1.1.4-1~	
MIRACLE LINUX V4.0 SP3	2.6.9-78.8AXS2 2.6.9-78.8AXS2smp 2.6.9-78.8AXS2hugemem	○	1.1.5-1~	
MIRACLE LINUX V4.0 SP4	2.6.9-89.5AXS2 2.6.9-89.5AXS2smp 2.6.9-89.5AXS2hugemem	○	1.1.7-1~	
	2.6.9-89.7.AXS2 2.6.9-89.7.AXS2smp 2.6.9-89.7.AXS2hugemem	○	1.1.7-1~	
	2.6.9-89.15.AXS2 2.6.9-89.15.AXS2smp 2.6.9-89.15.AXS2hugemem	○	1.1.8-1~	
Asianux Server 3	2.6.18-8.10AX 2.6.18-8.10AXPAE 2.6.18-8.10AXxen	○	1.1.2-1~	
	2.6.18-8.15AX 2.6.18-8.15AXPAE 2.6.18-8.15AXxen	○	1.1.4-1~	
Asianux Server 3 SP1	2.6.18-53.11AXS3 2.6.18-53.11AXS3smp 2.6.18-53.11AXS3xen	○	1.1.5-1~	
	2.6.18-53.19AXS3 2.6.18-53.19AXS3smp 2.6.18-53.19AXS3xen	○	1.1.5-1~	
Asianux Server 3 SP2	2.6.18-128.7AXS3 2.6.18-128.7AXS3PAE 2.6.18-128.7AXS3xen	○	1.1.7-1~	
	2.6.18-128.13AXS3 2.6.18-128.13AXS3PAE 2.6.18-128.13AXS3xen	○	1.1.7-1~	
Asianux Server 3 SP3	2.6.18-194.6.AXS3 2.6.18-194.6.AXS3PAE 2.6.18-194.6.AXS3xen	○	1.1.8-1~	
Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 (SP3)	2.6.5-7.244-default 2.6.5-7.244-smp 2.6.5-7.244-bigsmp	○	1.1.0-1~	

ディストリビューション	kernel バージョン	clpka サポート	CLUSTERPRO Server Version	備考
Novell SUSE LINUX Enterprise Server 10	2.6.16.21-0.8-default 2.6.16.21-0.8-smp 2.6.16.21-0.8-bigsm 2.6.16.21-0.8-xen	○	1.1.1-1~	
Novell SUSE LINUX Enterprise Server 10 (SP1)	2.6.16.46-0.12-default 2.6.16.46-0.12-smp 2.6.16.46-0.12-bigsm 2.6.16.46-0.12-xen	○	1.1.1-1~	
Novell SUSE LINUX Enterprise Server 10 (SP2)	2.6.16.60-0.21-default 2.6.16.60-0.21-smp 2.6.16.60-0.21-bigsm 2.6.16.60-0.21-xen	○	1.1.5-1~	
Novell SUSE LINUX Enterprise Server 10 (SP3)	2.6.16.60-0.54.5-default 2.6.16.60-0.54.5-smp 2.6.16.60-0.54.5-bigsm 2.6.16.60-0.54.5-xen 2.6.16.60-0.54.5-xenpae	○	1.1.7-1~	
	2.6.16.60-0.69.1-default 2.6.16.60-0.69.1-smp 2.6.16.60-0.69.1-bigsm 2.6.16.60-0.69.1-xen 2.6.16.60-0.69.1-xenpae	○	1.1.8-1~	

x86_64

ディストリビューション	kernel バージョン	clpka サポート	CLUSTERPRO Version	備考
Turbolinux 10 Server サービスパック	2.6.13-8 2.6.13-8smp	○	1.1.0-1~	
Turbolinux 10 Server サービスパック2	2.6.13-17 2.6.13-17smp	○	1.1.0-1~	
	2.6.13-19 2.6.13-19smp	○	1.1.0-1~	
Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (update3)	2.6.9-34.EL 2.6.9-34.ELsmp	○	1.1.0-1~	
Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (update4)	2.6.9-42.EL 2.6.9-42.ELsmp	○	1.1.0-1~	
	2.6.9-42.0.3.EL 2.6.9-42.0.3.ELsmp	○	1.1.0-1~	
	2.6.9-42.0.8.EL 2.6.9-42.0.8.ELsmp	○	1.1.0-1~	
	2.6.9-42.0.10.EL 2.6.9-42.0.10.ELsmp	○	1.1.0-1~	
Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (update5)	2.6.9-55.EL 2.6.9-55.ELsmp	○	1.1.0-1~	
	2.6.9-55.0.2.EL 2.6.9-55.0.2.ELsmp	○	1.1.1-1~	
	2.6.9-55.0.12.EL 2.6.9-55.0.12.ELsmp 2.6.9-55.0.12.ELlargesmp	○	1.1.3-1~	
Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (update6)	2.6.9-67.EL 2.6.9-67.ELsmp 2.6.9-67.ELlargesmp	○	1.1.4-1~	
	2.6.9-67.0.7.EL 2.6.9-67.0.7.ELsmp 2.6.9-67.0.7.ELlargesmp	○	1.1.4-1~	
	2.6.9-67.0.15.EL 2.6.9-67.0.15.ELsmp 2.6.9-67.0.15.ELlargesmp	○	1.1.4-1~	
Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (update7)	2.6.9-78.EL 2.6.9-78.ELsmp 2.6.9-78.ELlargesmp	○	1.1.5-1~	
	2.6.9-78.0.8.EL 2.6.9-78.0.8.ELsmp 2.6.9-78.0.8.ELlargesmp	○	1.1.5-1~	
	2.6.9-78.0.13.EL 2.6.9-78.0.13.ELsmp 2.6.9-78.0.13.ELlargesmp	○	1.1.5-1~	
	2.6.9-78.0.17.EL 2.6.9-78.0.17.ELsmp 2.6.9-78.0.17.ELlargesmp	○	1.1.5-1~	

ディストリビューション	kernel バージョン	clpka サポート	CLUSTERPRO Version	備考
Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (update8)	2.6.9-89.EL 2.6.9-89.ELsmp 2.6.9-89.ELlargesmp	○	1.1.7-1~	
	2.6.9-89.0.3.EL 2.6.9-89.0.3.ELsmp 2.6.9-89.0.3.ELlargesmp	○	1.1.7-1~	
	2.6.9-89.0.18.EL 2.6.9-89.0.18.ELsmp 2.6.9-89.0.18.ELlargesmp	○	1.1.7-1~	
	2.6.9-89.0.20.EL 2.6.9-89.0.20.ELsmp 2.6.9-89.0.20.ELlargesmp	○	1.1.7-1~	
	2.6.9-89.0.23.EL 2.6.9-89.0.23.ELsmp 2.6.9-89.0.23.ELlargesmp	○	1.1.7-1~	
	2.6.9-89.29.1.EL 2.6.9-89.29.1.ELsmp 2.6.9-89.29.1.ELlargesmp	○	1.1.8-1~	
Red Hat Enterprise Linux 5	2.6.18-8.el5 xen-2.6.18-8.el5	○	1.1.1-1~	
	2.6.18-8.1.8.el5 xen-2.6.18-8.1.8.el5	○	1.1.1-1~	
Red Hat Enterprise Linux 5 (update1)	2.6.18-53.el5 xen-2.6.18-53.el5	○	1.1.3-1~	
	2.6.18-53.1.21.el5 xen-2.6.18-53.1.21.el5	○	1.1.4-1~	
Red Hat Enterprise Linux 5 (update2)	2.6.18-92.el5 xen-2.6.18-92.el5	○	1.1.4-1~	
	2.6.18-92.1.22.el5 xen-2.6.18-92.1.22.el5	○	1.1.5-1~	
Red Hat Enterprise Linux 5 (update3)	2.6.18-128.el5 xen-2.6.18-128.el5	○	1.1.4-1~	
	2.6.18-128.1.1.el5 xen-2.6.18-128.1.1.el5	○	1.1.5-1~	
	2.6.18-128.4.1.el5 xen-2.6.18-128.4.1.el5	○	1.1.7-1~	
Red Hat Enterprise Linux 5 (update4)	2.6.18-164.el5 xen-2.6.18-164.el5	○	1.1.7-1~	
	2.6.18-164.11.1.el5 2.6.18-164.11.1.el5xen	○	1.1.7-1~	
Red Hat Enterprise Linux 5 (update5)	2.6.18-194.el5 2.6.18-194.el5xen	○	1.1.7-1~	
	2.6.18-194.11.4.el5 2.6.18-194.11.4.el5xen	○	1.1.8-1~	
	2.6.18-194.17.1.el5 2.6.18-194.17.1.el5xen	○	1.1.8-1~	
MIRACLE LINUX V4.0	2.6.9-11.25AX 2.6.9-11.25AXsmp	○	1.1.0-1~	

セクション II リリースノート
(CLUSTERPRO X SingleServerSafe 最新情報)

ディストリビューション	kernel バージョン	clpka サポート	CLUSTERPRO Version	備考
MIRACLE LINUX V4.0 SP1	2.6.9-34.21AX 2.6.9-34.21AXsmp	○	1.1.0-1~	
	2.6.9-34.28AX 2.6.9-34.28AXsmp 2.6.9-34.28AXlargesmp	○	1.1.0-1~	
MIRACLE LINUX V4.0 SP2	2.6.9-42.7AX 2.6.9-42.7AXsmp 2.6.9-42.7AXlargesmp	○	1.1.0-1~	
	2.6.9-42.11AX 2.6.9-42.11AXsmp 2.6.9-42.11AXlargesmp	○	1.1.0-1~	
	2.6.9-42.15AX 2.6.9-42.15AXsmp 2.6.9-42.15AXlargesmp	○	1.1.1-1~	
	2.6.9-42.17AX 2.6.9-42.17AXsmp 2.6.9-42.17AXlargesmp	○	1.1.3-1~	
	2.6.9-42.18AX 2.6.9-42.18AXsmp 2.6.9-42.18AXlargesmp	○	1.1.3-1~	
	2.6.9-42.22AX 2.6.9-42.22AXsmp 2.6.9-42.22AXlargesmp	○	1.1.4-1~	
MIRACLE LINUX V4.0 SP3	2.6.9-78.8AXS2 2.6.9-78.8AXS2smp 2.6.9-78.8AXS2largesmp	○	1.1.5-1~	
MIRACLE LINUX V4.0 SP4	2.6.9-89.5AXS2 2.6.9-89.5AXS2smp 2.6.9-89.5AXS2largesmp	○	1.1.7-1~	
	2.6.9-89.7.AXS2 2.6.9-89.7.AXS2smp 2.6.9-89.7.AXS2largesmp	○	1.1.7-1~	
	2.6.9-89.15.AXS2 2.6.9-89.15.AXS2smp 2.6.9-89.15.AXS2largesmp	○	1.1.8-1~	
Asianux Server 3	2.6.18-8.10AX 2.6.18-8.10AXxen	○	1.1.2-1~	
	2.6.18-8.15AX 2.6.18-8.15AXxen	○	1.1.4-1~	
Asianux Server 3 SP1	2.6.18-53.11AXS3 2.6.18-53.11AXS3xen	○	1.1.5-1~	
	2.6.18-53.19AXS3 2.6.18-53.19AXS3xen	○	1.1.5-1~	
Asianux Server 3 SP2	2.6.18-128.7AXS3 2.6.18-128.7AXS3xen	○	1.1.6-1~	
	2.6.18-128.13AXS3 2.6.18-128.13AXS3 xen	○	1.1.7-1~	
Asianux Server 3 SP3	2.6.18-194.6.AXS3 2.6.18-194.6.AXS3 xen	○	1.1.8-1~	

ディストリビューション	kernel バージョン	clpka サポート	CLUSTERPRO Version	備考
Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 (SP3)	2.6.5-7.244-default 2.6.5-7.244-smp	○	1.1.0-1~	
Novell SUSE LINUX Enterprise Server 10	2.6.16.21-0.8-default 2.6.16.21-0.8-smp 2.6.16.21-0.8-xen	○	1.1.1-1~	
Novell SUSE LINUX Enterprise Server 10 (SP1)	2.6.16.46-0.12-default 2.6.16.46-0.12-smp 2.6.16.46-0.12-xen	○	1.1.1-1~	
Novell SUSE LINUX Enterprise Server 10 (SP2)	2.6.16.60-0.21-default 2.6.16.60-0.21-smp 2.6.16.60-0.21-xen	○	1.1.5-1~	
Novell SUSE LINUX Enterprise Server 10 (SP3)	2.6.16.60-0.54.5-default 2.6.16.60-0.54.5-smp 2.6.16.60-0.54.5-xen	○	1.1.7-1~	
	2.6.16.60-0.69.1-default 2.6.16.60-0.69.1-smp 2.6.16.60-0.69.1-xen	○	1.1.8-1~	

監視オプションの動作確認済アプリケーション情報

モニタリソースの監視対象のアプリケーションのバージョンの情報

IA32

モニタリソース	監視対象のアプリケーション	CLUSTERPRO Version	備考
Oracleモニタ	Oracle 10g 10.2.0.1.0	1.1.0-1～	
	Oracle 11g Release 1 (11.1)	1.1.3-1～	
DB2モニタ	DB2 V9.1 Fix Pack2	1.1.0-1～	
PostgreSQLモニタ	PostgreSQL 8.2.3-1	1.1.0-1～	
MySQLモニタ	MySQL 5.1.17-0	1.1.0-1～	
Sybaseモニタ	Sybase 12.5.2	1.1.0-1～	
sambaモニタ	samba Version 3.0.10 Release 1.4E.9	1.1.0-1～	
nfsモニタ	NFS Version 1.0.6 Release 70.EL4	1.1.0-1～	
httpモニタ	apache Version 2.0.52 Release 25.ent	1.1.0-1～	
smtpモニタ	sendmail Version 8.13.1 Release 3.RHEL4.5	1.1.0-1～	
Tuxedoモニタ	Tuxedo 8.1 Patch Level 099	1.1.0-1～	
Weblogicモニタ	WebLogic 9.2	1.1.0-1～	
Websphereモニタ	WebSphere 6.1.0.0	1.1.0-1～	
WebOTXモニタ	WebOTX v7.1	1.1.2-1～	

x86_64

モニタリソース	監視対象のアプリケーション	CLUSTERPRO Version	備考
Oracleモニタ	Oracle 10g 10.2.0.1.0	1.1.0-1～	
	Oracle 11g Release 1 (11.1)	1.1.3-1～	
DB2モニタ	DB2 V9.1 Fix Pack 0	1.1.0-1～	
PostgreSQLモニタ	PostgreSQL 8.2.3-1	1.1.0-1～	
MySQLモニタ	MySQL 5.1.17	1.1.0-1～	
Sybaseモニタ	Sybase 12.5.2	1.1.0-1～	
sambaモニタ	samba Version 3.0.10 Release 1.4E.9	1.1.0-1～	
nfsモニタ	NFS Version 1.0.6 Release 70.EL4	1.1.0-1～	
httpモニタ	apache Version 2.0.52 Release 25.ent	1.1.0-1～	
smtpモニタ	sendmail Version 8.13.1 Release 3.RHEL4.5	1.1.0-1～	
Weblogicモニタ	WebLogic 9.2	1.1.0-1～	
Websphereモニタ	WebSphere 6.1.0.0	1.1.0-1～	
WebOTXモニタ	WebOTX v7.1	1.1.2-1～	

必要メモリ容量とディスクサイズ

	必要メモリサイズ		必要ディスクサイズ		備考
	ユーザモード	kernel モード	インストール直後	運用時最大	
IA32	64MB	8MB	140MB	640MB	
x86_64	64MB	8MB	140MB	640MB	

Builder の動作環境

動作確認済OS、ブラウザ

最新情報は CLUSTERPRO のホームページで公開されている最新ドキュメントを参照してください。現在の対応状況は下記の通りです。

OS	ブラウザ	言語
Microsoft Windows® XP SP2 (IA32)	IE6 SP2	日本語/英語
Microsoft Windows Vista™ (IA32)	IE7	日本語/英語
Microsoft Windows Server™ 2003 SP1 以降(IA32)	IE6 SP1	日本語/英語
Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 SP2 (IA32)	Firefox 1.0.6	日本語/英語
Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 SP3 (IA32)	Firefox 2.0.0.1	日本語/英語
Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 update3 (IA32)	Firefox 1.0.7	日本語/英語
Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 update4 (IA32)	Konqueror3.3.1-5.13	日本語/英語
Asianux Server 3 (IA32)	Firefox 1.5.0.12	日本語/英語

注: x86_64 上では「Builder」は動作しません。構築時、構成変更時には 32bit マシンを用意してください。

Java実行環境

Builder を使用する場合には、Java 実行環境が必要です。

Sun Microsystems

Java(TM) Runtime Environment

Version 5.0 Update6 (1.5.0_06)以降

必要メモリ容量/ディスク容量

必要メモリ容量 32MB 以上

必要ディスク容量 5MB(Java 実行環境に必要な容量を除く)

オフライン版Builderが対応するCLUSTERPRO X SingleServerSafe のバージョン

オフライン版Builderバージョン	CLUSTERPRO Server rpmバージョン
1.1.0-1	1.1.0-1 1.1.1-1
1.1.2-1	1.1.2-1
1.1.3-1	1.1.3-3
1.1.4-1	1.1.4-1
1.1.4-1	1.1.5-1
1.1.7-1	1.1.7-1
1.1.8-1	1.1.8-1

注: オフライン版 Builder のバージョンと CLUSTERPRO Server rpm バージョンは上記の対応表の組み合わせで使用してください。それ以外の組み合わせで使用すると正常に動作しない可能性があります。

WebManager の動作環境

動作確認済OS、ブラウザ

現在の対応状況は下記の通りです。

OS	ブラウザ	言語
Microsoft Windows® XP(IA32)	IE6 SP2	日本語/英語
Microsoft Windows Vista™ (IA32)	IE7	日本語/英語
Microsoft Windows Server™ 2003 SP1以降(IA32, x86_64)	IE6 SP1	日本語/英語
Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 SP2 (IA32)	Firefox 1.0.6	日本語/英語
Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 SP3 (IA32)	Firefox 2.0.0.1	日本語/英語
Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 update3 (IA32)	Firefox 1.0.7	日本語/英語
Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 update4 (IA32)	Konqueror3.3.1-5.13	日本語/英語
Asianux Server 3 (IA32)	Firefox 1.5.0.12	日本語/英語

注: WebManager は x86_64 の Linux 上では 動作しません。Linux マシンでクラスタの管理をするには 32bit OS を用意してください。

Java実行環境

WebManager を使用する場合には、Java 実行環境が必要です。

Sun Microsystems

Java(TM) Runtime Environment

Version 5.0 Update6 (1.5.0_06)以降

必要メモリ容量/ディスク容量

必要メモリ容量 40MB 以上

必要ディスク容量 600KB(Java 実行環境に必要な容量を除く)

第 3 章

最新バージョン情報

本章では、CLUSTERPROの最新情報について説明します。新しいリリースで強化された点、改善された点などをご紹介します。

- 機能強化 46
- 修正情報 48

機能強化

項番	バージョン	強化項目	詳細
1	1.1.1-1	対応カーネルを拡充しました。	以下のディストリビューションの対応カーネルを拡充しました。対応するカーネルのバージョンについては「動作可能なディストリビューションとkernel」を参照してください。 RedHat Linux Enterprise Server MiracleLinux Asianux TurboLinux Novell SUSE LINUX Enterprise Server
2	1.1.2-1	WebOTXモニタを追加しました。	監視対象としてWebOTXが使用できるようになりました。
3	1.1.2-1	対応ディストリビューションを拡充しました。	以下のディストリビューションに対応しました。 Asianux Server 3
4	1.1.3-1	対応カーネルを拡充しました。	以下のディストリビューションの対応カーネルを拡充しました。対応するカーネルのバージョンについては「動作可能なディストリビューションとkernel」を参照してください。 RedHat Linux Enterprise Server MiracleLinux
5	1.1.4-1	NIC Link Up/Down監視が行うことができる対応NICドライバを拡充しました。	新たな監視方法でこれまで対応できていなかったNICの監視も行えるように強化しました。
6	1.1.4-1	対応カーネルを拡充しました。	以下のディストリビューションの対応カーネルを拡充しました。対応するカーネルのバージョンについては「動作可能なディストリビューションとkernel」を参照してください。 RedHat Linux Enterprise Server MiracleLinux Asianux TurboLinux
7	1.1.5-1	対応カーネルを拡充しました。	以下のディストリビューションの対応カーネルを拡充しました。対応するカーネルのバージョンについては「動作可能なディストリビューションとkernel」を参照してください。 RedHat Linux Enterprise Server MiracleLinux Asianux TurboLinux
8	1.1.5-1	Oracleモニタリソースの監視処理を強化しました。	Oracle監視処理の負荷を軽減しました。

項番	バージョン	強化項目	詳細
9	1.1.6-1	対応カーネルを拡充しました。	以下のディストリビューションの対応カーネルを拡充しました。対応するカーネルのバージョンについては「動作可能なディストリビューションとkernel」を参照してください。 RedHat Linux Enterprise Server Asianux
10	1.1.6-1	パニックが発生する現象の回避を行いました。	RHEL4.7(2.6.9-78.Elsmg)の環境でまれにパニックが発生する現象についての回避を行いました。
11	1.1.7-1	対応カーネルを拡充しました。	以下のディストリビューションの対応カーネルを拡充しました。対応するカーネルのバージョンについては「動作可能なディストリビューションとkernel」を参照してください。 RedHat Linux Enterprise Server MiracleLinux Asianux Novell SUSE LINUX Enterprise Server
12	1.1.7-1	ユーザ空間監視のipmi対応バージョンを拡充しました。	ユーザ空間監視(監視方法: ipmi)をipmiutil-2.6.0-1以降に対応しました。
13	1.1.7-1	DB監視Agentの監視処理を強化しました。	DB監視Agentの内部監視ロジックを変更し、DB側のログ出力を抑えるようにしました。
14	1.1.8-1	対象kernelを拡充しました。	以下のディストリビューションの対応カーネルを拡充しました。対応するカーネルのバージョンについては「動作可能なディストリビューションとkernel」を参照してください。 RedHat Linux Enterprise Server MiracleLinux Asianux Novell SUSE LINUX Enterprise Server

修正情報

項番	修正バージョン	障害発生バージョン	修正内容	原因
1	1.1.1-1	1.1.0-1	CLUSTERPROをreiserfsファイルシステムにインストールした場合にオンライン版Builderの起動に失敗する。	reiserfs上でreaddir()システムコールが正しいファイルタイプを返さないため。
2	1.1.1-1	1.1.0-1	オンライン版Builder使用時に、グループ名やリソース名にスペースが含まれているとクラスタ構成情報のダウンロードに失敗する。	javaのURLエンコード機能でスペースが"+"に変換され、存在しないファイルを取得しようとするため。
3	1.1.2-1	1.1.0-1 ～ 1.1.1-1	構成情報をオンライン版Builderのダウンロードで取得し、その構成情報をファイルシステムに保存した場合、スクリプトファイルの改行コードが不正になる。	WebManagerサーバとオンライン版Builderの間の送受信のコード変換処理に誤りがあったため。
4	1.1.2-1	1.1.0-1 ～ 1.1.1-1	モニタリソース異常時のリカバリ処理でリソース再起動を実行する設定の場合に、依存関係のあるリソースが停止後に再起動されず停止したままとなる。	リソース起動時に通常起動か再起動かを判定し、再起動時には停止時に停止させた依存関係のあるリソースを再起動する必要があるが、判定条件に誤りがあり起動処理を実行していなかったため。
5	1.1.3-1	1.1.0-1 ～ 1.1.2-1	Oracleモニタリソースの文字コードにJAPANESE_JAPAN.JA16JIS, JAPANESE_JAPAN.JA16JISTILDE, TRADITIONAL_CHINESE_HONG_KONG.ZHT32EUCを選択した場合、Oracleモニタリソースが正常に監視することができない。	Oracleモニタリソースで対応していない文字コードがBuilderで選択可能だったため。
6	1.1.3-1	1.1.0-1 ～ 1.1.2-1	db2モニタリソースの文字コードにzh_TW.eucTW, zh_TW.utf8を選択した場合、db2モニタリソースが正常に監視することができない。	db2モニタリソースで対応していない文字コードがBuilderで選択可能だったため。
7	1.1.4-1	1.1.0-1 ～ 1.1.3-3	統合マネージャに接続できない場合がある。	IPアドレス解析処理に漏れがあったため。
8	1.1.4-1	1.1.0-1 ～ 1.1.3-3	サーバステータスが警告時にクラスタステータスが不正な状態になることがある。	クラスタステータスの判定処理に不正なコードがあったため。
9	1.1.4-1	1.1.0-1 ～ 1.1.3-3	統合マネージャに接続するとメモリリークが発生する。	メモリ開放漏れがあったため。
10	1.1.4-1	1.1.0-1 ～ 1.1.3-3	グループリソースの依存関係の設定でStackOverflowErrorが発生することがある。	依存可能なリソースを探す処理に考慮漏れがあったため。
11	1.1.6-1	1.0.0-1 ～ 1.1.5-1	モニタリソース一時停止状態でサスペンドを行ったとき、モニタリソースの再開ができなくなることを修正しました。	モニタリソースの制御を行う箇所に、重複した処理要求に対する考慮漏れがあったため。

項番	修正 バージョン	障害発生 バージョン	修正内容	原因
12	1.1.6-1	1.0.0-1 ～ 1.1.5-1	モニタリソースの起動サーバ設定がある場合、WebManagerに「データの不整合がある」旨のポップアップが表示されることがある問題を修正しました。	サーバ別設定項目の取得処理に問題があったため。
13	1.1.6-1	1.0.0-1 ～ 1.1.5-1	メール通報機能を利用し、宛先に複数のメールアドレスを指定した場合、末尾に不要なセミコロンが残ってしまう問題を修正しました。	SMTPサーバに送信するヘッダ情報の生成処理に問題があったため。
14	1.1.6-1	1.0.0-1 ～ 1.1.5-1	クラスタ生成ウィザードで一度サーバを登録した後に削除すると、構成情報が不正になることがある問題を修正しました。	クラスタ生成ウィザードの中断処理条件に考慮漏れがあったため。
15	1.1.6-1	1.0.0-1 ～ 1.1.5-1	execリソースの設定で、パス名にダブルクォートを入力すると設定が反映されない問題を修正しました。	スクリプト種別選択処理に考慮漏れがあったため。
16	1.1.6-1	1.0.0-1 ～ 1.1.5-1	サーバ名が240文字までしか利用できない問題を修正しました。	"サーバ名 + xmlパス" を格納するバッファのサイズが小さかったため。
17	1.1.6-1	1.0.0-1 ～ 1.1.5-1	リソース名が26文字以上の場合、clprscコマンドの実行に失敗することがある。	clprscコマンドの文字列格納用バッファに不足があったため。
18	1.1.7-1	1.0.0-1 ～ 1.1.6-1	グループリソース非活性時最終動作にsysrqパニック、BMCリセット、BMCパワーオフ、BMCパワーサイクル、BMCNMIを指定した場合、CLUSTERPROが起動に失敗することがある。	初期化処理に問題があったため。
19	1.1.7-1	1.0.0-1 ～ 1.1.6-1	稀にサーバ停止に時間がかかり、シャットダウンしてしまうことがある。	内部の排他機構、及びタイムアウト処理に問題があったため。
20	1.1.7-1	1.0.0-1 ～ 1.1.6-1	スクリプトタイムアウト発生時、設定されたスクリプトタイムアウト時間より30秒長く待ってしまう。	スクリプトタイムアウト時のスクリプト終了処理に問題があり、必ず30秒の待ちに入ってしまうため。
21	1.1.7-1	1.0.0-1 ～ 1.1.6-1	Builderでログ通信方法を"UNIXドメイン"から"UDP(port番号を"0"以外に設定)"に変更した後で、通信方法を"UNIXドメイン"に戻しても、UDPで通信してしまう。	Builderでの禁則処理の条件を誤っていたため。
22	1.1.8-1	1.0.0-1 ～ 1.1.7-1	WebManagerサービス停止時に異常終了することがある。	リアルタイム更新子スレッドが使用するMutexリソースを解放するタイミングに誤りがあったため。

第 4 章 注意制限事項

本章では、注意事項や既知の問題とその回避策について説明します。

本章で説明する項目は以下の通りです。

- システム構成検討時 52
- OSインストール前、OSインストール時 53
- OSインストール後、CLUSTERPRO X SingleServerSafe インストール前 54
- CLUSTERPRO X SingleServerSafe 運用後 60

システム構成検討時の注意事項

HW の手配、システム構成時に留意すべき事項について説明します。

Builder、WebManagerの動作OSについて

- ◆ x86_64上では「Builder」は動作しません。構築時、構成変更時には32bitマシンを用意してください。
- ◆ WebManager はx86_64 のLinux上では 動作しません。Linuxマシンでクラスタの管理をするには32bit OSを用意してください。

NIC Link Up/Downモニタリソース

NIC のボード、ドライバによっては、必要な ioctl()がサポートされていない場合があります。NIC Link Up/Down モニタリソースの動作可否は、各ディストリビュータが提供する ethtool コマンドで確認することができます。

下記 ethtool コマンドの実行結果で"Link detected: yes"と認識すれば NIC Link Up/Down モニタリソースは動作可であると判断できます。

ネットワークドライバによっては、ethtool コマンドに対応していない場合がありますのでご注意ください。

```
ethtool eth0
Settings for eth0:
    Supported ports: [ TP ]
    Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                           100baseT/Half 100baseT/Full
                           1000baseT/Full
    Supports auto-negotiation: Yes
    Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                           100baseT/Half 100baseT/Full
                           1000baseT/Full
    Advertised auto-negotiation: Yes
    Speed: 1000Mb/s
    Duplex: Full
    Port: Twisted Pair
    PHYAD: 0
    Transceiver: internal
    Auto-negotiation: on
    Supports Wake-on: umbg
    Wake-on: g
    Current message level: 0x00000007 (7)
    Link detected: yes
```

上記は、サポート対象の評価環境での検証結果です。ユーザー環境でのご利用前に予めディストリビュータが提供する Web サイト等をご覧ください。

OS インストール前、OS インストール時

OS をインストールするときに決定するパラメータ、リソースの確保、ネーミングルールなどで留意して頂きたいことです。

/opt/nec/clusterproのファイルシステムについて

システムの対障害性の向上のために、ジャーナル機能を持つファイルシステムを使用することを推奨します。

依存するライブラリ

libxml2

OS インストール時に、libxml2 をインストールしてください。

依存するドライバ

softdog

- ◆ ユーザ空間モニタリソースの監視方法がsoftdogの場合、このドライバが必要です。
- ◆ ローダブルモジュール構成にしてください。スタティックドライバでは動作しません。

キープアライブドライバ

- ◆ キープアライブドライバは、メジャー番号 10、マイナ番号 241を使用します。
- 他のドライバが上記のメジャー及びマイナ番号を使用していないことを確認してください。

CLUSTERPRO X Alert Serviceについて

CLUSTERPRO X Alert Service のライセンスで、メール通報の機能は使用できますが、パトランプ通報の機能は使用できません。

OS インストール後、CLUSTERPRO X SingleServerSafe インストール前

OS のインストールが完了した後、OS やディスクの設定を行うときに留意頂いて頂きたいことです。

通信ポート番号

CLUSTERPRO X SingleServerSafe では、デフォルトで以下のポート番号を使用します。このポート番号については「ミラードライブ間キープアライブ」以外は、Builder での変更が可能です。

下記ポート番号には、CLUSTERPRO X SingleServerSafe 以外のプログラムからアクセスしないようにしてください。

サーバにファイアウォールの設定を行う場合には、下記のポート番号にアクセスできるようにしてください。

[サーバ・サーバ間]

From			To		備考
サーバ	自動割り当て ¹	→	サーバ	29001/TCP	内部通信
サーバ	自動割り当て	→	サーバ	29002/TCP	データ転送
サーバ	自動割り当て	→	サーバ	29002/UDP	ハートビート
サーバ	自動割り当て	→	サーバ	29003/UDP	アラート同期

[サーバ・WebManager 間]

From			To		備考
Web マネージャ	自動割り当て	→	サーバ	29003/TCP	http 通信

[統合 WebManager を接続しているサーバ・管理対象のサーバ間]

From			To		備考
統合 WebManager を接続したサーバ	自動割り当て	→	サーバ	29003/TCP	http 通信

¹ 自動割り当てでは、その時点で使用されていないポート番号が割り当てられます。

NICデバイス名について

ifconfig コマンドの仕様により、CLUSTERPRO X SingleServerSafe で動作可能な NIC デバイス名の文字列の長さに制限があります。

NIC のデバイス名をデフォルト(eth0,eth1 など)から変更する場合には下記の範囲内の長さで設定してください。

bonding のデバイス名についても同様の制限があります。下記の "NIC デバイス名の文字列の長さ" の範囲内で bonding デバイスの名称を設定してください。

NICデバイス名の文字列の長さ
7文字まで

ネットワークの確認

- ◆ ifconfigコマンドやpingコマンドを使用してネットワークの状態を確認してください。
 - public-LAN (他のマシンと通信を行う系)
 - ホスト名

ユーザ空間モニタリソース(監視方法ipmi)について

- ◆ 監視方法がipmiの場合、ipmiutilを使用します。
- ◆ CLUSTERPRO X SingleServerSafe にipmiutilは添付しておりません。ユーザ様ご自身で別途ipmiutil の rpm ファイルをインストールしてください。
- ◆ ipmiutilに関し以下の事項は弊社は対応いたしません。ユーザ様の判断、責任にてご使用ください。
 - ipmiutil 自体に関するお問い合わせ
 - ipmiutil の動作保証
 - ipmiutil の不具合対応、不具合が原因の障害
 - 各サーバの ipmiutil の対応状況のお問い合わせ
- ◆ ご使用予定のサーバ(ハードウェア)のipmiutil対応可否についてはユーザ様にて事前に確認ください。
- ◆ ハードウェアとしてIPMI規格に準拠している場合でも実際にはipmiutilが動作しない場合がありますので、ご注意ください。
- ◆ サーバベンダが提供するサーバ監視ソフトウェアを使用する場合には 監視方法にIPMIを選択しないでください。
これらのサーバ監視ソフトウェアとipmiutilは共にサーバ上のBMC(Baseboard Management Controller)を使用するため競合が発生して正しく監視が行うことができなくなります。

ユーザ空間モニタリソース(監視方法softdog)について

- ◆ 監視方法にsoftdogを設定する場合、OS標準添付のheartbeatを動作しない設定にしてください。
- ◆ SUSE LINUX 10では監視方法にsoftdogを設定する場合、i8xx_tcoドライバと同時に使用することができません。i8xx_tcoドライバを使用しない場合は、i8xx_tcoをロードしない設定にしてください。

ログ収集について

- ◆ SUSE LINUX 10ではCLUSTERPROのログ収集機能でOSのsyslogを採取する場合、ロテートされたsyslog(message)ファイルのサフィックスが異なるためsyslogの世代の指定機能が動作しません。
ログ収集機能のsyslogの世代の指定を行うためにはsyslogのロテートの設定を下記のように変更して運用する必要があります。
 - /etc/logrotate.d/syslog ファイルの compress と dateext をコメントアウトする

CLUSTERPRO X SingleServerSafe の情報作成時

CLUSTERPRO X SingleServerSafe の構成情報の設計、作成前にシステムの構成に依存して確認、留意が必要な事項です。

サーバのリセット、パニック

CLUSTERPRO X SingleServerSafe が「サーバのリセット」または「サーバのパニック」を行う場合、サーバが正常にシャットダウンされません。そのため下記のリスクがあります。

- ◆ マウント中のファイルシステムへのダメージ
- ◆ 保存していないデータの消失

「サーバのリセット」または「サーバのパニック」が発生する設定は下記です。

- ◆ グループリソース活性時/非活性時異常時の動作
 - sysrq パニック
 - keepalive リセット
 - keepalive パニック
 - BMC リセット
 - BMC パワーオフ
 - BMC サイクル
- ◆ モニタリソース異常検出時の最終動作
 - sysrq パニック
 - keepalive リセット
 - keepalive パニック
 - BMC リセット
 - BMC パワーオフ
 - BMC サイクル
- ◆ ユーザ空間監視のタイムアウト検出時動作
 - 監視方法 softdog
 - 監視方法 ipmi
 - 監視方法 keepalive

注: 「サーバのパニック」は監視方法が keepalive の場合のみ設定可能です。

- ◆ シャットダウンストール監視
 - 監視方法 softdog
 - 監視方法 ipmi
 - 監視方法 keepalive

注: 「サーバのパニック」は監視方法が keepalive の場合のみ設定可能です。

グループリソースの非活性異常時の最終アクション

非活性異常検出時の最終動作に「何もしない」を選択すると、グループが非活性失敗のまま停止しません。
本番環境では「何もしない」は設定しないように注意してください。

execリソースから起動されるアプリケーションのスタックサイズについて

- ◆ CLUSTERPRO X SingleServerSafe のバージョンが 1.1.0-1 以降では、スタックサイズが 2MB に設定された状態で exec リソースが実行されます。このため、exec リソースから起動されるアプリケーションで 2MB 以上のスタックサイズが必要な場合には、スタックオーバーフローが発生します。
スタックオーバーフローが発生する場合には、アプリケーションを起動する前にスタックサイズを設定してください。

1. 「この製品で作成したスクリプト」を使用している場合
アプリケーションを起動する前に、ulimit コマンドでスタックサイズを設定してください。
2. 「ユーザアプリケーション」を使用している場合
「この製品で作成したスクリプト」に変更し、スクリプト内からアプリケーションを起動するように編集してください。
アプリケーションを起動する前に、ulimit コマンドでスタックサイズを設定してください。

- 開始スクリプトの編集例

```
-----
#!/bin/sh
#*****
#*          start.sh          *
#*****

ulimit -s unlimited # スタックサイズ変更(無制限)

"実行するアプリケーション"
-----
```

- ◆ execリソースのスクリプトを変更する場合は、『リファレンスガイド 第5章』の「グループリソースの詳細」を参照してください。

遅延警告割合

遅延警告割合を 0 または、100 に設定すれば以下のようなことを行うことが可能です。

- ◆ 遅延警告割合に0を設定した場合
監視毎に遅延警告がアラート通報されます。
この機能を利用し、サーバが高負荷状態での監視リソースへのポーリング時間を算出し、監視リソースの監視タイムアウト時間を決定することができます。
- ◆ 遅延警告割合に100を設定した場合
遅延警告の通報を行いません。

テスト運用以外で、0%等の低い値を設定しないように注意してください。

ディスクモニタリソースの監視方法TURについて

- ◆ SCSIのTest Unit ReadyコマンドやSG_IOコマンドをサポートしていないディスク、ディスクインターフェイス(HBA)では使用できません。
ハードウェアがサポートしている場合でもドライバがサポートしていない場合があるのでドライバの仕様も合わせて確認してください。
- ◆ S-ATAインターフェイスのディスクの場合には、ディスクコントローラのタイプや使用するディストリビューションにより、OSにIDEインターフェイスのディスク(hd)として認識される場合とSCSIインターフェイスのディスク(sd)として認識される場合があります。
IDEインターフェイスとして認識される場合には、すべてのTUR方式は使用できません。
SCSIインターフェイスとして認識される場合には、TUR(legacy)が使用できます。
TUR(generic)は使用できません。
- ◆ Read方式に比べてOSやディスクへの負荷は小さくなります。
- ◆ Test Unit Readyでは、実際のメディアへのI/Oエラーは検出できない場合があります。

WebManagerの画面更新間隔について

- ◆ WebManagerタブの「画面データ更新インターバル」には、基本的に30秒より小さい値を設定しないでください。

CLUSTERPRO X SingleServerSafe 運用後

クラスタとして運用を開始した後に発生する事象で留意して頂きたい事項です。

ドライバロード時のメッセージについて

clpka ドライバを load した際に、以下のメッセージがコンソール、syslog に表示されることがあります。この現象は異常ではありません。

```
kernel: clpka: no version for "struct_module" found: kernel tainted.  
kernel: clpka: module license 'unspecified' taints kernel.
```

ipmiのメッセージについて

ユーザ空間モニタリソースにIPMIを使用する場合、syslogに下記のkernelモジュール警告ログが多数出力されます。

```
modprobe: modprobe: Can't locate module char-major-10-173
```

このログ出力を回避したい場合は、/dev/ipmikcs を rename してください。

回復動作中の操作制限

モニタリソースの異常検出時の設定で回復対象にグループリソース(ディスクリソース、EXECリソース、...)を指定し、モニタリソースが異常を検出した場合の回復動作遷移中(再活性化 → 最終動作)には、以下のコマンドまたは、WebManager からのクラスタ及びグループへの制御は行わないでください。

- ◆ クラスタの停止 / サスペンド
- ◆ グループの開始 / 停止

モニタリソース異常による回復動作遷移中に上記の制御を行うと、そのグループの他のグループリソースが停止しないことがあります。

また、モニタリソース異常状態であっても最終動作実行後であれば上記制御を行うことが可能です。

コマンド編に記載されていない実行形式ファイルやスクリプトファイルについて

インストールディレクトリ配下にコマンド編に記載されていない実行形式ファイルやスクリプトファイルがありますが、CLUSTERPRO X SingleServerSafe 以外からは実行しないでください。

実行した場合の影響については、サポート対象外とします。

ログ収集時のメッセージ

ログ収集を実行した場合、コンソールに以下のメッセージが表示されることがありますが、異常ではありません。ログは正常に収集されています。

```
hd#: bad special flag: 0x03
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
```

(hd#にはサーバ上に存在するIDEのデバイス名が入ります)

サービス起動／停止用スクリプトについて

以下の場合に、サービスの起動／停止スクリプトでエラーが出力されます。

- ◆ CLUSTERPRO Server インストール直後(SUSE Linux の場合)
OSシャットダウン時に下記のサービス停止スクリプトでエラーが出力されます。各サービ

スが起動されていないことが原因で出力されるエラーのため問題はありません。

- clusterpro_alertsync
 - clusterpro_webmgr
 - clusterpro
 - clusterpro_trn
 - clusterpro_evt
- ◆ サービスの手動停止後のOSシャットダウン(SUSE Linux の場合)
clpciコマンドやWebManagerからサービスを停止後、OSシャットダウン時に停止したサービスの停止スクリプトでエラーが出力されます。サービスが停止していることが原因で出力されるエラーのため問題はありません。
- clusterpro

以下の場合に、サービスの停止スクリプトが不正な順序で実行されます。

- ◆ `chkconfig --del name` を実行し全サービスを無効化した後のOSシャットダウン
CLUSTERPROのサービスを無効化した後、OSシャットダウン時にCLUSTERPROのサービスが不正な順序で停止されます。OSシャットダウン時に無効化したCLUSTERPROのサービスが停止されないことが原因で発生します。
WebManager から実行するクラスタシャットダウンや、`clpstdn` コマンドなどCLUSTERPROのコマンドを使用するクラスタシャットダウンの場合は不正な順序で停止されても問題ありません。

EXECリソースで使用するスクリプトファイルについて

EXEC リソースで使用するスクリプトファイルは各サーバ上の下記のディレクトリに配置されます。

`/インストールパス/scripts/グループ名/EXEC リソース名/`

クラスタ構成変更時に下記の変更を行った場合、変更前のスクリプトファイルはサーバ上からは削除されません。

- EXEC リソースを削除した場合や EXEC リソース名を変更した場合
- EXEC リソースが所属するグループを削除した場合やグループ名を変更した場合

変更前のスクリプトファイルが必要ない場合は、削除しても問題ありません。

活性時監視設定のモニタリソースについて

活性時監視設定のモニタリソースの一時停止／再開には下記の制限事項があります。

- ◆ モニタリソースを一時停止後、監視対象リソースを停止させた場合
モニタリソースごとに監視再開時の動作が異なります。
- PID モニタリソース
監視を再開しても監視対象リソースが停止しているため監視できません。
 - PID モニタリソース以外
監視を再開すると監視を継続します。

活性時監視設定のモニタリソースの回復対象にクラスタが設定されている場合には下記の制限事項があります。

- ◆ モニタリソースを一時停止後、監視対象リソースが停止した場合
モニタリソースごとに監視再開後の異常検出時の動作が異なります。
 - PID モニタリソース
異常を検出しません。
 - PID モニタリソース以外
異常を検出した場合、設定されたアクションを実行します。

WebManagerについて

- ◆ WebManagerで表示される内容は必ずしも最新の状態を示しているわけではありません。最新の情報を取得したい場合、[リロード]ボタンを選択して最新の情報を取得してください。
- ◆ WebManagerが情報を取得中にサーバダウン等発生すると、情報の取得に失敗し、一部オブジェクトが正しく表示できない場合があります。次の自動更新まで待つか、[リロード]ボタンを選択して最新の情報を再取得してください。
- ◆ Linux上のブラウザを利用する場合、ウィンドウマネージャの組み合わせによっては、ダイアログが背後に回ってしまう場合があります。[ALT]+[TAB]キーなどでウィンドウを切り替えてください。
- ◆ CLUSTERPRO X SingleServerSafe のログ収集は複数のWebManagerから同時に実行することはできません。
- ◆ 接続先と通信できない状態で操作を行うと、制御が戻ってくるまでしばらく時間が必要な場合があります。
- ◆ マウスポインタが処理中を表す、腕時計や砂時計になっている状態で、ブラウザ外にカーソルを移動すると、処理中であってもカーソルが矢印の状態にもどってしまうことがあります。
- ◆ Proxyサーバを経由する場合は、WebManagerのポート番号を中継できるように、Proxyサーバの設定をしてください。
- ◆ CLUSTERPRO X SingleServerSafe のアップデートを行なった場合、ブラウザを終了してください。Javaのキャッシュをクリアしてブラウザを再起動してください。

Builder について

- ◆ 以下の製品とはクラスタ構成情報の互換性がありません。
 - CLUSTERPRO X SingleServerSafe 1.0 for Linux 以外の Builder
 - CLUSTERPRO for Linux 以外のトレッキングツール
 - CLUSTERPRO for Windows Value Edition のトレッキングツール
- ◆ Webブラウザを終了すると(メニューの[終了]やウィンドウフレームの[X]ボタン等)、現在の編集内容が破棄されます。構成を変更した場合でも保存の確認ダイアログが表示されません。
編集内容の保存が必要な場合は、終了する前に、Builder のメニューバー[ファイル]-[情報ファイルの保存]を行ってください。

- ◆ Webブラウザをリロードすると(メニューの[最新の情報に更新]やツールバーの[現在のページを再読み込み]ボタン等)、現在の編集内容が破棄されます。構成を変更した場合でも保存の確認ダイアログが表示されません。
編集内容の保存が必要な場合は、リロードする前に、Builder のメニューバー[ファイル]-[情報ファイルの保存]を行ってください。
- ◆ Builderでのクラスタ構成情報作成時には下記の点に注意してください。
 - 数値を入力するテキストボックス
0 で始まる数値は入力しないでください。
例えば、タイムアウトに 10 秒を設定する場合には「010」ではなく、「10」を入力してください。

付録 A

索引

B

Builder, 27, 34, 42, 52

C

CLUSTERPRO X Alert Service, 43
CLUSTERPRO X SingleServerSafe, 15, 16

I

ipmiのメッセージ, 50

J

Java実行環境, 34, 36

K

kernel, 28

N

NIC Link Up/Downモニタリソース, 42
NICデバイス名, 45

O

OS, 34, 36

T

TUR, 48

W

WebManager, 27, 36, 42, 51

い

依存するドライバ, 43
依存するライブラリ, 43

か

活性時監視設定のモニタリソース, 51
画面更新間隔, 48
監視できる障害とできない障害, 19

き

キープアライブドライバ, 43
機能強化, 38
業務監視, 17

く

クラスタオブジェクト, 20
グループリソース, 21, 47

け

検出できる障害とできない障害, 19

さ

サーバのリセット、パニック, 47
サービス起動／停止用スクリプト, 50
最終アクション, 47

し

実行形式ファイル, 50
修正情報, 39
障害監視, 17

す

スクリプトファイル, 50, 51
スペック, 28

せ

製品構成, 16

そ

ソフトウェア, 28
ソフトウェア構成, 17

ち

遅延警告割合, 48

つ

通信ポート番号, 44

て

ディスクサイズ, 33
ディスク容量, 34, 36
ディストリビューション, 28

と

動作OS, 42
動作確認済アプリケーション情報, 31

ドライバロード時のメッセージ, 49

な

内部監視, 18

ね

ネットワーク, 45

は

ハードウェア, 28

ふ

ファイルシステム, 43

ブラウザ, 34, 36

め

メモリ容量, 33, 34, 36

も

モニタリソース, 21

ゆ

ユーザ空間モニタリソース, 2, 46

り

リソース, 15, 21

ろ

ログ収集, 46

ログ収集時のメッセージ, 50