

# **CLUSTERPRO® X 3.3 *for Linux***

## インストール&設定ガイド

2018.07.26

第7版

**CLUSTERPRO**

## 改版履歴

| 版数 | 改版日付       | 内 容                 |
|----|------------|---------------------|
| 1  | 2015/02/09 | 新規作成                |
| 2  | 2015/06/30 | 内部バージョン 3.3.1-1 に対応 |
| 3  | 2016/01/29 | 内部バージョン 3.3.2-1 に対応 |
| 4  | 2016/10/03 | 内部バージョン 3.3.3-1 に対応 |
| 5  | 2017/04/10 | 内部バージョン 3.3.4-1 に対応 |
| 6  | 2017/10/02 | 内部バージョン 3.3.5-1 に対応 |
| 7  | 2018/07/26 | 誤記修正                |

## 免責事項

本書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

日本電気株式会社は、本書の技術的もしくは編集上の間違い、欠落について、一切責任をおいせん。

また、お客様が期待される効果を得るために、本書に従った導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

本書に記載されている内容の著作権は、日本電気株式会社に帰属します。本書の内容の一部または全部を日本電気株式会社の許諾なしに複製、改変、および翻訳することは禁止されています。

## 商標情報

CLUSTERPRO® は日本電気株式会社の登録商標です。

FastSync®は日本電気株式会社の登録商標です。

Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における、登録商標または商標です。

RPMの名称は、Red Hat, Inc.の商標です。

Intel、Pentium、Xeonは、Intel Corporationの登録商標または商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Azure、Microsoft Azure は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Amazon Web Services およびすべての AWS 関連の商標、ならびにその他の AWS のグラフィック、ロゴ、ページヘッダー、ボタンアイコン、スクリプト、サービス名は、米国および／またはその他の国における、AWS の商標、登録商標またはトレードドレスです。

Turbolinuxおよびターボリナックスは、ターボリナックス株式会社の登録商標です。

VERITAS、VERITAS ロゴ、およびその他のすべてのVERITAS 製品名およびスローガンは、VERITAS Software Corporation の商標または登録商標です。

Oracle、JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは Oracleやその関連会社の 米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Androidは、Google, Inc.の商標または登録商標です。

JBossは米国Red Hat, Inc.ならびにその子会社の登録商標です。

Apache Tomcat、Tomcat、Apacheは、Apache Software Foundationの登録商標または商標です。

SVFはウイングアークテクノロジーズ株式会社の登録商標です。

F5、F5 Networks、BIG-IP、およびiControl は、米国および他の国におけるF5 Networks, Inc. の商標または登録商標です。

Equalizer は米Coyote Point Systems 社の登録商標です。

本書に記載されたその他の製品名および標語は、各社の商標または登録商標です。



# 目次

|  |      |
|--|------|
| はじめに .....   | xi   |
| 対象読者と目的 .....  | xi   |
| 本書の構成 .....  | xi   |
| CLUSTERPRO マニュアル体系 .....                                     | xii  |
| 本書の表記規則 .....  | xiii |
| 最新情報の入手先 .....   | xiv  |
| セクション I クラスタシステムの設計 .....                                    | 15   |
| 第 1 章 システム構成を決定する .....                                      | 17   |
| クラスタシステム設計から運用開始前テストまでの流れ .....                              | 18   |
| CLUSTERPRO とは? .....   | 19   |
| CLUSTERPRO のソフトウェア構成 .....                                   | 20   |
| システム構成の検討 .....  | 21   |
| 共有ディスク方式とデータミラー方式 .....                                      | 21   |
| 2 ノードで共有ディスクを使用する場合の構成例 .....                                | 22   |
| 2 ノードでミラー専用ディスクを使用する場合の構成例 .....                             | 23   |
| 2 ノードでミラー専用ディスクを使用する、LANが1系統の場合の構成例 .....                    | 24   |
| 2 ノードで OS 用ディスクにミラー領域を使用する場合の構成例 .....                       | 25   |
| 3 ノードの構成例 .....  | 26   |
| 4 ノードの構成例 .....  | 27   |
| 3 ノードでハイブリッド方式を使用する場合の構成例 .....                              | 28   |
| 2 ノードで BMC 関連機能を使用する場合の構成例 .....                             | 29   |
| CLUSTERPRO モジュール別の動作環境を確認する .....                            | 30   |
| CLUSTERPRO(本体モジュール)のハードウェア構成例 .....                          | 31   |
| CLUSTERPRO Server で推奨するスペック .....                            | 31   |
| WebManager の動作環境を確認する .....                                  | 32   |
| ハードウェア構成の決定 .....  | 33   |
| ハードウェア構成後の設定 .....   | 34   |
| 1. ディスクリソース用の共有ディスクを設定する (ディスクリソース使用時は必須) .....              | 35   |
| 2. ハイブリッドディスクリソース用の共有ディスクを設定する (Replicator DR 使用時は必須) .....  | 37   |
| 3. ハイブリッドディスクリソース用のパーティションを設定する (Replicator DR 使用時は必須) ..... | 40   |
| 4. ミラーディスクリソース用のパーティションを設定する (Replicator 使用時は必須) .....       | 43   |
| 5. OS 起動時間を調整する (必須) .....                                   | 46   |
| 6. ネットワーク設定を確認する (必須) .....                                  | 48   |
| 7. ルートファイルシステムを確認する (必須) .....                               | 48   |
| 8. ファイアウォールの設定を確認する (必須) .....                               | 49   |
| 9. サーバの時刻を同期させる (必須) .....                                   | 52   |
| 第 2 章 クラスタシステムを設計する .....                                    | 53   |
| クラスタシステムの設計 .....  | 54   |
| 運用形態を決定する .....  | 55   |
| 片方向スタンバイクラスタのフェイルオーバーの流れ .....                               | 56   |
| 双方向スタンバイクラスタフェイルオーバーの流れ .....                                | 57   |
| 二重化するアプリケーションを決定する .....                                     | 58   |
| 注意事項に該当する構成 .....  | 58   |
| 対象アプリケーションについての注意事項 .....                                    | 58   |
| 注意事項 1: 障害発生後のデータ修復 .....                                    | 58   |
| 注意事項 2: アプリケーションの終了 .....                                    | 58   |
| 注意事項 3: データ格納位置 .....  | 59   |
| 注意事項 4: 複数業務グループ .....                                       | 59   |

|   |           |
|---|-----------|
| 注意事項 5: アプリケーションとの相互干渉、相性問題             | 60        |
| 注意事項に対する対策                              | 61        |
| 業務形態の決定                                 | 61        |
| クラスタ構成を設計する                             | 62        |
| グループリソースを理解する                           | 63        |
| モニタリソースを理解する                            | 64        |
| ハートビートリソースを理解する                         | 66        |
| ネットワークパーティション解決リソースを理解する                | 67        |
| <b>セクション II CLUSTERPRO X のインストールと設定</b> | <b>69</b> |
| <b>第 3 章 CLUSTERPRO をインストールする</b>       | <b>71</b> |
| CLUSTERPRO のインストールからクラスタ生成までの流れ         | 72        |
| CLUSTERPRO Server のセットアップ               | 73        |
| CLUSTERPRO RPM をインストールするには              | 74        |
| CLUSTERPRO deb パッケージ をインストールするには        | 75        |
| オフライン版 CLUSTERPRO Builder をインストールするには   | 76        |
| SNMP 連携機能を設定するには                        | 78        |
| <b>第 4 章 ライセンスを登録する</b>                 | <b>81</b> |
| CPU ライセンスの登録                            | 82        |
| ライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには (製品版、試用版共通)  | 83        |
| コマンドラインから対話形式でライセンスを登録するには (製品版)        | 84        |
| VM ノードライセンスの登録                          | 86        |
| ライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには (製品版、試用版共通)  | 87        |
| コマンドラインから対話形式でライセンスを登録するには (製品版)        | 88        |
| ノードライセンスの登録                             | 90        |
| ライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには (製品版、試用版共通)  | 91        |
| コマンドラインから対話形式でノードライセンスを登録するには (製品版)     | 93        |
| <b>第 5 章 クラスタ構成情報を作成する</b>              | <b>97</b> |
| クラスタ構成情報を作成する                           | 98        |
| WebManager を起動する                        | 99        |
| WebManager とは                           | 99        |
| WebManager がサポートしているブラウザ                | 100       |
| 管理用 PC への Java 実行環境の設定                  | 100       |
| WebManager を起動するには                      | 100       |
| 2ノードクラスタ環境の設定値を確認する                     | 101       |
| クラスタ環境のサンプル                             | 101       |
| 2ノードクラスタ構成情報の作成手順                       | 108       |
| 1 クラスタの作成                               | 110       |
| 1-1 クラスタを追加する                           | 110       |
| 1-2 サーバを追加する                            | 111       |
| 1-3 ネットワーク構成を設定する                       | 111       |
| 1-4 ネットワークパーティション解決処理を設定する              | 112       |
| 2 フェイルオーバーグループの作成                       | 115       |
| 2-1 フェイルオーバーグループを追加する                   | 115       |
| 2-2 グループリソース (フローティング IP アドレス) を追加する    | 116       |
| 2-3 グループリソース (ボリュームマネージャリソース) を追加する     | 116       |
| 2-4 グループリソース (ディスクリソース) を追加する           | 116       |
| 2-5 グループリソース (ミラーディスクリソース) を追加する        | 117       |
| 2-6 グループリソース (EXEC リソース) を追加する          | 117       |
| 3 モニタリソースの作成                            | 119       |
| 3-1 モニタリソース (disk monitor) を追加する        | 119       |
| 3-2 モニタリソース (ip monitor) を追加する          | 120       |

|  |     |
|--|-----|
| 3-3 モニタリソース (ボリュームマネージャモニタ) を設定する .....    | 120 |
| 4 モニタリソース異常時の回復動作を抑制する .....               | 122 |
| 2ノードクラスタ(VxVM利用)環境の設定値を確認する.....           | 123 |
| VERITAS Volume Manager の構成 .....           | 123 |
| クラスタ環境のサンプル .....                          | 125 |
| 2ノードクラスタ (VxVM利用) 構成情報の作成手順 .....          | 131 |
| 1 クラスタの作成 .....                            | 132 |
| 1-1 クラスタを追加する .....                        | 132 |
| 1-2 サーバを追加する .....                         | 132 |
| 1-3 ネットワーク構成を設定する .....                    | 133 |
| 1-4 ネットワークパーティション解決処理を設定する .....           | 134 |
| 2 フェイルオーバーグループの作成 .....                    | 136 |
| 2-1 フェイルオーバーグループ (業務用1) を追加する.....         | 136 |
| 2-2 グループリソース (フローティング IP リソース) を追加する ..... | 137 |
| 2-3 グループリソース (ボリュームマネージャリソース) を追加する .....  | 137 |
| 2-4 グループリソース (ディスクリソース) を追加する .....        | 137 |
| 2-5 フェイルオーバーグループ (業務用2) を追加する .....        | 138 |
| 2-6 グループリソース (フローティング IP リソース) を追加する ..... | 139 |
| 2-7 グループリソース (ボリュームマネージャリソース) を追加する .....  | 139 |
| 2-8 グループリソース (ディスクリソース) を追加する .....        | 139 |
| 3 モニタリソースの作成 .....                         | 141 |
| 3-1 モニタリソース(ボリュームマネージャモニタリソース)を設定する.....   | 141 |
| 3-2 モニタリソース (ディスクモニタリソース) を追加する .....      | 141 |
| 3-3 モニタリソース (IP モニタリソース) を追加する .....       | 143 |
| 4 モニタリソース異常時の回復動作を抑制する .....               | 144 |
| 3ノードクラスタ環境の設定値を確認する .....                  | 145 |
| クラスタ環境のサンプル .....                          | 145 |
| 3ノードクラスタ構成情報の作成手順 .....                    | 150 |
| 1 クラスタの作成 .....                            | 152 |
| 1-1 クラスタを追加する .....                        | 152 |
| 1-2 サーバを追加する .....                         | 152 |
| 1-3 ネットワーク構成を設定する .....                    | 153 |
| 1-4 ネットワークパーティション解決処理を設定する .....           | 154 |
| 2 フェイルオーバーグループの作成 .....                    | 156 |
| 2-1 フェイルオーバーグループ (業務用1) を追加する.....         | 156 |
| 2-2 グループリソース (フローティング IP アドレス) を追加する.....  | 157 |
| 2-3 グループリソース (ミラーディスク リソース) を追加する .....    | 157 |
| 2-4 グループリソース (EXEC リソース) を追加する .....       | 158 |
| 2-5 フェイルオーバーグループ (業務用2) を追加する .....        | 159 |
| 2-6 グループリソース (フローティング IP アドレス) を追加する.....  | 159 |
| 2-7 グループ リソース (ミラーディスク リソース) を追加する .....   | 159 |
| 2-8 グループリソース (EXEC リソース) を追加する .....       | 160 |
| 3 モニタリソースの追加 .....                         | 161 |
| 3-1 モニタリソース (disk monitor) を追加する .....     | 161 |
| 3-2 モニタリソース (disk monitor) を追加する .....     | 161 |
| 3-3 モニタリソース (ip monitor) を追加する.....        | 162 |
| 4 モニタリソース異常時の回復動作を抑制する .....               | 163 |
| 3ノードクラスタ(ハイブリッド方式)環境の設定値を確認する.....         | 164 |
| クラスタ環境のサンプル .....                          | 164 |
| 3ノードクラスタ(ハイブリット方式)構成情報の作成手順 .....          | 168 |
| 1 クラスタの作成 .....                            | 170 |
| 1-1 クラスタを追加する .....                        | 170 |
| 1-2 サーバを追加する .....                         | 171 |
| 1-3 サーバグループを作成する.....                      | 171 |
| 1-4 ネットワーク構成を設定する.....                     | 172 |
| 1-5 ネットワークパーティション解決処理を設定する .....           | 173 |
| 2フェイルオーバーグループの作成.....                      | 175 |

|  |            |
|--|------------|
| 2-1 フェイルオーバーグループを追加する .....                          | 175        |
| 2-2 グループリソース (フローティング IP アドレス) を追加する .....           | 176        |
| 2-3 グループリソース (ハイブリッドディスクリソース) を追加する .....            | 176        |
| 2-4 グループリソース (EXEC リソース) を追加する .....                 | 176        |
| 3 モニタリソースの作成 .....                                   | 178        |
| 3-1 モニタリソース (disk monitor) を追加する .....               | 178        |
| 3-2 モニタリソース (ip monitor) を追加する .....                 | 178        |
| 4 モニタリソース異常時の回復動作を抑制する .....                         | 180        |
| 5 クラスタプロパティの変更 .....                                 | 181        |
| クラスタ構成情報を保存する .....                                  | 182        |
| クラスタ構成情報をファイルシステムへ保存する (Linux) .....                 | 182        |
| クラスタ構成情報をファイルシステムへ保存する (Windows) .....               | 183        |
| クラスタ構成情報を FD に保存するには (Linux) .....                   | 184        |
| クラスタ構成情報を FD に保存するには (Windows) .....                 | 185        |
| クラスタを生成する .....                                      | 186        |
| クラスタを生成するには .....                                    | 186        |
| <b>第 6 章      クラスタシステムを確認する .....</b>                | <b>187</b> |
| WebManager による動作確認 .....                             | 188        |
| コマンドによるクラスタの動作確認 .....                               | 190        |
| <b>第 7 章      クラスタ構成情報を変更する .....</b>                | <b>193</b> |
| クラスタ構成情報を変更する .....                                  | 194        |
| サーバを追加する .....                                       | 194        |
| グループを追加する .....                                      | 195        |
| グループリソースを追加する .....                                  | 195        |
| モニタリソースを追加する .....                                   | 195        |
| CLUSTERPRO Builder (オンライン版) を使用してクラスタ構成情報を変更する ..... | 196        |
| CLUSTERPRO Builder (オフライン版) を使用してクラスタ構成情報を変更する ..... | 196        |
| クラスタ構成情報を反映する .....                                  | 197        |
| オンラインの Builder を使用する場合 .....                         | 198        |
| アップロードのみ .....                                       | 198        |
| アップロードしてから WebManager を再起動 .....                     | 198        |
| クラスタをサスペンドしてアップロード .....                             | 198        |
| クラスタを停止してからアップロード .....                              | 198        |
| アップロードしてからクラスタシャットダウン・再起動 .....                      | 199        |
| ミラーエージェントを停止してからアップロード .....                         | 199        |
| ファイルに保存した設定ファイルを使用する場合 .....                         | 200        |
| アップロードのみ .....                                       | 200        |
| アップロードしてから WebManager を再起動 .....                     | 200        |
| クラスタをサスペンドしてアップロード .....                             | 201        |
| クラスタを停止してからアップロード .....                              | 202        |
| アップロードしてからクラスタシャットダウン・再起動 .....                      | 202        |
| ミラーエージェントを停止してからアップロード .....                         | 203        |
| ファイルに保存した設定ファイルを使用する場合の注意事項 .....                    | 204        |
| FD を使用してクラスタ構成情報を変更する際の注意事項 .....                    | 204        |
| FD を使用してクラスタ構成情報をアップロードするには .....                    | 205        |
| FD を使用してクラスタ構成情報をバックアップするには .....                    | 205        |
| FD が使用できない環境でクラスタ構成情報をアップロードするには .....               | 206        |
| FD が使用できない環境でクラスタ構成情報をバックアップするには .....               | 206        |
| <b>セクション III   運用開始前のクラスタシステムの評価 .....</b>           | <b>207</b> |
| <b>第 8 章      動作チェックを行う .....</b>                    | <b>209</b> |
| 動作確認テストを行う .....                                     | 210        |



|   |            |
|---|------------|
| バックアップ手順を確認する .....   | 214        |
| CLUSTERPRO 起動状態でのバックアップ .....                                   | 214        |
| CLUSTERPRO 停止状態でのバックアップ .....                                   | 214        |
| CLUSTERPRO 停止状態でのバックアップ –Replicator、Replicator DR 使用時の場合– ..... | 215        |
| リストア手順を確認する .....   | 216        |
| /opt/nec/clusterpro のディレクトリを含むファイルシステムのリストア .....               | 216        |
| 共有ディスクのデータのリストアを実行する .....                                      | 217        |
| ミラーディスク、ハイブリッドディスクのデータのリストアを実行する .....                          | 218        |
| <b>第 9 章      運用開始前の準備を行う .....</b>                             | <b>221</b> |
| 基本的な運用、操作手順を理解する .....  | 222        |
| クラスタを起動する .....   | 222        |
| クラスタシャットダウン、サーバシャットダウンを実行する .....                               | 222        |
| クラスタ全体をシャットダウンするには .....  | 222        |
| サーバ単体をシャットダウンするには .....   | 223        |
| クラスタサスペンド、クラスタリジュームを実行する .....                                  | 223        |
| クラスタをサスペンドするには .....  | 223        |
| クラスタをリジュームするには .....  | 224        |
| CLUSTERPRO を一時停止する .....  | 225        |
| CLUSTERPRO デーモンの停止 .....  | 225        |
| CLUSTERPRO デーモンの無効化 .....                                       | 225        |
| 無効化した CLUSTERPRO デーモンを有効にする .....                               | 225        |
| ログ収集手順を確認する .....   | 227        |
| WebManager を使用してログを収集するには .....                                 | 227        |
| <b>第 10 章     CLUSTERPRO をアンインストール/再インストールする .....</b>          | <b>229</b> |
| アンインストール手順 .....  | 230        |
| CLUSTERPRO Server のアンインストール .....                               | 230        |
| オフライン版 CLUSTERPRO Builder のアンインストール .....                       | 231        |
| SNMP 連携機能の設定を解除するには .....                                       | 232        |
| 再インストール手順 .....   | 233        |
| CLUSTERPRO Serverの再インストール .....                                 | 233        |
| <b>付録 A      トラブルシューティング .....</b>                              | <b>235</b> |
| Builder のインストール時 .....  | 235        |
| Builder のアンインストール時 .....  | 235        |
| CLUSTERPRO Serverのインストール時 .....                                 | 236        |
| CLUSTERPRO Serverのアンインストール時 .....                               | 236        |
| ライセンス関連のトラブル シューティング .....                                      | 237        |
| <b>付録 B      用語集 .....</b>                                      | <b>239</b> |
| <b>付録 C      索引 .....</b>                                       | <b>243</b> |



# はじめに

## 対象読者と目的

『CLUSTERPRO® X インストール&設定ガイド』は、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの導入を行うシステムエンジニアと、クラスタシステム導入後の保守・運用を行うシステム管理者を対象読者とし、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステム導入から運用開始前までに必須の事項について説明します。

実際にクラスタシステムを導入する際の順番に則して、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの設計方法、CLUSTERPRO のインストールと設定手順、運用開始前に必要な評価手順について説明していきます。

## 本書の構成

### セクション I クラスタシステムの設計

CLUSTERPRO のインストール前に必要な作業を行います。

構築するクラスタシステムのハードウェア構成と設定内容を決定し、CLUSTERPRO Builder で構成情報ファイルを作成します。

- |       |                 |                           |
|-------|-----------------|---------------------------|
| 第 1 章 | 「システム構成を決定する」   | : 動作環境の確認や設定について説明します。    |
| 第 2 章 | 「クラスタシステムを設計する」 | : クラスタシステムの設計方法について説明します。 |

### セクション II CLUSTERPRO のインストールと設定

CLUSTERPRO のインストールを実行します。

サーバマシンへ CLUSTERPRO をインストールし、セクション I で作成した構成情報を用いてクラスタシステムを構築します。その後、システムが正常に稼動するかどうかの動作確認を行います。

- |       |                        |   |
|-------|------------------------|---|
| 第 3 章 | 「CLUSTERPRO をインストールする」 | : CLUSTERPRO をインストールする手順について説明します。        |
| 第 4 章 | 「ライセンスを登録する」           | : ライセンスの登録方法について説明します。                    |
| 第 5 章 | 「クラスタ構成情報を作成する」        | : Builder を使用して、クラスタ構成情報を作成する手順について説明します。 |
| 第 6 章 | 「クラスタシステムを確認する」        | : 作成したクラスタシステムが正常に動作するかを確認します。            |
| 第 7 章 | 「クラスタ構成情報を変更する」        | : クラスタ構成を変更する手順について説明します。                 |

### セクション III クラスタシステム運用開始前の準備

CLUSTERPRO の運用を開始する前に必須の評価作業を行います。

構築したシステムの動作チェックを行った後、運用開始前に必要な事項について確認します。最後に、アンインストールおよび再インストールの手順について説明します。

- |        |                                  |                                |
|--------|----------------------------------|--------------------------------|
| 第 8 章  | 「動作チェックを行う」                      | : 擬似障害テストや、パラメータ調整を行います。       |
| 第 9 章  | 「運用開始前の準備を行う」                    | : 本番運用を開始する際に注意事項について説明します。    |
| 第 10 章 | 「CLUSTERPRO をアンインストール/再インストールする」 | : アンインストール、再インストール情報について説明します。 |

### 付録

- |      |               |                                    |
|------|---------------|------------------------------------|
| 付録 A | 「トラブルシューティング」 | : インストールや設定関連のトラブルとその解決策について説明します。 |
| 付録 B | 「用語集」         | : CLUSTERPRO で紹介された用語の解説をします。      |
| 付録 C | 「索引」          |                                    |

---

## CLUSTERPRO マニュアル体系

CLUSTERPRO のマニュアルは、以下の 5 つに分類されます。各ガイドのタイトルと役割を以下に示します。

### 『CLUSTERPRO X スタートアップガイド』(Getting Started Guide)

すべてのユーザを対象読者とし、製品概要、動作環境、アップデート情報、既知の問題などについて記載します。

### 『CLUSTERPRO X インストール & 設定ガイド』(Install and Configuration Guide)

CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの導入を行うシステムエンジニアと、クラスタシステム導入後の保守・運用を行うシステム管理者を対象読者とし、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステム導入から運用開始前までに必須の事項について説明します。実際にクラスタシステムを導入する際の順番に則して、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの設計方法、CLUSTERPRO のインストールと設定手順、設定後の確認、運用開始前の評価方法について説明します。

### 『CLUSTERPRO X リファレンスガイド』(Reference Guide)

管理者を対象とし、CLUSTERPRO の運用手順、各モジュールの機能説明、メンテナンス関連情報およびトラブルシューティング情報等を記載します。『インストール & 設定ガイド』を補完する役割を持ちます。

### 『CLUSTERPRO X 統合WebManager 管理者ガイド』(Integrated WebManager Administrator's Guide)

CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムを CLUSTERPRO 統合WebManager で管理するシステム管理者、および 統合WebManager の導入を行うシステムエンジニアを対象読者とし、統合WebManager を使用したクラスタシステム導入時に必須の事項について、実際の手順に則して詳細を説明します。

### 『CLUSTERPRO X WebManager Mobile 管理者ガイド』(WebManager Mobile Administrator's Guide)

CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムを CLUSTERPRO WebManager Mobile で管理するシステム管理者、およびWebManager Mobile の導入を行うシステム エンジニアを対象読者とし、WebManager Mobile を使用したクラスタ システム導入時に必須の事項について、実際の手順に則して詳細を説明します。

## 本書の表記規則

本書では、注意すべき事項、重要な事項および関連情報を以下のように表記します。

**注：**は、重要ではあるがデータ損失やシステムおよび機器の損傷には関連しない情報を表します。

**重要：**は、データ損失やシステムおよび機器の損傷を回避するために必要な情報を表します。

**関連情報：**は、参照先の情報の場所を表します。

また、本書では以下の表記法を使用します。

| 表記                     | 使用方法  | 例   |
|------------------------|---|---|
| [ ] 角かっこ               | コマンド名の前後<br>画面に表示される語 (ダイアログ<br>ボックス、メニューなど) の前後            | [スタート] をクリックします。<br>[プロパティ] ダイアログボックス   |
| コマンドライン中の [ ] 角かっこ     | かっこ内の値の指定が省略可能であることを示します。                                   | <code>clpstat -s[-h host_name]</code>   |
| #                      | Linux ユーザが、root でログインしていることを示すプロンプト                         | <code># clpcl -s -a</code>  |
| モノスペースフォント (courier)   | パス名、コマンドライン、システムからの出力 (メッセージ、プロンプトなど)、ディレクトリ、ファイル名、関数、パラメータ | <code>/Linux/3.3/jpn/server/</code>   |
| モノスペースフォント太字 (courier) | ユーザが実際にコマンドラインから入力する値を示します。                                 | 以下を入力します。<br><code># clpcl -s -a</code>                                       |
| モノスペースフォント斜体 (courier) | ユーザが有効な値に置き換えて入力する項目  | <code>rpm -i clusterprobuilder-&lt;バージョン番号&gt;-&lt;リリース番号&gt;.i686.rpm</code> |

---

## 最新情報の入手先

最新の製品情報については、以下のWebサイトを参照してください。

<http://jpn.nec.com/clusterpro/>

# セクション I クラスタシステムの設計

CLUSTERPRO をインストールする前に、クラスタシステムをどのようなハードウェア構成、運用形態で構築するのかを十分に検討する必要があります。

このセクションでは、CLUSTERPRO のインストール前に必要なクラスタシステムのハードウェア構成の決定と、CLUSTERPRO X Builder を使用したクラスタ設定情報の作成について説明します。

- 第 1 章 システム構成を決定する
- 第 2 章 クラスタシステムを設計する





# 第 1 章                    システム構成を決定する

本章では、CLUSTERPRO を用いたクラスタシステムのシステム構成を決定する方法について説明します。  
本章で説明する項目は以下の通りです。

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| • クラスタシステム設計から運用開始前テストまでの流れ .....     | 18 |
| • CLUSTERPRO とは? .....                | 19 |
| • システム構成の検討 .....                     | 21 |
| • CLUSTERPRO モジュール別の動作環境を確認する .....   | 30 |
| • CLUSTERPRO(本体モジュール)のハードウェア構成例 ..... | 31 |
| • WebManager の動作環境を確認する .....         | 32 |
| • ハードウェア構成の決定 .....                   | 33 |
| • ハードウェア構成後の設定 .....                  | 34 |

## クラスタシステム設計から運用開始前テストまでの流れ

CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムを構築する前に、必要なハードウェア環境、使用するソフトウェア、運用形態などを十分に考慮してシステムを設計する必要があります。

また、クラスタ構築後、運用開始前には、適切にクラスタシステムが構築されているかどうかをテストする必要があります。

本書は、この一連の流れに則して説明します。実際にクラスタシステムを導入する手順を実行しながら、読み進めてください。以下に CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの設計から運用開始前までの流れを記載します。

### セクション I クラスタシステムの設計

CLUSTERPRO のインストール前に必要な作業を行います。構築するクラスタシステムのハードウェア構成と設定内容を決定します。

ステップ 1. 「システム構成を決定する」(第 1 章)

ステップ 2. 「クラスタシステムを設計する」(第 2 章)

### セクション II CLUSTERPRO のインストールと設定

CLUSTERPRO のインストールを実行します。サーバマシンへ CLUSTERPRO をインストールし、セクション I で作成した構成情報を用いて CLUSTERPRO Builder で構成情報ファイルを作成し、クラスタシステムを構築します。その後、システムが正常に稼動するかどうかの動作確認を行います。

ステップ 3. 「CLUSTERPRO をインストールする」(第 3 章)

ステップ 4. 「ライセンスを登録する」(第 4 章)

ステップ 5. 「クラスタ構成情報を作成する」(第 5 章)

ステップ 6. 「クラスタシステムを確認する」(第 6 章)

ステップ 7. 「クラスタ構成情報を変更する」(第 7 章)

### セクション III クラスタシステム運用開始前の準備

CLUSTERPRO の運用を開始する前に必須の評価作業を行います。構築したシステムの動作チェックを行った後、運用開始前に必要な事項について確認します。最後に、アンインストールおよび再インストールの手順について説明します。

ステップ 8. 「動作チェックを行う」(第 8 章)

ステップ 9. 「運用開始前の準備を行う」(第 9 章)

ステップ 10. 「CLUSTERPRO をアンインストール/再インストールする」(第 10 章)


---

**関連情報:** 本書の流れに従って操作を行うためには、本ガイドの手順に従いながら、随時『CLUSTERPRO X リファレンスガイド』を参照する必要があります。また、動作環境やリリース情報などの最新情報は、『CLUSTERPRO X スタートアップガイド』を確認してください。

---

## CLUSTERPRO とは?

CLUSTERPRO とは、冗長化（クラスタ化）したシステム構成により、現用系のサーバでの障害が発生した場合に、自動的に待機系のサーバで業務を引き継がせることで、飛躍的にシステムの可用性と拡張性を高めることを可能にするソフトウェアです。



CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの導入により、次の効果を得られます。

- ◆ 高可用性

クラスタを構成するサーバのうち一台が障害などにより停止しても、そのサーバが処理していた業務を他の健全なサーバへ自動的に引き継ぐことにより、障害時の業務停止時間を最小限に抑えます。

- ◆ 高拡張性

最大 32 台までのパラレルデータベースをサポートすることにより、拡張性の高い高性能なデータベースプラットフォームを提供します。

---

**関連情報:** CLUSTERPRO の詳細については、『スタートアップガイド』の「セクション 1 CLUSTERPRO の概要」を参照してください。

---

## CLUSTERPRO のソフトウェア構成

CLUSTERPRO は、以下の 3 つのソフトウェアで構成されています。

- ◆ CLUSTERPRO Server

CLUSTERPRO のメインモジュールです。クラスタを構成する各サーバにインストールします。

- ◆ WebManager

CLUSTERPRO の運用管理を行うための管理ツールです。


ユーザインターフェースとして Web ブラウザを利用します。実体は CLUSTERPRO Server に組み込まれていますが、操作は管理端末上の Web ブラウザで行うため、CLUSTERPRO 本体とは区別されています。

- ◆ Builder

CLUSTERPRO の構成情報を作成するためのツールです。

WebManager の設定モードとして動作するオンライン版と、管理端末に個別にインストールするオフライン版があり、オンライン版は WebManager に組み込まれています。

WebManager と同じく、ユーザインターフェースとして Web ブラウザを利用します。



WebManager と Builder は Java VM 上で動作する Java アプレットです。JRE がインストールされているマシンであれば Windows 上でも Linux 上でも動作させることが可能です。よって、JRE がインストールされていればクラスタを構成するサーバ上でも WebManager および Builder を使用することができます。

# システム構成の検討

構築するクラスタの用途や運用形態を良く確認してから、ハードウェア構成を決定します。以下に CLUSTERPRO の構成例を記載します。

**関連情報：**動作環境やリリース情報などの最新情報は『スタートアップガイド』で確認してください。

## 共有ディスク方式とデータミラー方式

システム構成は、共有ディスク方式とデータミラー方式の 2 つに分類できます。さらにデータミラー方式のサブセットとしてハイブリッド方式があります。

### ◆ 共有ディスク方式

共有ディスク方式は、双方のサーバから、物理的に接続された共有ディスクにデータを格納することで、フェイルオーバー後も同一データにアクセスできるようにする方式です。

一方のサーバが共有ディスクの特定領域を利用している場合、もう一方からはアクセスできないようなガードを設けることが一般的です。

データ書き込みにおける性能劣化が無いため、データベースサーバ等、データ書き込み量が多いシステムで利用されています。

### ◆ データミラー方式

データミラー方式は、業務データを 2 台のサーバのディスク間で常にミラーリングすることで、フェイルオーバー後も同一データにアクセスできるようにする方式です。

現用系がデータの書き込みを行った場合、そのデータは待機系にも同時に書き込まれた後、書き込み完了と判断されるようになります。そのため、待機系にデータを書き込む分、書き込み性能の劣化が発生します。

ただし、共有ディスクのような特別な外部ディスクが必要なく、サーバ内蔵のディスクだけでクラスタが構築できるため、システムの価格は安く抑えることが可能です。

### ◆ ハイブリッド方式

ハイブリッド方式は、共有ディスク方式とデータミラー方式を融合させた方式です。共有ディスクのデータをミラーリングすることで、共有ディスクのデータを第 3 のサーバに置き共有ディスクが SPOF になることを防止することができます。この方式は、データミラー方式のサブセットと言えます


データの書き込み性能、運用イメージ、運用上の注意点はデータミラー方式に準じます。

以降のページに、共有ディスク、ミラーディスク、ハイブリッド方式を用いた構成の例を示します。これらの例を参考にしながら、システム構成を行ってください。

## 2 ノードで共有ディスクを使用する場合の構成例


最も一般的なシステム構成です。

- ◆ サーバは異機種でも構いません
- ◆ インタコネクトをクロスケーブルで接続します (4 ノードの場合と同様に専用 HUB を設置して接続しても構いません)。
- ◆ COM (RS-232C) ポートをクロスケーブルで接続します。




## 2 ノードでミラー専用ディスクを使用する場合の構成例

- ◆ サーバは異機種でも構いませんが、同一アーキテクチャである必要があります。
- ◆ インタコネクトをクロスケーブルで接続します。ミラー用のインタコネクト（ミラーディスクコネクタ）はクロスケーブルで直結して、HUB などを経由しないようにしてください。
- ◆ COM (RS-232C) ポートをクロスケーブルで接続します。



## 2 ノードでミラー専用ディスクを使用する、LAN が 1 系統の場合の構成例

- ◆ サーバは異機種でも構いませんが、同一アーキテクチャである必要があります。




この図ではクライアント群を省略しています



## 2 ノードで OS 用ディスクにミラー領域を使用する場合の構成例


- ◆ 下図のようにミラー用のパーティションは、OS 用に使用しているディスクと同じディスクに確保することが可能です。



**関連情報:** ミラー用パーティションの設定に関しては『リファレンスガイド』の「第 4 章 グループ リソースの詳細」の「ミラーディスクリソースを理解する」を参照してください。


### 3 ノードの構成例

- ◆ 3 ノードの場合、ミラーリソースが集約される待機系サーバ(下記の図ではサーバ 3)に 2 つのミラーディスクを用意します。
- ◆ インタコネクト兼ミラーディスクコネクタの LAN を専用 HUB 経由で接続します。
- ◆ HUB はできるだけ高速なものを使用してください。
- ◆ RS-232C でサーバ間を接続する必要はありません。



## 4 ノードの構成例


- ◆ 2 ノードの場合と同様に共有ディスクを接続します。
- ◆ インタコネクトを専用 HUB 経由で接続します。
- ◆ RS-232C でサーバ間を接続する必要はありません。



### 3 ノードでハイブリッド方式を使用する場合の構成例

共有ディスクで接続された 2 ノード と ミラーリング対象のディスクを用意した 1 ノードで構成される 3 ノードの構成例です。


- ◆ サーバは異機種でも構いませんが、同一アーキテクチャである必要があります。
- ◆ インタコネクト兼ミラーディスクコネク트의 LAN を専用 HUB 経由で接続します。
- ◆ HUB はできるだけ高速なものを使用してください。



## 2 ノードで BMC 関連機能を使用する場合の構成例

物理マシンの強制停止機能や筐体 ID ランプ連携機能、BMC ハートビートリソース、外部連携モニタの BMC 連携機能を利用する 2 ノードクラスタの構成例です。

- ◆ サーバは異機種でも構いませんが、BMC 連携機能が利用可能である必要があります。利用可能な機種については『スタートアップガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO の動作環境」の「BMC 関連機能に対応したサーバ」を参照してください。
- ◆ BMC ハートビートリソース以外の BMC 関連機能を利用する場合、インタコネクト LAN と BMC の管理用 LAN を専用 HUB 経由で接続します。
- ◆ HUB はできるだけ高速なものを使用してください。



この図ではディスク等を省略してあります。

## CLUSTERPRO モジュール別の動作環境を確認する

CLUSTERPRO の基本モジュールは、CLUSTERPRO Server (本体)、CLUSTERPRO WebManager、CLUSTERPRO Builder の 3 つで構成されています。各モジュールをインストールするマシンごとに、動作環境を確認してください。

| 基本モジュール                | 動作環境の参照先   |
|------------------------|--|
| CLUSTERPRO Server (本体) | 『スタートアップガイド』<br>「第 3 章 CLUSTERPRO の動作環境」 - 「CLUSTERPRO Server の動作環境」 |
| CLUSTERPRO WebManager  | 『スタートアップガイド』<br>「第 3 章 CLUSTERPRO の動作環境」 - 「WebManager の動作環境」        |
| CLUSTERPRO Builder     | 『スタートアップガイド』<br>「第 3 章 CLUSTERPRO の動作環境」 - 「Builder の動作環境」           |

## CLUSTERPRO(本体モジュール)のハードウェア構成例

CLUSTERPRO の本体モジュールは、クラスタを構築する各サーバにインストールします。  
CLUSTERPRO WebManager は、CLUSTERPRO 本体モジュールの一部です。  
CLUSTERPRO Server をインストールすると自動的にインストールされます。

### CLUSTERPRO Server で推奨するスペック

CLUSTERPRO Server で推奨するスペックは下記の通りです。

- ◆ RS-232C ポート 1 つ (3 ノード以上のクラスタを構築する場合は不要)
- ◆ Ethernet ポート 2 つ以上
- ◆ 共有ディスク (ディスクリソース用またはハイブリッドディスクリソース用)
- ◆ ミラーリング用ディスクまたは空きパーティション (ミラーディスクリソース用またはハイブリッドディスクリソース用)
- ◆ FD ドライブまたは USB ポート (オフライン Builder を使用する場合)
- ◆ CD-ROM ドライブ

---

**関連情報:** サポートされているハードウェアや OS の一覧など最新の動作環境情報については、『スタートアップガイド』を参照してください。

---

## WebManager の動作環境を確認する

WebManager は、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの状態を監視するために、管理用の PC から通常の Web ブラウザを経由してアクセスします。このため、管理用 PC は、ネットワーク経由でクラスタにアクセス可能である必要があります。この管理 PC のオペレーティングシステムは、Linux、Windows どちらでもかまいません。

WebManager の動作確認済 OS、動作確認済ブラウザ、Java 実行環境、必要メモリ容量/ディスク容量などの最新の動作環境情報については、『スタートアップガイド』を参照してください。



## ハードウェア構成の決定

ハードウェア構成の決定は、クラスタシステム上で二重化するアプリケーションとクラスタシステムの設計を考慮して行う必要があります。次章の「クラスタシステムを設計する」を確認した後に行ってください。

## ハードウェア構成後の設定

ハードウェア構成を決定し、実際にハードウェアの設置を行った後に、以下を確認してください。

1. ディスクリソース用の共有ディスクの設定 (ディスクリソース使用時は必須)
2. ハイブリッドディスクリソース用の共有ディスクの設定 (Replicator DR 使用時は必須)
3. ハイブリッドディスクリソース用のパーティションの設定 (Replicator DR 使用時は必須)
4. ミラーディスクリソース用のパーティションの設定 (Replicator 使用時は必須)
5. OS 起動時間の調整 (必須)
6. ネットワークの確認 (必須)
7. ルートファイルシステムの確認 (必須)
8. ファイアウォールの確認 (必須)
9. サーバの時刻同期 (推奨)

## 1. ディスクリソース用の共有ディスクを設定する (ディスクリソース使用時は必須)

以下の手順で共有ディスクの設定を行います。ハイブリッドディスクリソース使用時 (ReplicatorDR 使用時) は「ハイブリッドディスクリソース用の共有ディスクの設定」を参照してください。

---

**注:** 共有ディスク上のデータを引き続き使用する場合 (サーバの再インストール時など) は、パーティションの確保やファイルシステムの作成は行わないでください。パーティションの確保やファイルシステムの作成を行うと共有ディスク上のデータは削除されます。

---

### 1-a. ディスクハートビート用パーティションの確保

共有ディスク上に CLUSTERPRO が独自に使用するパーティションを作成します。このパーティションはディスクハートビートリソースで使用します。

パーティションは、共有ディスクを使用するクラスタ内のサーバのうちの 1 台のサーバにて作成します。

fdisk コマンドを使用し、パーティションを確保します。

---

**注 1:** 通常、ハートビートリソースに使用するパーティションは 1 つです。しかし、ディスクの故障などでデバイス名がずれた場合には、他の LUN でハートビートを行う必要があります。このため、通常ハートビートに使用する LUN に加えて、各 LUN に 1 つ、予備としてダミーのディスクハートビートリソース用のパーティションを確保しておきます。この際、ディスクハートビート専用パーティションのパーティション番号は各 LUN で同じになるように確保してください。

**注 2:** 複数の LUN を使用している場合でも、ディスクハートビートリソースはクラスタ内で 1 つ、最大 2 つまでの使用を推奨します。ディスクハートビートリソースはハートビートインターバルごとにディスクへの read/write を行うためディスクへの負荷を考えて設定してください。

**注 3:** ディスクハートビート用パーティションは 10MB (10\*1024\*1024 バイト) 以上確保してください。また、ディスクハートビート用パーティションにはファイルシステムの構築は必要ありません。

---

### 1-b. ディスクリソース用パーティションの確保

共有ディスク上にディスクリソースで使用するパーティションを作成します。共有ディスクを使用するクラスタ内の 1 台のサーバから作成します。

fdisk コマンドを使用し、パーティションを確保します。

### 2. ファイルシステムの作成

共有ディスク上のディスクリソース用パーティションにファイルシステムを構築します。共有ディスクを使用するクラスタ内の 1 台のサーバから、通常の Linux と同様に `mkfs` コマンドなどでファイルシステムを構築してください。

---

**注 1:** ディスクハートビート用パーティションにはファイルシステムの構築は必要ありません。

**注 2:** 共有ディスク上のファイルシステムは CLUSTERPRO が制御します。共有ディスクのファイルシステムを OS の `/etc/fstab` にエントリしないでください。( `/etc/fstab` へのエントリが必要な場合には、`ignore` オプションは使用せず `noauto` オプションを使用してください。)

---

- 共有ディスクで使用するファイルシステムについて基本的に依存をしていますが、ファイルシステムの `fsck` の仕様により問題が発生することがあります。
- システムの対障害性の向上のために、ジャーナル機能を持つファイルシステムを使用することを推奨します。
- 現在、動作確認を完了しているファイルシステムは下記の通りです。

```
ext3
ext4
xfs
reiserfs
jfs
vxfs
```

---

**注:** `vxfs` が使用可能なディストリビューション、カーネルは `vxfs` のサポート状況に依存します。

---

### 3. マウントポイントの作成

ディスクリソース用パーティションを `mount` するディレクトリを作成します。  
ディスクリソースを使用する、クラスタ内のすべてのサーバで作成します。

## 2. ハイブリッドディスクリソース用の共有ディスクを設定する (Replicator DR 使用時は必須)

以下の手順でハイブリッドディスクリソース用の共有ディスクの設定を行います。通常のディスクリソース用の設定は「ディスクリソース用の共有ディスクを設定する」を参照してください。

共有ディスクでないディスク（サーバ内蔵のディスクや外付のディスクで共有タイプでないもの）をハイブリッドディスクリソースとして使用する場合には「ハイブリッドディスクリソース用のパーティションの設定」を参照してください。

**注：**共有ディスク上のデータを引き続き使用する場合（サーバの再インストール時など）は、パーティションの確保やファイルシステムの作成は行わないでください。パーティションの確保やファイルシステムの作成を行うと共有ディスク上のデータは削除されます。

### 1. cluster パーティションの確保

ミラードライバが独自に使用するパーティションを作成します。このパーティションはミラードライバやミラーエージェントがハイブリッドディスクの状態を管理するために使用します。パーティションは、共有ディスクを使用するクラスタ内のサーバのうちの 1 台のサーバにて作成します。fdisk コマンドを使用し、パーティションを確保します。

**注：**CLUSTER パーティションは 10MB (10\*1024\*1024 バイト) 以上確保してください。(10MB ちょうどを指定しても、ディスクのジオメトリの違いにより実際には 10MB より大きなサイズが確保されますが、問題ありません)。また、CLUSTER パーティションにはファイルシステムを構築しないでください。

### 2. CLUSTER パーティションの初期化

(過去に CLUSTERPRO のミラーディスクやハイブリッドディスクとして使用していた共有ディスクを流用する場合にのみ必要)

- CLUSTER パーティションに以前のデータが残っているため初期化が必要です。
- パーティションを再確保してもパーティション上のデータは残っていますので、CLUSTERPRO のミラーディスクやハイブリッドディスクとして使用したことのあるディスクを再利用する場合には必ず実行してください。
- 共有ディスクを使用するクラスタ内のサーバのうちの 1 台のサーバから以下のコマンドを実行します。

```
dd if=/dev/zero of=<CLUSTER パーティションとして使用するパーティションデバイス名>
```

**注 1：**dd コマンドを実行すると of で指定したパーティションのデータは初期化されます。パーティションデバイス名を十分に確認してから dd コマンドを実行してください。

**注 2：**dd コマンドを実行したときに以下のメッセージが表示されますが、異常ではありません。

```
dd: writing to <CLUSTER パーティションとして使用する  
パーティションデバイス名>: No space left on device
```

### 3. ハイブリッドディスクリソース用パーティションの確保

共有ディスク上にハイブリッドディスクリソースで使用するパーティションを作成します。その共有ディスクを使用するクラスタ内のサーバのうちの 1 台のサーバにて作成します。

fdisk コマンドを使用し、パーティションを確保します。

### 4. ファイルシステムの作成について

ハイブリッドディスクリソース用のパーティションに対してファイルシステムの作成が必要です。

- 複数台のサーバがあるグループリソース（共有ディスクでハイブリッドディスクリソース）を使用する場合、グループリソース内のいずれか 1 台のサーバでファイルシステムを作成してください
- ハイブリッドディスクリソースはファイルシステムについて基本的に依存していませんが、ファイルシステムの fsck の仕様により問題が発生することがあります。
- システムの対障害性の向上のために、ジャーナル機能を持つファイルシステムを使用することを推奨します。
- 現在動作確認を完了しているファイルシステムは下記の通りです。

```
ext3
ext4
xfs
reiserfs
jfs
vxfs
```

---

**注 1:** ハイブリッドディスクリソース上のファイルシステムは CLUSTERPRO が制御します。ハイブリッドディスクリソースやハイブリッドディスクリソース用のパーティションを OS の /etc/fstab にエントリしないでください。（ignore オプション付きでの /etc/fstab へのエントリも行わないでください。）

**注 2:** vxfs が使用可能なディストリビューション、カーネルは vxfs のサポート状況に依存します。

**注 3:** ファイルシステムを作成し忘れて問題が発生した場合には、下記を行ってください。

- (1) クラスタが起動している場合には、クラスタを停止する。  
WebManager の場合 : [サービス] → [クラスタ停止]  
コマンドの場合 : clpcl コマンド使用「clpcl -t -a」
- (2) ミラーエージェントが起動している場合には、ミラーエージェントを停止する。  
WebManager の場合 : [サービス] → [ミラーエージェント停止]  
コマンドの場合 : 「service clusterpro\_md stop」を各サーバにて実行
- (3) ハイブリッドディスクパーティションへのアクセス制限を解除する。  
clproset コマンド使用（例: clproset -w -d <パーティションデバイス> 等）
- (4) ファイルシステムを作成する。  
mkfs コマンド等使用（例: mkfs -t ext3 <パーティションデバイス> 等）
- (5) システムをリブートする。

**注 4:** ext4 でファイルシステムを作成する場合には、下記の様にオプションを付けて実行してください。

詳細については、『スタートアップガイド』の「第 5 章 注意制限事項」「ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースで ext4 を使用する場合」を参照してください。

---

<RHEL7, Asianux Server 7, Ubuntu の場合>

mkfs -t ext4 -O -64bit,-uninit\_bg <パーティションデバイス>

<RHEL7, Asianux Server 7, Ubuntu 以外の場合>

mkfs -t ext4 -O -uninit\_bg <パーティションデバイス>

---

## 5. ディスクハートビート用パーティションの確保

共有ディスク上に CLUSTERPRO が独自に使用するパーティションを作成します。このパーティションはディスクハートビートリソースで使います。

パーティションは、共有ディスクを使用するクラスタ内のサーバのうちの 1 台のサーバにて作成します。

fdisk コマンドを使用し、パーティションを確保します。

---

**注 1:** 通常、ハートビートリソースに使用するパーティションは 1 つです。しかし、ディスクの故障などでデバイス名がずれた場合には、他の LUN でハートビートを行う必要があります。このため、通常ハートビートに使用する LUN に加えて、各 LUN に 1 つ、予備としてダミーのディスクハートビートリソース用のパーティションを確保しておきます。この際、ディスクハートビート専用パーティションのパーティション番号は各 LUN で同じになるように確保してください。

**注 2:** 複数の LUN を使用している場合でも、ディスクハートビートリソースはクラスタ内で 1 つ、最大 2 つまでの使用を推奨します。ディスクハートビートリソースはハートビートインターバルごとにディスクへの read/write を行うため、ディスクへの負荷を考えて設定してください。

**注 3:** ディスクハートビート用パーティションは 10MB (10\*1024\*1024 バイト) 以上確保してください。また、ディスクハートビート用パーティションにはファイルシステムを構築しないでください。

---

## 6. マウントポイントの作成

ハイブリッドディスクリソース用パーティションを mount するディレクトリを作成します。

ハイブリッドディスクリソースを使用する、共有ディスクを接続している各サーバにて作成します。

### 3. ハイブリッドディスクリソース用のパーティションを設定する (Replicator DR 使用時は必須)

以下の手順で共有ディスクではないディスク (サーバ内蔵のディスクや外付のディスクで共有タイプでないもの) をハイブリッドディスクリソースとして使用する場合はパーティションの設定を行います。

通常のミラー構成 (Replicator 使用時) は「ミラーディスクリソース用のパーティションを設定する」を参照してください。

共有ディスクをハイブリッドディスクリソースとして使用する場合には「ハイブリッドディスクリソース用の共有ディスクを設定する」を参照してください。

---

**注:** 単体サーバのクラスタ化やサーバの再インストール時など、既存のパーティション上のデータを引き続き使用する場合は、ハイブリッドディスクリソース用パーティションの確保やファイルシステムの作成は行わないでください。ハイブリッドディスクリソース用パーティションの確保やファイルシステムの作成を行うとパーティション上のデータは削除されます。

---

#### 1. CLUSTER パーティションの確保

ミラードライバが独自に使用するパーティションを作成します。このパーティションはミラードライバやミラーエージェントがハイブリッドディスクの状態を管理するために使用します。fdisk コマンドを使用し、パーティションを確保します。

---

**注:** CLUSTER パーティションは 10MB (10\*1024\*1024 バイト) 以上確保してください。(10MB ちょうどを指定しても、ディスクのジオメトリの違いにより実際には 10MB より大きなサイズが確保されますが、問題ありません)。また、CLUSTER パーティションにはファイルシステムを構築しないでください。

---

#### 2. CLUSTER パーティションの初期化

(過去に CLUSTERPRO のミラーディスクやハイブリッドディスクとして使用していたディスクを流用する場合にのみ必要)

- CLUSTER パーティションに以前のデータが残っているため初期化が必要です。
- パーティションを再確保してもパーティション上のデータは残っていますので、CLUSTERPRO のミラーディスク、ハイブリッドディスクとして使用したことのあるディスクを再利用する場合には必ず実行してください。
- 以下のコマンドを実行します。

```
dd if=/dev/zero of=<CLUSTER パーティションとして使用するパーティションデバイス名>
```

---

**注 1:** dd コマンドを実行すると of=で指定したパーティションのデータは初期化されます。パーティションデバイス名を十分に確認してから dd コマンドを実行してください。

**注 2:** dd コマンド実行時、以下のメッセージが表示されますが異常ではありません。

```
dd: writing to <CLUSTER パーティションとして使用する  
パーティションデバイス名>: No space left on device
```

---



### 3. ハイブリッドディスクリソース用パーティションの確保

ハイブリッドディスクリソースで使用するパーティションを作成します。

fdisk コマンドを使用し、パーティションを確保します。

### 4. ファイルシステムの作成について

ハイブリッドディスクリソース用のパーティションに対してファイルシステムの作成が必要です。

- ・ ハイブリッドディスクリソースはファイルシステムに基本的に依存していませんが、ファイルシステムの fsck の仕様により問題が発生することがあります。
- ・ システムの対障害性の向上のために、ジャーナル機能を持つファイルシステムを使用することを推奨します。
- ・ 現在動作確認を完了しているファイルシステムは下記の通りです。

```
ext3
ext4
xfs
reiserfs
jfs
vxfs
```

**注 1:** ハイブリッドディスクリソース上のファイルシステムは CLUSTERPRO が制御します。ハイブリッドディスクリソースやハイブリッドディスクリソース用のパーティションを OS の /etc/fstab にエントリしないでください。(ignore オプション付きでの /etc/fstab へのエントリも行わないでください。)

**注 2:** vxfs が使用可能なディストリビューション、カーネルは vxfs のサポート状況に依存します。

**注 3:** ファイルシステムを作成し忘れて問題が発生した場合には、下記を行ってください。

- (1) クラスタが起動している場合には、クラスタを停止する。  
WebManager の場合 : [サービス] → [クラスタ停止]  
コマンドの場合 : clpcl コマンド使用「clpcl -t -a」
- (2) ミラーエージェントが起動している場合には、ミラーエージェントを停止する。  
WebManager の場合 : [サービス] → [ミラーエージェント停止]  
コマンドの場合 : 「service clusterpro\_md stop」を各サーバにて実行
- (3) ハイブリッドディスクパーティションへのアクセス制限を解除する。  
clproset コマンド使用 (例: clproset -w -d <パーティションデバイス> 等)
- (4) ファイルシステムを作成する。  
mkfs コマンド等使用 (例: mkfs -t ext3 <パーティションデバイス> 等)
- (5) システムをリブートする。

**注 4:** ext4 でファイルシステムを作成する場合には、下記のようにオプションを付けて実行してください。

詳細については、『スタートアップガイド』の「第 5 章 注意制限事項」「ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースで ext4 を使用する場合」を参照してください。

<RHEL7, Asianux Server 7, Ubuntu の場合>

```
mkfs -t ext4 -O -64bit,-uninit_bg <パーティションデバイス>
```

<RHEL7, Asianux Server 7, Ubuntu 以外の場合>

```
mkfs -t ext4 -O -uninit_bg <パーティションデバイス>
```

5. マウントポイントの作成

ハイブリッドディスクリソース用パーティションを mount するディレクトリを作成します。

## 4. ミラーディスクリソース用のパーティションを設定する (Replicator 使用時は必須)

以下の手順でミラー用パーティションの設定を行います。ハイブリッドディスクリソース使用時 (Replicator DR 使用時) は「ハイブリッドディスクリソース用のパーティションを設定する」を参照してください。

**注:** 単体サーバをクラスタ化する場合など、既存のパーティション上のデータを引き続き使用する場合や、サーバの再インストール時などは、ミラーリソース用パーティションの確保は行わないでください。ミラーリソース用パーティションの確保を行うとパーティション上のデータは削除されます。

### 1. CLUSTER パーティションの確保

ミラードライバが独自に使用するパーティションを作成します。このパーティションはミラードライバやミラーエージェントがミラーリソースの状態を管理するために使用します。パーティションは、ミラーリソースを使用するクラスタ内のすべてのサーバで、それぞれ作成します。fdisk コマンドを使用し、パーティションを確保します。

**注:** CLUSTER パーティションは 10MB (10\*1024\*1024 バイト) 以上確保してください。(10MB ちょうどを指定しても、ディスクのジオメトリの違いにより実際には 10MB より大きなサイズが確保されますが、問題ありません)。また、CLUSTER パーティションにはファイルシステムを構築しないでください。

### 2. CLUSTER パーティションの初期化

(過去に CLUSTERPRO のミラーディスクやハイブリッドディスクとして使用していたディスクを流用する場合にのみ必要)

- CLUSTER パーティションに以前のデータが残っているため初期化が必要です。
- パーティションを再確保してもパーティション上のデータは残っていますので、CLUSTERPRO のミラーディスクやハイブリッドディスクとして使用したことのあるディスクを再利用する場合には必ず実行してください。
- 以下のコマンドを実行します。

```
dd if=/dev/zero of=<CLUSTER パーティションとして使用するパーティションデバイス名>
```

**注 1:** dd コマンドを実行すると of= で指定したパーティションのデータは初期化されます。パーティションデバイス名を十分に確認してから dd コマンドを実行してください。

**注 2:** dd コマンド実行時、以下のメッセージが表示されますが異常ではありません。

```
dd: writing to <CLUSTER パーティションとして使用する  
パーティションデバイス名>: No space left on device
```

### 3. ミラーリソース用パーティションの確保

ミラーリソースで使用するパーティションを作成します。パーティションは、ミラーリソースを使用する、クラスタ内のすべてのサーバで、それぞれ作成します。

fdisk コマンドを使用し、パーティションを確保します。

### 4. ファイルシステムの作成について

ミラーリソース用パーティションの作成については「初期 mkfs を行う」の設定により異なります。

- Builder でクラスタ構成情報作成時に、「初期 mkfs を行う」を設定する場合、CLUSTERPRO が自動でファイルシステムを構築します。  
パーティション上の既存のデータは失われますので注意してください。
- Builder でクラスタ構成情報作成時に、「初期 mkfs を行う」を選択しなければ CLUSTERPRO でファイルシステムの作成を行いません。  
パーティション上の既存のファイルシステムを利用するため、事前にファイルシステムが作成されている必要があります。

ミラーリソース用パーティションについては下記の点にも注意してください。

- ミラーリソースは使用するファイルシステムについて基本的に依存していませんが、ファイルシステムの fsck の仕様により問題が発生することがあります。
- システムの対障害性の向上のために、ジャーナル機能を持つファイルシステムを使用することを推奨します。
- 現在動作確認を完了しているファイルシステムは下記の通りです。

```
ext3
ext4
xfs
reiserfs
jfs
vxfs
```

---

**注 1:** 既存のパーティション上のデータを引き続き使用する場合や、サーバの再インストール時などは、「初期 mkfs を行う」を選択しないでください。

**注 2:** ミラーリソース上のファイルシステムは CLUSTERPRO が制御します。ミラーリソースやミラーリソース用のパーティションを OS の /etc/fstab にエントリしないでください。(ignore オプション付きでの /etc/fstab へのエントリも行わないでください。)

**注 3:** vxfs が使用可能なディストリビューション、カーネルは vxfs のサポート状況に依存します。

**注 4:** 過去に使用していたディスクを、データを破棄して流用する場合で、かつ、ファイルシステムに ext4 を使用する場合には、データをクリアするためにあらかじめ下記の様にオプションを付けて mkfs を実行してください。(バージョンが X3.0.0-1～X3.2.3-1 の場合のみ。)

```
mkfs -t ext4 -O -uninit_bg <パーティションデバイス>
```

**注 5:** 手動で mkfs で ext4 のファイルシステムを作成する場合にも、下記の様にオプションを付けて実行してください。

<RHEL7, Asianux Server 7, Ubuntu の場合>

---

```
mkfs -t ext4 -O -64bit,-uninit_bg <パーティションデバイス>  
<RHEL7, Asianux Server 7, Ubuntu 以外の場合>
```

```
mkfs -t ext4 -O -uninit_bg <パーティションデバイス>
```

詳細については、『スタートアップガイド』の「第 5 章 注意制限事項」「ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースで ext4 を使用する場合」を参照してください。

---

## 5. マウントポイントの作成

ミラーリソース用パーティションを mount するディレクトリを作成します。

ミラーリソースを使用する、クラスタ内のすべてのサーバでそれぞれ作成します。

## 5. OS 起動時間を調整する (必須)

クラスタシステムを構成する各サーバに電源を投入してから、サーバの OS が起動するまでの時間を、以下の 2 つより長くなるように設定する必要があります。

- ◆ 共有ディスクに電源を投入してから使用可能になるまでの時間 (共有ディスクを使用する場合)
- ◆ ハートビートタイムアウト時間  
Builder での既定値は 90 秒です

これは、以下の問題を回避するためです。

- ◆ 共有ディスクとサーバの電源を入れてクラスタシステムを起動すると、ディスクリソースの活性に失敗する
- ◆ サーバの再起動でフェイルオーバを発生させたい場合に、ハートビートタイムアウト時間内にそのサーバが再起動してしまうと、相手側からはハートビートが継続しているとみなされフェイルオーバが発生しない

上記 2 点の時間を計測後、以下の手順例に従って OS 起動時間を調整します。

---

注: LILO または GRUB のどちらの OS ロードを使用しているかにより調整方法が異なります。

---

### OS ロードに GRUB を使用している場合

- ◆ /boot/grub/menu.lst を編集します。  
timeout <起動時間 (単位は秒)> オプションを指定します。下記の例の場合にはアンダーラインの部分のみ変更してください。

```
---(例 起動時間90秒)---
default 0
timeout 90

title linux
    kernel (hd0,1)/boot/vmlinuz
    root=/dev/sda2    vga=785
    initrd (hd0,1)/boot/initrd

title floppy
    root (fd0)
    chainloader +1
```

**OS ロードに LILO を使用している場合**

- ◆ /etc/lilo.conf を編集します。

prompt オプションと timeout=<起動時間 (単位は 1/10 秒)> オプションを指定します。  
または、prompt オプションを設定せず、delay=<起動時間 (単位は 1/10 秒)> オプションを指定します。下記の例の場合にはアンダーラインの部分のみ変更してください。

---(例 1 prompt を出すケース 起動時間 90 秒)---

```
boot=/dev/sda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
prompt
linear
timeout=900
image=/boot/vmlinuz
    label=linux
    root=/dev/sda1
    initrd=/boot/initrd.img
    read-only
```

---(例 2 prompt を出さないケース 起動時間 90 秒)---

```
boot=/dev/sda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
#prompt
linear
delay=900
image=/boot/vmlinuz
    label=linux
    root=/dev/sda1
    initrd=/boot/initrd.img
    read-only
```

- ◆ /sbin/lilo コマンドを実行して、設定の変更を反映します。

注: LILO または GRUB 以外の OS ロードを使用している場合は、各 OS ロードの設定マニュアルを参照してください。

**OS ロードに GRUB2 を使用している場合**

- ◆ /etc/default/grub を編集します。

GRUB\_TIMEOUT=<起動時間 (単位は秒)> を指定します。

---(例 起動時間90秒)---

```
GRUB_TIMEOUT=90
```

- ◆ コマンドを実行して、設定の変更を反映します。

- BIOSベースのサーバの場合
- # grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

- UEFIベースのサーバの場合
- # grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg

## 6. ネットワーク設定を確認する (必須)

クラスタ内のすべてのサーバで、ifconfig コマンドや ping コマンドを使用して、ネットワークが正常に動作しているかどうかを確認します。また、複数のネットワークデバイス (eth0、eth1、eth2...) が、意図した役割 (パブリック LAN、インタコネクト専用 LAN) に割り当てられているかを確認します。以下のネットワークの状態を確認します。

- ◆ パブリック LAN (他のマシンとの通信用)
- ◆ インタコネクト専用 LAN (CLUSTERPRO のサーバ間接続用)
- ◆ ホスト名

---

注: クラスタで使用する フローティング IP リソース および 仮想 IP リソース の IP アドレスは、OS 側への設定は不要です。

---

## 7. ルートファイルシステムを確認する (必須)

OS のルートファイルシステムには、ジャーナリング可能なファイルシステムの使用を推奨します。Linux (バージョン 2.6 以降) がサポートしているジャーナリングファイルシステムには、ext3、ext4、JFS、ReiserFS、XFS などがあります。

---

**重要:** ジャーナリングシステムに対応していないファイルシステムを使用した場合、サーバや OS の停止 (正常なシャットダウンが行えなかった場合) から再起動した場合、インタラクティブなコマンドの実行 (root ファイルシステムの fsck の実行) が必要になります。これはクラスタシステムに限ったことではなく、単体のサーバでも同様です。

---



## 8. ファイアウォールの設定を確認する (必須)

CLUSTERPRO はいくつかのポート番号を使用します。ファイアウォールの設定を変更して CLUSTERPRO がポート番号を使用できるように設定してください。

以下に CLUSTERPRO が使用するポート番号の一覧を示します。

### [サーバ・サーバ間] [サーバ内ループバック]

| From |                     |   | To  |                        | 備考  |
|------|---------------------|---|-----|------------------------|---|
| サーバ  | 自動割り当て <sup>1</sup> | → | サーバ | 29001/TCP              | 内部通信  |
| サーバ  | 自動割り当て              | → | サーバ | 29002/TCP              | データ転送   |
| サーバ  | 自動割り当て              | → | サーバ | 29002/UDP              | ハートビート  |
| サーバ  | 自動割り当て              | → | サーバ | 29003/UDP              | アラート同期  |
| サーバ  | 自動割り当て              | → | サーバ | 29004/TCP              | ミラーエージェント間通信  |
| サーバ  | 自動割り当て              | → | サーバ | 29006/UDP              | ハートビート (カーネルモード)                                    |
| サーバ  | 自動割り当て              | → | サーバ | XXXX <sup>2</sup> /TCP | ミラーディスクリソースデータ同期                                    |
| サーバ  | 自動割り当て              | → | サーバ | XXXX <sup>3</sup> /TCP | ミラードライバ間通信  |
| サーバ  | 自動割り当て              | → | サーバ | XXXX <sup>4</sup> /TCP | ミラードライバ間通信  |
| サーバ  | icmp                | → | サーバ | icmp                   | ミラードライバ間キープアライブ、<br>FIP/VIP リソースの重複確認、<br>ミラーエージェント |
| サーバ  | 自動割り当て              | → | サーバ | XXXX <sup>5</sup> /UDP | 内部ログ用通信   |

### [サーバ・WebManager 間]

| From       |        |   | To  |           | 備考      |
|------------|--------|---|-----|-----------|---------|
| WebManager | 自動割り当て | → | サーバ | 29003/TCP | http 通信 |

### [統合 WebManager を接続しているサーバ・管理対象のサーバ間]

| From                      |        |   | To     |           | 備考      |
|---------------------------|--------|---|--------|-----------|---------|
| 統合 WebManager を接続したサーバ    | 自動割り当て | → | サーバ    | 29003/TCP | http 通信 |
| 統合 WebManager の管理対象となるサーバ | 29003  | → | クライアント | 29010/UDP | UDP 通信  |

## [その他]

| From                  |        | To |                       | 備考   |
|-----------------------|--------|----|-----------------------|--|
| サーバ                   | 自動割り当て | →  | ネットワーク警告灯             | 514/TCP ネットワーク警告灯制御                                  |
| サーバ                   | 自動割り当て | →  | サーバの BMC のマネージメント LAN | 623/UDP BMC 制御 (強制停止/筐体ランプ連携)                        |
| サーバの BMC のマネージメント LAN | 自動割り当て | →  | サーバ                   | 162/UDP BMC 連携用に設定された外部連携モニタの監視先                     |
| サーバの BMC のマネージメント LAN | 自動割り当て | →  | サーバの BMC のマネージメント LAN | 5570/UDP BMC HB 通信                                   |
| サーバ                   | icmp   | →  | 監視先                   | icmp IP モニタ  |
| サーバ                   | icmp   | →  | NFS サーバ               | icmp NAS リソースの NFS サーバ死活確認                           |
| サーバ                   | icmp   | →  | 監視先                   | icmp Ping 方式ネットワークパーティション解決リソースの監視先                  |
| サーバ                   | 自動割り当て | →  | サーバ                   | Builder で設定した管理ポート番号 <sup>6</sup> JVM モニタ            |
| サーバ                   | 自動割り当て | →  | 監視先                   | Builder で設定した接続ポート番号 <sup>7</sup> JVM モニタ            |
| サーバ                   | 自動割り当て | →  | サーバ                   | Builder で設定したロードバランサ連携管理ポート番号 <sup>8</sup> JVM モニタ   |
| サーバ                   | 自動割り当て | →  | BIG-IP LTM            | Builder で設定したロードバランサ連携管理ポート番号 <sup>9</sup> JVM モニタ   |
| サーバ                   | 自動割り当て | →  | サーバ                   | Builder で設定したプローブポート <sup>10</sup> Azure プローブポートリソース |

1. 自動割り当てでは、その時点で使用されていないポート番号が割り当てられます。
2. ミラーディスク、ハイブリッドディスクリソースごとに使用するポート番号です。ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスク作成時に設定します。初期値として 29051 が設定されます。また、ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクの追加ごとに 1 を加えた値が自動的に設定されます。変更する場合は、Builder の [ミラーディスクリソースプロパティ]-[詳細] タブ、[ハイブリッドディスクリソースプロパティ]-[詳細] タブで設定します。詳細については『リファレンスガイド』の「第 4 章 グループリソースの詳細」を参照してください。

3. ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクごとに使用するポート番号です。ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスク作成時に設定します。初期値として 29031 が設定されます。また、ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクの追加ごとに1を加えた値が自動的に設定されます。変更する場合は、Builder の [ミラーディスクリソースプロパティ]-[詳細] タブ、[ハイブリッドディスクリソースプロパティ]-[詳細] タブで設定します。詳細については『リファレンスガイド』の「第 4 章 グループリソースの詳細」を参照してください。
4. ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクごとに使用するポート番号です。ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスク作成時に設定します。初期値として 29071 が設定されます。また、ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクの追加ごとに1を加えた値が自動的に設定されます。変更する場合は、Builder の [ミラーディスクリソースプロパティ]-[詳細] タブ、[ハイブリッドディスクリソースプロパティ]-[詳細] タブで設定します。詳細については『リファレンスガイド』の「第 4 章 グループリソースの詳細」を参照してください。
5. クラスタプロパティ、ポート番号 [ログ] タブでログの通信方法に [UDP] を選択し、ポート番号で設定したポート番号を使用します。デフォルトのログの通信方法 [UNIX ドメイン] では通信ポートは使用しません。
6. 管理ポート番号は JVM 監視モニタが動作する Java VM と通信するためのポート番号です。Builder の[クラスタプロパティ]-[JVM 監視]タブ-[接続設定] ダイアログで設定します。詳細については『リファレンスガイド』の「第 2 章 Builder の機能」を参照してください。
7. 接続ポート番号は監視先(WebLogic Server, WebOTX)の Java VM と接続するためのポート番号です。Builder の該当する JVM 監視リソース名の[プロパティ]-[監視(固有)]タブで設定します。詳細については『リファレンスガイド』の「第 5 章 モニタリソースの詳細」を参照してください。
8. ロードバランサ連携管理ポート番号はロードバランサ連携を行う場合に使用するためのポート番号です。ロードバランサ連携を使用しない場合は、設定不要です。Builder の[クラスタプロパティ]-[JVM 監視]タブ-[ロードバランサ連携設定] ダイアログで設定します。詳細については『リファレンスガイド』の「第 2 章 Builder の機能」を参照してください。
9. 通信ポート番号は BIG-IP LTM によるロードバランサ連携を行う場合に使用するためのポート番号です。ロードバランサ連携を使用しない場合は、設定不要です。Builder の[クラスタプロパティ]-[JVM 監視]タブ-[ロードバランサ連携設定] ダイアログで設定します。詳細については『リファレンスガイド』の「第 2 章 Builder の機能」を参照してください。
10. Azure のロードバランサが、各サーバの死活監視に使用するポート番号です。

## 9. サーバの時刻を同期させる (必須)

クラスタシステムでは、クラスタ内のすべてのサーバの時刻を定期的に同期する運用を推奨します。1 日 1 回程度を目安に ntp などを使用してサーバの時刻を同期させる設定にしてください。

---

**注:** 各サーバの時刻が同期されていない場合、障害時に原因の解析に時間がかかることがあります。

---

## 第 2 章 クラスタシステムを設計する

本章では、二重化するアプリケーション、運用形態、クラスタ構築情報の説明など、クラスタ設計に際して必要な情報を提供します。

本章で説明する項目は以下の通りです。


|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| • クラスタシステムの設計.....              | 54 |
| • 運用形態を決定する .....               | 55 |
| • 二重化するアプリケーションを決定する.....       | 58 |
| • クラスタ構成を設計する.....              | 62 |
| • グループリソースを理解する .....           | 63 |
| • モニタリソースを理解する.....             | 64 |
| • ハートビートリソースを理解する .....         | 66 |
| • ネットワークパーティション解決リソースを理解する..... | 67 |

## クラスタシステムの設計

本章では、クラスタシステムの設計について、以下を行います。

1. クラスタシステムの運用形態の決定
2. 二重化するアプリケーションの決定
3. クラスタ構成情報の作成

なお、本ガイドでは、以下の図に記載されている、典型的な 2 ノード、片方向スタンバイのクラスタ環境を構築する場合を例にとって説明を行います。




## 運用形態を決定する

CLUSTERPRO は、複数の運用形態をサポートしています。片方のサーバを現用系、他方を待機系とする片方向スタンバイ形式と、両方のサーバがお互いに異なる業務の現用系、待機系となる双方向スタンバイ形式があります。


### ◆ 片方向スタンバイクラスタ

クラスタシステム全体で同一の業務アプリケーションが 1 つしか動作しないシステム形態です。フェイルオーバー発生後もパフォーマンスの劣化等はありませんが、正常時、待機系の資源が無駄になります。




### ◆ 同一アプリケーション双方向スタンバイクラスタ

クラスタシステム全体で同一の業務アプリケーションが複数動作するシステム形態です。この構成を構築するには業務が多重起動に対応している必要があります。




### ◆ 異種アプリケーション双方向スタンバイクラスタ

複数の種類の業務アプリケーションが、それぞれ異なるサーバで稼動し、相互に待機するシステム形態です。正常時も資源が無駄になりません。ただし、フェイルオーバー発生後は、1 台のサーバで 2 種の業務が動作するため、業務のパフォーマンスが低下します。



## 片方向スタンバイクラスタのフェイルオーバーの流れ


片方向スタンバイクラスタでは、ある業務が動作するグループがクラスタ内で常に 1 台のサーバ上で動作するように制限されています。





# 双方向スタンバイクラスタフェイルオーバーの流れ

双方向スタンバイクラスタでは、ある業務が複数のサーバ上で同時に動作することが可能なため、フェイルオーバー実行時、現用系に負荷がかかります。



## 二重化するアプリケーションを決定する

二重化するアプリケーションを決定するには、アプリケーションが CLUSTERPRO によるクラスタシステム上でのクラスタ対象として適しているかどうかを、以下の内容を十分に検討して判断します。

### 注意事項に該当する構成

対象アプリケーションをどのようなスタンバイ形態にするかで注意事項が異なります。注意事項については「注意事項」(1 ~ 5) に対応します。

- ◆ 片方向スタンバイ [現用-待機] 注意事項: 1 2 3 5
- ◆ 双方向スタンバイ [現用-現用] 注意事項: 1 2 3 4 5
- ◆ 共存動作 注意事項: 5  
クラスタシステムによるフェイルオーバーの対象とはせず、共存動作する運用形態です。

### 対象アプリケーションについての注意事項

#### 注意事項 1: 障害発生後のデータ修復

障害発生時に現用系のアプリケーションが更新していたファイルは、フェイルオーバー後に待機系でアプリケーションがそのファイルにアクセスするとき、データとして完結していない状態にある場合があります。

非クラスタ (単体サーバ) での障害後のリブートでも同様のことが発生するため、本来アプリケーションはこのような障害に対処するメカニズムを持っている必要があります。クラスタシステム上ではこれに加え人間の関与なしに (スクリプトから) 復旧が行える必要があります。

共有ディスクまたはミラーディスクのファイルシステムに `fsck` が必要な場合には、CLUSTERPRO が `fsck` を行います。

#### 注意事項 2: アプリケーションの終了

CLUSTERPRO が業務グループを停止・移動 (オンラインフェイルバック) する場合、その業務グループが使用していたファイルシステムをアンマウントします。このため、アプリケーションへの終了指示にて、共有ディスクまたはミラーディスク上の全てのファイルに対するアクセスを停止する必要があります。

通常は終了スクリプトでアプリケーション終了指示コマンドを実行しますが、終了指示コマンドが (アプリケーションの終了と) 非同期で完了してしまう場合注意が必要です。

### 注意事項 3: データ格納位置

CLUSTERPRO がサーバ間で引き継ぐことのできるデータは次の通りです。

◆ 共有ディスクまたはミラーディスク上のデータ

アプリケーションのデータを、サーバ間で共有すべきデータと、サーバ固有のデータを異なる配置場所に分けて保存する必要があります。

| データの種類      | 例            | 配置場所             |
|-------------|--------------|------------------|
| 引き継ぎたいデータ   | ユーザデータなど     | 共有ディスクまたはミラーディスク |
| 引き継ぎたくないデータ | プログラム、設定情報など | サーバのローカルディスク     |

### 注意事項 4 : 複数業務グループ


双方向スタンバイの運用形態では、(障害による縮退時) 1 つのサーバ上で同一アプリケーションによる複数業務グループが稼動することを想定しなくてはなりません。

単一サーバが複数の業務グループを同時に実行できる必要があります。また、アプリケーションは、次のいずれかの方法で資源を引き継ぐことができなければなりません。

ミラーディスクも同じ考え方です。


#### 複数インスタンス起動

新たに別インスタンス（プロセス）を起動する方法です。アプリケーションが複数動作できる必要があります。




#### アプリケーション再起動

もともと動いていたアプリケーションを一旦停止し、再起動することで、追加された資源を扱えるようにする方法です。



#### 動的追加

動作中のアプリケーションに対して、自動またはスクリプトからの指示により資源を追加する方法です。



## 注意事項 5: アプリケーションとの相互干渉、相性問題

CLUSTERPRO の機能や動作に必要な OS 機能との相互干渉によってアプリケーションまたは CLUSTERPRO が動作できない場合があります。

- ◆ 切替パーティションとミラーパーティションのアクセス制御

非活性状態のディスクリソースは書き込み禁止の設定になります。非活性状態のミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースはすべてのアクセスができない状態になります。

アプリケーションは非活性状態の（つまりアクセス権利のない）ディスクリソースまたはミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースにアクセスできません。

通常、クラスタスクリプトから起動されるアプリケーションは、それが起動された時点でアクセスすべきディスクリソースまたはミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースが既にアクセス可となっていることを想定してかまいません。

- ◆ マルチホーム環境及び IP アドレスの移動

クラスタシステムでは、通常、一つのサーバが複数の IP アドレスを持ち、ある IP アドレス（フローティング IP アドレスなど）はサーバ間で移動します。

- ◆ アプリケーションの共有ディスクまたはミラーディスクへのアクセス

共存動作アプリケーションには、業務グループの停止が通知されません。もし、業務グループの停止のタイミングでそのグループが使用しているディスクリソースまたはミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースにアクセスしている場合、アンマウントに失敗してしまいます。

システム監視サービスを行うようなアプリケーションの中には、定期的に全てのディスクパーティションをアクセスするようなものがあります。この場合、監視対象パーティションを指定できる機能などが必要になります。

## 注意事項に対する対策

| 問題点  | 対策   | 注意事項に対応する番号 |
|--|--|-------------|
| データファイル更新中に障害が発生した場合、待機系にてアプリケーションが正常に動作しない  | プログラム修正  | 注意事項 1      |
| アプリケーションを停止しても一定時間の間、ディスクやファイルシステムへアクセスしつづける | 停止スクリプト中にsleepコマンドを使用し待ち合わせる                   | 注意事項 2      |
| 一台のサーバ上で同一アプリケーションを複数起動できない                  | 双方向スタンバイ運用では、フェイルオーバー時にアプリケーションを再起動し共有データを引き継ぐ | 注意事項 3      |

## 業務形態の決定


本章全体を踏まえた上で、業務形態を決定してください。

- ◆ どのアプリケーションをいつ起動するか
- ◆ 起動時やフェイルオーバー時に必要な処理は何か
- ◆ ディスクリソースまたはミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースに置くべき情報は何か

## クラスタ構成を設計する

グループとは、クラスタシステム内のある 1 つの独立した業務を実行するために必要な資源の集まりのことで、フェイルオーバーを行う単位になります。

グループは、グループ名、グループリソース、属性を持ちます。



各グループのリソースは、それぞれひとまとまりのグループとして処理されます。すなわち、ディスクリソース 1 とフローティング IP アドレス 1 を持つ Group1 においてフェイルオーバーが発生した場合、ディスクリソース 1 とフローティング IP アドレス 1 がフェイルオーバーすることになります (ディスクリソース 1 のみが、フェイルオーバーすることはありません)。

また、ディスクリソース 1 は、他のグループ (たとえば Group2) に含まれることはありません。

## グループリソースを理解する

クラスタシステムでフェイルオーバーを実現するには、フェイルオーバーの単位となるグループを作成する必要があります。グループを構成するのは、グループリソースです。最適なクラスタを作成するためには、作成するグループにどのようなグループリソースを追加し、どのような設定で運用するかをよく理解する必要があります。

**関連情報:** 各リソースの詳細は、『リファレンスガイド』を参照してください。

現在サポートされているグループリソースは以下です。

| グループリソース名          | 略称      |
|--------------------|---------|
| EXEC リソース          | exec    |
| ディスクリソース           | disk    |
| フローティング IP リソース    | fip     |
| 仮想 IP リソース         | vip     |
| ミラーディスクリソース        | md      |
| ハイブリッドディスクリソース     | hd      |
| NAS リソース           | nas     |
| ボリュームマネージャリソース     | volmgr  |
| 仮想マシンリソース          | vm      |
| ダイナミック DNS リソース    | ddns    |
| AWS Elastic IPリソース | awseip  |
| AWS仮想IPリソース        | awsvip  |
| Azureプローブポートリソース   | azurepp |

## モニタリソースを理解する

モニタリソースは、指定された監視対象を監視します。監視対象の異常を検出した場合には、グループリソースの再起動やフェイルオーバーなどを行います。

モニタリソースの監視可能な状態の範囲は常時監視と活性時監視の 2 つがあります。

常時監視 クラスタ起動時～クラスタ停止時まで監視します。

活性時監視 グループ活性時～グループ非活性時まで監視します。

現在サポートされているモニタリソースは以下です。


| モニタリソース名                 | 略称      | 常時監視 | 活性時監視 |
|--------------------------|---------|------|-------|
| ディスクモニタリソース              | diskw   | ○    |       |
| IP モニタリソース               | ipw     | ○    |       |
| NIC Link Up/Down モニタリソース | miiw    | ○    |       |
| BMC モニタリソース              | bmcw    | ○    |       |
| ミラーディスクコネクタモニタリソース       | mdnw    | ○    |       |
| ミラーディスクモニタリソース           | mdw     | ○    |       |
| ハイブリッドディスクコネクタモニタリソース    | hdnw    | ○    |       |
| ハイブリッドディスクモニタリソース        | hdw     | ○    |       |
| PID モニタリソース              | pidw    |      | ○     |
| ユーザ空間モニタリソース             | userw   | ○    |       |
| カスタムモニタリソース              | genw    | ○    |       |
| ボリュームマネージャモニタリソース        | volmgrw | ○    | ○     |
| マルチターゲットモニタリソース          | mtw     | ○    |       |
| 仮想 IP モニタリソース            | vipw    |      | ○     |
| ARP モニタリソース              | arpw    |      | ○     |
| 仮想マシンモニタリソース             | vmw     | ○    |       |
| 外部連携モニタリソース              | mrw     | ○    | ○     |
| ダイナミック DNS モニタリソース       | ddnsw   |      | ○     |
| プロセス名モニタリソース             | psw     | ○    | ○     |
| DB2 モニタリソース              | db2w    |      | ○     |
| フローティング IP モニタリソース       | fipw    |      | ○     |
| FTP モニタリソース              | ftpw    |      | ○     |
| HTTP モニタリソース             | httpw   |      | ○     |
| IMAP4 モニタリソース            | imap4   |      | ○     |
| MySQL モニタリソース            | mysqlw  |      | ○     |
| NFS モニタリソース              | nfs     |      | ○     |



| モニタリソース名                       | 略称        | 常時監視 | 活性時監視 |
|--------------------------------|-----------|------|-------|
| Oracle モニタリソース                 | oraclew   |      | ○     |
| Oracle アプリケーションサーバモニタリソース      | oracleasw |      | ○     |
| Oracle Clusterware 同期管理モニタリソース | osmw      | ○    |       |
| POP3 モニタリソース                   | pop3w     |      | ○     |
| PostgreSQL モニタリソース             | psqlw     |      | ○     |
| Samba モニタリソース                  | sambaw    |      | ○     |
| SMTP モニタリソース                   | smtpw     |      | ○     |
| Sybase モニタリソース                 | sybasew   |      | ○     |
| Tuxedo モニタリソース                 | tuxw      |      | ○     |
| Weblogic モニタリソース               | wlsw      |      | ○     |
| Websphere モニタリソース              | wasw      |      | ○     |
| WebOTX モニタリソース                 | otwx      |      | ○     |
| JVM モニタリソース                    | jraw      | ○    | ○     |
| システムモニタリソース                    | sraw      | ○    |       |
| AWS Elastic IPモニタリソース          | awseipw   |      | ○     |
| AWS 仮想IPモニタリソース                | awsvipw   |      | ○     |
| AWS AZ モニタリソース                 | awsazw    | ○    |       |
| Azure ロードバランスモニタリソース           | azurelbw  |      | ○     |
| Azure プローブポートモニタリソース           | azureppw  | ○    |       |

## ハートビートリソースを理解する

クラスタ内のサーバは他のサーバの死活監視を行います。サーバ間の死活監視はハートビートリソースを使用します。ハートビートデバイスには以下の種類があります。



| ハートビートリソース名                    | 略称     | 機能概要   |
|--------------------------------|--------|--|
| LAN ハートビートリソース (1) (2)         | lanhb  | LAN を使用してサーバの死活監視を行います<br>クラスタ内の通信でも使用します                |
| カーネルモード LAN ハートビートリソース (1) (2) | lankhb | カーネルモードのモジュールが LAN を使用してサーバの死活監視を行います<br>クラスタ内の通信でも使用します |
| ディスクハートビートリソース (3)             | diskhb | 共有ディスク上の専用パーティションを使用してサーバの死活監視を行います                      |
| COM ハートビートリソース (4)             | comhb  | 2 台のサーバ間を COM ケーブルで接続してサーバの死活監視を行います                     |
| BMC ハートビートリソース (5)             | bmchb  | BMC を使用してサーバの死活監視を行います                                   |

- ◆ LAN ハートビートまたはカーネルモード LAN ハートビートはどちらか一方を最低一つは設定する必要があります。二つ以上の設定を推奨します。
- ◆ 必ず全サーバ間で通信可能な LAN ハートビートまたはカーネルモード LAN ハートビートを 1 つ以上設定してください。
- ◆ ディスクハートビート及び COM ハートビートの I/F は、以下の基準で設定してください。

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 共有ディスクを使用するとき  | [サーバ数 2 台まで]                |
|                | 基本的に COM I/F 方式とディスク I/F 方式 |
| 共有ディスクを使用しないとき | [サーバ数 3 台以上]                |
|                | ディスク I/F 方式                 |
| 共有ディスクを使用しないとき | [サーバ数 2 台まで]                |
|                | COM I/F 方式                  |

## ネットワークパーティション解決リソースを理解する

ネットワークパーティション症状 (Split Brain syndrome) とはクラスタサーバ間の全ての通信路に障害が発生しネットワーク的に分断されてしまう状態のことです。

ネットワークパーティション症状に対応できていないクラスタシステムでは、通信路の障害とサーバの障害を区別できず、同一資源に複数のサーバからアクセスしデータ破壊を引き起こす場合があります。CLUSTERPRO では、他サーバからのハートビート切れを検出すると、サーバの障害かネットワークパーティション症状かを判別します。サーバダウンと判定した場合は、健全なサーバ上で各種資源を活性化し業務アプリケーションを起動することでフェイルオーバーを実行します。ネットワークパーティション症状と判定した場合には、業務継続よりデータ保護を優先させるため、緊急シャットダウンなどの処理を実施します。

ネットワークパーティション解決方式には下記の方法があります。

### ◆ ping 方式

- ping コマンドを受信し、応答を返却可能な常時稼動している装置(以下、「ping用装置」と省略します)が必要です。
- ping 用装置は複数指定することができます。
- 他サーバからのハートビートの途絶を検出した際に、ping 用装置から ping コマンドの応答がある場合にはハートビートの途絶したサーバがダウンしたと判断してフェイルオーバーを実施し、ping コマンドの応答がない場合はネットワークパーティション症状により自身がネットワークから孤立したものと判断して緊急シャットダウンします。これにより、ネットワークパーティション症状が発生した際に、クライアントと通信可能な方のサーバで業務を継続することができます。
- ping 用装置の障害などにより、ハートビートが途絶する前に ping コマンドの応答が返らない状態が続くと、ネットワークパーティションの解決ができなくなりますので、この状態でハートビート切れを検出した場合、全サーバが緊急シャットダウンを実行します。

- ◆ ネットワークパーティション解決しない
  - ・ 万一、クラスタサーバ間の全てのネットワーク通信路に障害が発生した場合には、全サーバがフェイルオーバーを実行します。

推奨するネットワークパーティション解決方式は下記です。

| ネットワークパーティション解決方式 | ノード数 | 必要 HW                  | フェイルオーバー不可のケース | 全ネットワーク経路断線時          | 両サーバがフェイルオーバーするケース                 | ネットワークパーティション解決に必要な時間 |
|-------------------|------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| ping              | 制限なし | ping コマンドを受信し応答を返却する装置 | なし             | ping コマンドの応答が有るサーバが生存 | ping コマンドが指定回数連続タイムアウト後に、全ネットワーク断線 | 0                     |
| なし                | 制限なし | なし                     | なし             | 全サーバがフェイルオーバー実施       | 全ネットワーク断線時                         | 0                     |

# セクション II CLUSTERPRO X のインストールと設定

このセクションでは、CLUSTERPRO のインストールを実行します。サーバマシンへ CLUSTERPRO をインストールし、セクション I で作成した構成情報を用いてクラスタシステムを構築します。その後、システムが正常に稼動するかどうかの動作確認を行います。

- 第 3 章 CLUSTERPRO をインストールする
- 第 4 章 ライセンスを登録する
- 第 5 章 クラスタ構成情報を作成する
- 第 6 章 クラスタシステムを確認する
- 第 7 章 クラスタ構成情報を変更する



## 第 3 章                    CLUSTERPRO をインストール                                  する

本章では、CLUSTERPRO のインストール手順について説明します。CLUSTERPRO のインストールには、CLUSTERPRO 本体である CLUSTERPRO Server をインストールします。管理用ツールの CLUSTERPRO WebManager は、管理用 PC のブラウザから CLUSTERPRO Server へ接続したときに自動的にダウンロードされます。WebManager、Builder のインストール作業は必要ありません。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

- CLUSTERPRO のインストールからクラスタ生成までの流れ..... 72
- CLUSTERPRO Server のセットアップ..... 73

---

**関連情報:** 旧バージョンの CLUSTERPRO Server からアップグレードするには『スタートアップガイド』  
「第 6 章アップデート手順」を参照願います。

---

# CLUSTERPRO のインストールからクラスタ生成までの流れ

本セクションで説明する CLUSTERPRO のインストールからライセンス登録、クラスタシステム生成、クラスタシステムの状態確認までの流れを以下に示します。

本セクションの手順に進む前に、必ずセクション 1 を読み、必要な動作環境や生成するクラスタの構成内容について確認してください。

## 1. CLUSTERPRO Server のインストール

クラスタを構成する各サーバに、CLUSTERPRO のメインのモジュールである CLUSTERPRO Server をインストールします。  
(第 3 章 CLUSTERPRO をインストールする)

## 2. ライセンスの登録

clplcncs コマンドでライセンスを登録します。  
(第 4 章 ライセンスを登録する) (サーバ OS の再起動が必要)

## 3. CLUSTERPRO Builder を使用したクラスタ構成情報の作成

CLUSTERPRO Builder を利用して、クラスタ構成情報を作成します。  
(第 5 章 クラスタ構成情報を作成する)

## 4. クラスタの生成

Builder で作成したクラスタ構成情報を使ってクラスタを生成します。  
(第 5 章 クラスタ構成情報を作成する)

## 5. CLUSTERPRO WebManager を使用した設定確認

CLUSTERPRO WebManager を利用して、生成したクラスタの状態を確認します。  
(第 6 章 クラスタシステムを確認する)

---

**関連情報:** 本書流れに従って操作を行うためには、本ガイドの手順に従いながら、随時『CLUSTERPRO X リファレンスガイド』を参照する必要があります。また、動作環境やリリース情報などの最新情報は、『CLUSTERPRO X スタートアップガイド』を確認してください。

---



# CLUSTERPRO Server のセットアップ

CLUSTERPRO の本体モジュールである CLUSTERPRO Server は以下のシステムサービスで構成され、CLUSTERPRO Server RPM / deb パッケージ のインストールによりセットアップされます。

| システムサービス名            | 説明   |
|----------------------|--|
| clusterpro           | CLUSTERPRO デーモン<br>CLUSTERPRO 本体のサービスです。   |
| clusterpro_evt       | CLUSTERPRO イベント<br>CLUSTERPRO が出力するログおよび syslog を制御するサービスです。                       |
| clusterpro_trn       | CLUSTERPRO データ転送<br>クラスタ内のライセンス同期や構成情報の転送を制御するサービスです。                              |
| clusterpro_md        | CLUSTERPRO ミラーエージェント<br>CLUSTERPRO のミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースとミラードライバを制御するサービスです。 |
| clusterpro_alertsync | CLUSTERPRO アラート同期<br>クラスタ内のサーバでアラートを同期するためのサービスです。                                 |
| clusterpro_webmgr    | CLUSTERPRO WebManager<br>WebManager のサービスです。                                       |

## CLUSTERPRO RPM をインストールするには

以下の手順に従って、クラスタを構成する各サーバに CLUSTERPRO Server の RPM をインストールします。

---

### 注:

- ・ CLUSTERPRO Server の RPM は root ユーザでインストールしてください。
- ・ CLUSTERPRO X の CD 媒体には、新しい kernel に対応した rpm が含まれていない場合があります。運用環境での kernel バージョンと CLUSTERPRO X for Linux のスタートアップガイド「第 3 章 CLUSTERPRO の動作環境」の「動作可能なディストリビューションと kernel」を確認していただき、「CLUSTERPRO Version」に記載されているバージョンに適合した Update の適用をお願いいたします。

- 
1. インストール CD-ROM を mount します。
  2. rpm コマンドを実行して、パッケージファイルをインストールします。

製品によりインストール用 RPM が異なります。

CD-ROM 内の /Linux/3.3/jp/server に移動して、

```
rpm -i clusterpro-<バージョン>.<アーキテクチャ>.rpm
```

を実行します。

アーキテクチャには i686、x86\_64、IBM POWER、IBM POWER LE があります。インストール先の環境に応じて選択してください。アーキテクチャは、arch コマンドなどで確認できます。

インストールが開始されます。

---

**注:** CLUSTERPRO は以下の場所にインストールされます。このディレクトリは変更しないでください。また、このディレクトリをシンボリックリンクにしないでください。

インストールディレクトリ: /opt/nec/clusterpro

---

3. インストールが終了したら、インストール CD-ROM を umount します。
4. インストール CD-ROM を取り出します。  
オフライン版の CLUSTERPRO Builder を使用しない場合には、ライセンス登録の手順に進んでください。

---

**関連情報:** SNMP 連携機能を使用する場合、追加の設定が必要になります。

SNMP 連携機能の設定は、「SNMP 連携機能を設定するには」を参照してください。

---

## CLUSTERPRO deb パッケージ をインストールするには

以下の手順に従って、クラスタを構成する各サーバに CLUSTERPRO Server の deb パッケージ をインストールします。

---

**注:** CLUSTERPRO Server の deb パッケージ は root ユーザでインストールしてください。

---

1. インストール CD-ROM を mount します。
2. dpkg コマンドを実行して、パッケージファイルをインストールします。  
製品によりインストール用 deb パッケージ が異なります。  
CD-ROM 内の /Linux/3.3/jp/server に移動して、

**dpkg -i clusterpro-<バージョン>.<アーキテクチャ>.deb**

を実行します。

アーキテクチャには x86\_64 があります。インストール先の環境に応じて選択してください。アーキテクチャは、arch コマンドなどで確認できます。

インストールが開始されます。

---

**注:** CLUSTERPRO は以下の場所にインストールされます。このディレクトリは変更しないでください。また、このディレクトリをシンボリックリンクにしないでください。

インストールディレクトリ: /opt/nec/clusterpro

---

3. インストールが終了したら、インストール CD-ROM を umount します。
4. インストール CD-ROM を取り出します。  
オフライン版の CLUSTERPRO Builder を使用しない場合には、ライセンス登録の手順に進んでください。

---

**関連情報:** SNMP 連携機能を使用する場合、追加の設定が必要になります。

SNMP 連携機能の設定は、「SNMP 連携機能を設定するには」を参照してください。

---

## オフライン版 CLUSTERPRO Builder をインストールするには

オフライン版 CLUSTERPRO Builder はクラスタを構成するサーバにインストールする必要はありません。クラスタを構成するサーバ以外の PC でクラスタ構成情報を変更する場合にのみインストールしてください。

---

**注:** オフライン版 CLUSTERPRO Builder は Windows 環境にのみ対応しています。

---

以下の手順に従って、オフライン版 CLUSTERPRO Builder をインストールします。


CLUSTERPRO Builder をインストールする場合は、ユーザに与えられたセキュリティ権限において、ファイルアクセス（読み書き）が可能な場所へインストールしてください。

---

**注:**すでに CLUSTERPRO Builder がインストールされている場合は、アンインストールしてからインストールするか、別のインストール先を指定してインストールしてください。


---

1. インストール CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
2. CD-ROM 内の ¥Linux¥3.3¥jp¥builder¥ に移動して、  
clusterprobuilder-<バージョン番号>-<リリース番号>.linux.i686.exe  
を実行します。
3. 以下のダイアログボックスが表示されます。



インストール先を指定して、[解凍] をクリックします（デフォルトでは "Program Files" が設定されています）。ここで指定した場所の下に "CLUSTERPRO¥clpbuilder-1" ディレクトリが作成され、そのディレクトリ配下に Builder がインストールされます。

インストールが完了すると、以下のダイアログボックスが表示されます。



---

**注:** インストール後にインストールフォルダを移動する場合は、"clpbuilder-1" ディレクトリごと、配下の構成を変更せずに移動してください。

---

## Builder を起動する

1. Web ブラウザで以下のファイルを読み込み、Builder を起動します。

`file:///インストールパス/clptrek.htm`

---

注: Builder が上手く起動しない場合、以下を再度確認してください。

- JRE がコンピュータにインストールされている
  - JRE がブラウザで有効になっている
-

## SNMP 連携機能を設定するには

---

**注:** SNMP トラップ送信機能のみを使う場合は、本手順は必要ありません。

---

SNMP による情報取得要求に対応するためには、別途 Net-SNMP のインストール、および SNMP 連携機能の登録が必要です。

以下の手順に従って設定を行ってください。

---

**注 1:** root ユーザで設定してください。

**注 2:** インストール手順に現れる Net-SNMP 関連の記述はディストリビューション毎に異なる可能性があります。

---

1. Net-SNMP をインストールします。
2. snmpd のバージョンを確認します。

以下のコマンドを実行してください。

```
snmpd -v
```

3. snmpd デーモンを停止します。

---

**注:** 通常、以下のコマンドを実行することで停止できます。

```
/etc/init.d/snmpd stop
```

---

4. snmpd デーモンの 構成ファイルに CLUSTERPRO の SNMP 連携機能を登録します。

テキストエディタで構成ファイルを開いてください。

snmpd のバージョンに応じて、ファイル末尾に以下を追記してください。

snmpd のバージョンが 5.7 未満の場合:

```
dlmod clusterManagementMIB /opt/nec/clusterpro/lib/libclpmgmtmib.so
```

snmpd のバージョンが 5.7 以上の場合:

```
dlmod clusterManagementMIB /opt/nec/clusterpro/lib/libclpmgmtmib2.so
```

---

**注 1:** 通常、Net-SNMP snmpd デーモンの構成ファイルは以下に配置されています。

```
/etc/snmp/snmpd.conf
```

**注 2:** snmpd デーモンが許可する MIB ビュー(snmpd.conf の view 定義) に、CLUSTERPRO の OID を追加してください。

CLUSTERPRO の OID は、「1.3.6.1.4.1.119.2.3.207」です。

---

5. 必要に応じて SNMP 連携機能の動作に必要なライブラリへのシンボリックリンクを作成します。

必要なシンボリックリンクは次の3つです。

```
libnetsnmp.so  
libnetsnmpagent.so  
libnetsnmphelpers.so
```

以下の手順に従い作成してください。

- 5 - 1. シンボリックリンクの有無を確認します。

次のディレクトリに移動してください。

```
IA32      : /usr/lib  
x86_64, ppc64 : /usr/lib64
```

上に示した 3 つのシンボリックリンクが存在するか確認してください。

存在する場合、手順 5 - 2 は必要ありません。手順 6 に進んでください。

存在しない場合、手順 5 - 2 を実施してください。

- 5 - 2. シンボリックリンクを作成します。

以下のコマンドを実行してください。

```
ln -s libnetsnmp.so.X libnetsnmp.so  
ln -s libnetsnmpagent.so.X libnetsnmpagent.so  
ln -s libnetsnmphelpers.so.X libnetsnmphelpers.so
```

X の部分は整数値を表します。環境により異なりますので確認して指定してください。

6. snmpd デーモンを起動します。

---

注: 通常、以下のコマンドを実行することで起動できます。

```
/etc/init.d/snmpd start
```

---

---

**関連情報:** CLUSTERPRO Server をアンインストールする際は、必ず SNMP 連携機能の設定解除も行ってください。SNMP 連携機能の設定解除は、「SNMP 連携機能の設定を解除するには」を参照してください。

---

---

注: SNMP 通信に必要な設定は Net-SNMP snmpd デーモン側で行います。

---





## 第 4 章                      ライセンスを登録する

作成したクラスタを実際に稼動させるには、ライセンスの登録が必要になります。本章では、CLUSTERPRO のライセンス登録手順について説明します。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

- CPU ライセンスの登録..... 82
- VM ノードライセンスの登録..... 86
- ノードライセンスの登録 ..... 90

## CPU ライセンスの登録

構築するクラスタシステムを実際に動作させるには、CPU ライセンスを登録する必要があります。

---

**関連情報:** 構築するクラスタシステムに仮想サーバが存在する場合、仮想サーバには CPU ライセンスではなく、VM ノードライセンスを使用することができます。

CPU ライセンスと VM ノードライセンスとを混在させることはできません。

VM ノードライセンスの登録については、「VM ノードライセンスの登録」を参照してください。

---

CPU ライセンスの登録は、クラスタを構築しようとしているサーバのうち、マスタサーバとして設定しているサーバで行います。登録形式には、ライセンスシートに記載された情報を記載する方法と、ライセンスファイルを指定する方法の 2 つがあります。製品版、試用版それぞれの場合について説明します。

### 製品版

- ◆ ライセンス管理コマンドのパラメータにライセンス ファイルを指定し、ライセンスを登録する。(ライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには (製品版、試用版共通) を参照)
- ◆ ライセンス管理コマンドを実行し、対話形式でライセンス製品に添付されたライセンス情報を入力しライセンスを登録する。(コマンドラインから対話形式でライセンスを登録するには (製品版) を参照)

### 試用版

- ◆ ライセンス管理コマンドのパラメータにライセンスファイルを指定し、ライセンスを登録する。(ライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには (製品版、試用版共通) を参照)

## ライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには（製品版、試用版共通）

製品版、または試用版のライセンスを入手している場合で、ライセンスファイル指定によるライセンス登録の手順を示します。

本手順を実行する前に、以下を確認してください。

- ◆ クラスタシステムを構築しようとしているサーバの中で、マスタサーバとして設定しようとしているサーバに root でログイン可能である。
- ◆ ライセンスファイルが、クラスタシステムを構築しようとしているサーバの中で、マスタサーバとして設定しようとしているサーバの任意の位置に存在している。

1. クラスタを構築しようとしているサーバのうち、マスタサーバとして設定しようとしているサーバに root でログインし、以下のコマンドを実行します。

```
# clplcns -i filepath -p PRODUCT-ID
```

-i オプションで指定する *filepath* には、ファイル名を含むライセンスファイルへのパスを指定します。

-p オプションで指定する *PRODUCT-ID* には、製品 ID を指定します。以下に製品 ID の一覧を記載します。

| ライセンス製品名   | 製品 ID  |
|--|--------|
| CLUSTERPRO X3.3 for Linux                                | BASE33 |
| CLUSTERPRO X High-End Server Option 3.3 for Linux        | MCHE33 |
| CLUSTERPRO X SingleServerSafe for Linux アップグレード<br>ライセンス | UPGR33 |
| CLUSTERPRO X SingleServerSafe 3.3 for Linux              | XSS33  |

コマンド実行後、正常にコマンドが終了した場合は、コンソールに「Command succeeded.」と表示されます。その他の終了メッセージが表示された場合は、『CLUSTERPRO リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

2. 以下のコマンドを実行し、ライセンスの登録状況を確認します。*PRODUCT-ID* には、本ステップの 1 で指定した製品 ID を入力します。

```
# clplcns -l -p PRODUCT-ID
```

3. オプション製品を使用する場合には「ノードライセンスの登録」に進んでください。
4. オプション製品を使用しない場合には、この後、ライセンス登録を有効にしクラスタを稼働させるため全サーバを OS のシャットダウンコマンドで再起動してください。再起動後、次の「第 5 章 クラスタ構成情報を作成する」に進み、手順に従ってください。

**注：** OS の起動時に clusterpro\_md がエラーになりますが無視してください。クラスタ環境が未構築のために出力されたものです。

## コマンドラインから対話形式でライセンスを登録するには (製品版)

製品版のライセンスを保有している場合に、コマンドラインを使用して対話形でライセンスを登録する手順を示します。

本手順を実行する前に、以下を確認してください。

- ◆ 販売元から正式に入手したライセンスシートが手元にある。  
ライセンスシートは製品を購入すると販売元から送付されます。このライセンスシートに記載されている値を入力します。
- ◆ クラスタシステムを構築しようとしているサーバの中で、マスタサーバとして設定しようとしているサーバに root でログイン可能である。

**関連情報:** 本手順では、`clplcncsc` コマンドを使用します。`clplcncsc` コマンドの使用方法の詳細については、『リファレンスガイド』の「第3章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

1. ライセンスシートを手元に用意します。

本ステップでは、添付されているライセンスシートが以下の場合を例にとり説明を行います。入力時には、お手元のライセンスシートに記載される値に置き換えてください。

|          |  |
|----------|--|
| 製品名      | <b>CLUSTERPRO X 3.3 for Linux</b>      |
| ライセンス情報  |  |
| 製品区分     | 製品版                                    |
| ライセンスキー  | A1234567- B1234567- C1234567- D1234567 |
| シリアルナンバー | AAA0000000                             |
| CPU 数    | 2                                      |

2. クラスタを構築しようとしているサーバのうち、マスタサーバとして設定しようとしているサーバに root でログインし、以下のコマンドを実行します。

```
# clplcncsc -i -p PRODUCT-ID
```

-p オプションで指定する *PRODUCT-ID* には、製品 ID を指定します。以下に製品 ID の一覧を記載します。ご使用のエディションに対応する製品 ID を入力してください。

| ライセンス製品名   | 製品 ID  |
|--|--------|
| CLUSTERPRO X 3.3 for Linux                               | BASE33 |
| CLUSTERPRO X High-End Server Option 3.3 for Linux        | MCHE33 |
| CLUSTERPRO X SingleServerSafe for Linux アップグレード<br>ライセンス | UPGR33 |
| CLUSTERPRO X SingleServerSafe 3.3 for Linux              | XSS33  |

3. 製品区分の入力を促す以下の文字列が表示されます。License Version (製品区分) は 1 の Product (製品版) ですので、1 と入力します。

```
Selection of License Version.
 1 Product version
 2 Trial version
Select License Version. [1 or 2]...1
```

CLUSTERPRO X 3.3 for Linux インストール & 設定ガイド

4. ライセンス数の入力を促す以下の文字列が表示されます。ライセンス数は、既定値の 2 が表示されています。ライセンスシートに記載されているライセンス数が 2 の場合は、値を入力せずにそのまま **Enter** を押下します。ライセンスシートに記載されている値が 2 以外の場合は、その値を入力してから、**Enter** を押下します。

```
Enter the number of license [0(Virtual OS) or 1 to 99  
(default:2)]... 2
```

5. シリアル No. の入力を促す以下の文字列が表示されます。ライセンスシートに記載されているシリアル No. を入力します。大文字と小文字は区別されますので気をつけてください。

```
Enter serial number [Ex. XXX0000000]... AAA0000000
```

6. ライセンスキーの入力を促す以下の文字列が表示されます。ライセンスシートに記載されているライセンスキーを入力します。大文字と小文字は区別されますので気をつけてください。

```
Enter license key  
[XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX]...  
A1234567-B1234567-C1234567-D1234567
```

コマンド実行後、正常にコマンドが終了した場合は、コンソールに「Command succeeded.」と表示されます。その他の終了メッセージが表示された場合は、『CLUSTERPRO リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

7. 登録したライセンスを確認します。以下のコマンドを実行します。*PRODUCT-ID* には、本ステップの 2 で指定した製品 ID を入力します。

```
# clplcns -l -p PRODUCT-ID
```

8. オプション製品を使用する場合には「ノードライセンスの登録」に進んでください。
9. オプション製品を使用しない場合には、全サーバを OS のシャットダウンコマンドで再起動してください。  
再起動後、次の「第 5 章 クラスタ構成情報を作成する」に進み、手順に従ってください。

---

**注:** OS の起動時に clusterpro\_md がエラーになりますが無視してください。クラスタ環境が未構築のために出力されたものです。

---

## VM ノードライセンスの登録

構築するクラスタシステムに仮想サーバが存在する場合、仮想サーバには CPU ライセンスではなく、VM ノードライセンスを使用することができます。

CPU ライセンスと VM ノードライセンスとを混在させることはできません。

VM ノードライセンスの登録は、クラスタを構築しようとしているサーバのうち、仮想サーバ全てで行います。登録形式には、ライセンスシートに記載された情報を記載する方法と、ライセンスファイルを指定する方法の 2 つがあります。

### 製品版

- ◆ ライセンス管理コマンドのパラメータにライセンスファイルを指定し、ライセンスを登録する。(ライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには (製品版、試用版共通) を参照)
- ◆ ライセンス管理コマンドを実行し、対話形式でライセンス製品に添付されたライセンス情報を入力しライセンスを登録する。(コマンドラインから対話形式でライセンスを登録するには (製品版) を参照)

### 試用版

- ◆ ライセンス管理コマンドのパラメータにライセンスファイルを指定し、ライセンスを登録する。(ライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには (製品版、試用版共通)を参照)

## ライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには（製品版、試用版共通）

製品版のライセンスを入手している場合で、ライセンスファイル指定によるライセンス登録の手順を示します。

1. クラスタを構築しようとしているサーバの仮想サーバに root でログインし、以下のコマンドを実行します。

```
# clplcns -i filepath -p PRODUCT-ID
```

-i オプションで指定する *filepath* には、ファイル名を含むライセンスファイルへのパスを指定します。

-p オプションで指定する *PRODUCT-ID* には、製品 ID を指定します。以下に製品 ID の一覧を記載します。

| ライセンス製品名                                       | 製品 ID  |
|--|--------|
| CLUSTERPRO X 3.3 for Linux VM                  | BASE33 |
| CLUSTERPRO X SingleServerSafe 3.3 for Linux VM | XSS33  |

コマンド実行後、正常にコマンドが終了した場合は、コンソールに「Command succeeded.」と表示されます。その他の終了メッセージが表示された場合は、『CLUSTERPRO リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

2. 以下のコマンドを実行し、ライセンスの登録状況を確認します。*PRODUCT-ID* には、本ステップの 1 で指定した製品 ID を入力します。

```
# clplcns -l -p PRODUCT-ID
```

3. クラスタ内で他に仮想サーバがあれば、同様の手順で VM ノードライセンスを登録します。
4. オプション製品を使用する場合には「ノードライセンスの登録」を参照してください。
5. オプション製品を使用しない場合には、この後、ライセンス登録を有効にしクラスタを稼働させるため全サーバを OS のシャットダウンコマンドで再起動してください。再起動後、次の「第 5 章 クラスタ構成情報を作成する」に進み、手順に従ってください。

**注：** OS の起動時に clusterpro\_md がエラーになりますが無視してください。クラスタ環境が未構築のために出力されたものです。

## コマンドラインから対話形式でライセンスを登録するには (製品版)

製品版のライセンスを保有している場合に、コマンドラインを使用して対話形でライセンスを登録する手順を示します。

本手順を実行する前に、以下を確認してください。

- ◆ 販売元から正式に入手したライセンスシートが手元にある。  
ライセンスシートは製品を購入すると販売元から送付されます。このライセンスシートに記載されている値を入力します。
- ◆ クラスタシステムを構築しようとしているサーバの中で、仮想サーバに root でログイン可能である。

**関連情報:** 本手順では、`clplcns` コマンドを使用します。`clplcns` コマンドの使用方法の詳細については、『リファレンスガイド』の「第3章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

1. ライセンスシートを手元に用意します。

本ステップでは、添付されているライセンスシートが以下の場合を例にとり説明を行います。入力時には、お手元のライセンスシートに記載される値に置き換えてください。

|           |  |
|-----------|--|
| 製品名       | <b>CLUSTERPRO X 3.3 for Linux VM</b>   |
| ライセンス情報   |  |
| 製品区分      | 製品版                                    |
| ライセンスキー   | A1234567- B1234567- C1234567- D1234567 |
| シリアルナンバー  | AAA0000000                             |
| ライセンスサーバ数 | 1                                      |

2. クラスタを構築しようとしているサーバのうち、仮想サーバに root でログインし、以下のコマンドを実行します。

```
# clplcns -i -p PRODUCT-ID
```

-p オプションで指定する *PRODUCT-ID* には、製品 ID を指定します。以下に製品 ID の一覧を記載します。ご使用のエディションに対応する製品 ID を入力してください。

| ライセンス製品名                                       | 製品 ID  |
|--|--------|
| CLUSTERPRO X 3.3 for Linux VM                  | BASE33 |
| CLUSTERPRO X SingleServerSafe 3.3 for Linux VM | XSS33  |

3. 製品区分の入力を促す以下の文字列が表示されます。License Version (製品区分) は 1 の Product (製品版) ですので、1 と入力します。

```
Selection of License Version.
 1 Product version
 2 Trial version
Select License Version. [1 or 2]...1
```

CLUSTERPRO X 3.3 for Linux インストール & 設定ガイド



4. ライセンス数の入力を促す以下の文字列が表示されます。ライセンス数は、既定値の 2 が表示されています。VM ライセンスでは 0 を入力してから、**Enter** を押下します。

```
Enter the number of license [0 (Virtual OS) or 1 to 99
(default:2)]... 0
```

5. シリアル No. の入力を促す以下の文字列が表示されます。ライセンスシートに記載されているシリアル No. を入力します。大文字と小文字は区別されますので気をつけてください。

```
Enter serial number [Ex. XXX0000000]... AAA0000000
```

6. ライセンスキーの入力を促す以下の文字列が表示されます。ライセンスシートに記載されているライセンスキーを入力します。大文字と小文字は区別されますので気をつけてください。

```
Enter license key
[XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX]...
A1234567-B1234567-C1234567-D1234567
```

コマンド実行後、正常にコマンドが終了した場合は、コンソールに「Command succeeded.」と表示されます。その他の終了メッセージが表示された場合は、『CLUSTERPRO リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

7. 登録したライセンスを確認します。以下のコマンドを実行します。*PRODUCT-ID* には、本ステップの 2 で指定した製品 ID を入力します。

```
# clplcns -l -p PRODUCT-ID
```

8. クラスタ内で他に仮想サーバがあれば、同様の手順で VM ライセンスを登録します。
9. オプション製品を使用する場合には「ノードライセンスの登録」を参照してください。
10. オプション製品を使用しない場合には、全サーバを OS のシャットダウンコマンドで再起動してください。  
再起動後、次の「第 1 章 クラスタ構成情報を作成する」に進み、手順に従ってください。

---

**注:** OS の起動時に clusterpro\_md がエラーになりますが無視してください。クラスタ環境が未構築のために出力されたものです。

---

## ノードライセンスの登録

X 3.3 Replicator、X 3.3 Replicator DR、X 3.3 Agent 製品群、X 3.3 Alert Service (以下、各オプション製品) を構築するクラスタシステムを動作させるには、ノードライセンスを登録する必要があります。

ノードライセンスの登録は、クラスタを構築するサーバのうち、オプション製品を使用するサーバで行います。登録形式には、ライセンスシートに記載された情報を記載する方法と、ライセンスファイルを指定する方法の 2 つがあります。製品版、試用版それぞれの場合について説明します。

### 製品版

- ◆ ライセンス管理コマンドのパラメータにライセンスファイルを指定し、ライセンスを登録する。(ライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには (製品版、試用版共通) を参照)
- ◆ ライセンス管理コマンドを実行し、対話形式でライセンス製品に添付されたライセンス情報を入力しライセンスを登録する。(コマンドラインから対話形式でノードライセンスを登録するには (製品版) を参照)

### 試用版

- ◆ ライセンス管理コマンドのパラメータにライセンスファイルを指定し、ライセンスを登録する。(ライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには (製品版、試用版共通) を参照)

## ライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには (製品版、試用版共通)

製品版、または試用版のライセンスを入手している場合で、ライセンスファイル指定によるライセンス登録の手順を示します。

1. クラスタを構築しようとしているサーバのうち、オプション製品を使用しようとしているサーバに `root` でログインし、以下のコマンドを実行します。

```
# clplcnsd -i filepath -p PRODUCT-ID
```

-i オプションで指定する `filepath` には、ファイル名を含むライセンスファイルへのパスを指定します。

-p オプションで指定する `PRODUCT-ID` には、製品 ID を指定します。以下に製品 ID の一覧を記載します。

| ライセンス製品名  | 製品 ID  |
|---|--------|
| CLUSTERPRO X Replicator 3.3 for Linux                 | REPL33 |
| CLUSTERPRO X Database Agent 3.3 for Linux             | DBAG33 |
| CLUSTERPRO X Internet Server Agent 3.3 for Linux      | ISAG33 |
| CLUSTERPRO X File Server Agent 3.3 for Linux          | FSAG33 |
| CLUSTERPRO X Application Server Agent 3.3 for Linux   | ASAG33 |
| CLUSTERPRO X Java Resource Agent 3.3 for Linux        | JRAG33 |
| CLUSTERPRO X System Resource Agent 3.3 for Linux      | SRAG33 |
| CLUSTERPRO X Alert Service 3.3 for Linux              | ALRT33 |
| CLUSTERPRO X Replicator DR 3.3 for Linux              | RPDR33 |
| CLUSTERPRO X Replicator DR 3.3 for Linux アップグレードライセンス | RPUP33 |

注: オプション製品のライセンスがインストールされていない場合、ライセンスに対応するリソース・モニタリソースは Builder(オンライン版)の一覧に表示されません。

ライセンスが登録されている状態で一覧に表示されない場合や、Builder(オンライン版)を起動した後でライセンスを登録した場合は、[ライセンス情報取得] ボタンを押してください。

コマンド実行後、正常にコマンドが終了した場合は、コンソールに「Command succeeded.」と表示されます。その他の終了メッセージが表示された場合は、『CLUSTERPRO リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

2. 以下のコマンドを実行し、ライセンスの登録状況を確認します。`PRODUCT-ID` には、製品 ID を入力します。`PRODUCT-ID` には、本ステップの 1 で指定した製品 ID を入力します。

```
# clplcnsd -l -p PRODUCT-ID
```

3. クラスタ内で他にオプション製品を使用するサーバがあれば、同様の手順でノードライセンスを登録します。

Replicator / Replicator DR のライセンスは両方のサーバで登録してください。

4. この後、ライセンス登録を有効にしクラスタを稼働させるため、全サーバを OS のシャットダウンコマンドで再起動してください。

再起動後、「第 5 章 クラスタ構成情報を作成する」に進み、手順に従ってください。

---

注: OS の起動時に clusterpro\_md がエラーになりますが無視してください。  
クラスタ環境が未構築のために出力されたものです。

---

---

注: クラスタとして運用を開始した後に Replicator / Replicator DR のライセンスを登録した場合には、クラスタシャットダウン、リブートを実行してください。  
リブート後から Replicator / Replicator DR が使用できます。

---

## コマンドラインから対話形式でノードライセンスを登録するには (製品版)

製品版のライセンスを保有している場合に、コマンドラインを使用して対話形でライセンスを登録する手順を示します。

本手順を実行する前に、以下を確認してください。

- ◆ 販売元から正式に入手したライセンスシートが手元にある。ライセンスシートは製品を購入すると販売元から送付されます。ノードライセンスのライセンスシートはオプション製品を使用しようとしているサーバの台数分必要です。このライセンスシートに記載されている値を入力します。
- ◆ クラスタシステムを構築しようとしているサーバの中で、オプション製品を使用しようとしているサーバに root でログイン可能である。

**関連情報:** 本手順では、`clplcnscl` コマンドを使用します。`clplcnscl` コマンドの使用方法の詳細については、『リファレンスガイド』の「第3章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

### 1. ライセンスシートを手元に用意します。

本ステップでは、添付されているライセンスシートが以下 (Replicator) の場合を例にとり説明を行います。入力時には、お手元のライセンスシートに記載される値に置き換えてください。

|          |   |  |  |
|----------|---|--|--|
| 製品名      | <b><u>CLUSTERPRO X Replicator 3.3 for Linux</u></b> |  |  |
| ライセンス情報  |   |  |  |
| 製品区分     | 製品版   |  |  |
| ライセンスキー  | A1234567- B1234567- C1234567- D1234567              |  |  |
| シリアルナンバー | AAA0000000  |  |  |
| ノード数     | 1   |  |  |

2. クラスタを構築しようとしているサーバのうち、オプション製品を使用しようとして設定しようとしているサーバに `root` でログインし、以下のコマンドを実行します。

```
# clplcncs -i -p PRODUCT-ID
```

-p オプションで指定する *PRODUCT-ID* には、製品 ID を指定します。以下に製品 ID の一覧を記載します。ご使用のオプション製品に対応する製品 ID を入力してください。

| ライセンス製品名  | 製品 ID  |
|---|--------|
| CLUSTERPRO X Replicator 3.3 for Linux                 | REPL33 |
| CLUSTERPRO X Database Agent 3.3 for Linux             | DBAG33 |
| CLUSTERPRO X Internet Server Agent 3.3 for Linux      | ISAG33 |
| CLUSTERPRO X File Server Agent 3.3 for Linux          | FSAG33 |
| CLUSTERPRO X Application Server Agent 3.3 for Linux   | ASAG33 |
| CLUSTERPRO X Java Resource Agent 3.3 for Linux        | JRAG33 |
| CLUSTERPRO X System Resoruce Agent 3.3 for Linux      | SRAG33 |
| CLUSTERPRO X Alert Service 3.3 for Linux              | ALRT33 |
| CLUSTERPRO X Replicator DR 3.3 for Linux              | RPDR33 |
| CLUSTERPRO X Replicator DR 3.3 for Linux アップグレードライセンス | RPUP33 |

注：オプション製品のライセンスがインストールされていない場合、ライセンスに対応するリソース・モニタリソースは Builder(オンライン版)の一覧に表示されません。

3. 製品区分の入力を促す以下の文字列が表示されます。License Version (製品区分) は 1 の Product (製品版) ですので、1 と入力します。

```
Selection of License Version.
  1  Product Version
  2  Trial Version
Select License Version. [1 or 2]...1
```

4. シリアル No. の入力を促す以下の文字列が表示されます。ライセンスシートに記載されているシリアル No. を入力します。大文字と小文字は区別されますので気をつけてください。

```
Enter serial number [Ex. XXX0000000]... AAA0000000
```

5. ライセンスキーの入力を促す以下の文字列が表示されます。ライセンスシートに記載されているライセンスキーを入力します。大文字と小文字は区別されますので気をつけてください。

```
Enter license key
[XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX] ...
A1234567-B1234567-C1234567-D1234567
```

コマンド実行後、正常にコマンドが終了した場合は、コンソールに「Command succeeded.」と表示されます。その他の終了メッセージが表示された場合は、『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

6. 登録したライセンスを確認します。以下のコマンドを実行します。*PRODUCT-ID* には、本ステップの 2 で指定した製品 ID を入力します。

```
# clplcns -l -p PRODUCT-ID
```

7. クラスタ内で他にオプション製品を使用するサーバがあれば、同様の手順でノードライセンスを登録します。

Replicator / Replicator DR のライセンスは両方のサーバで登録してください。

8. この後、ライセンス登録を有効にしクラスタを移動させるため、全サーバを OS のシャットダウンコマンドで再起動してください。

再起動後、次の「第 5 章 クラスタ構成情報を作成する」に進み、手順に従ってください。

---

**注:** OS の起動時に clusterpro\_md がエラーになりますが無視してください。クラスタ環境が未構築のために出力されたものです。

---

---

**注:** クラスタとして運用を開始した後に Replicator / Replicator DR のライセンスを登録した場合には、クラスタシャットダウン、リブートを実行してください。リブート後から Replicator / Replicator DR が使用できます。

---





## 第 5 章 クラスタ構成情報を作成する

CLUSTERPRO では、クラスタシステムの構成内容を記述するデータのことを、クラスタ構成情報と呼びます。通常は、WebManager から起動した Builder を用いてクラスタ構成情報を作成します。本章では、WebManager の起動方法、および Builder によるクラスタ構成情報の作成手順をサンプルの構成例を用いて説明します。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| • クラスタ構成情報を作成する.....                  | 98  |
| • WebManager を起動する.....               | 99  |
| • 2 ノードクラスタ環境の設定値を確認する.....           | 101 |
| • 2 ノードクラスタ構成情報の作成手順.....             | 108 |
| • 2 ノードクラスタ(VxVM 利用)環境の設定値を確認する.....  | 123 |
| • 2 ノードクラスタ (VxVM 利用) 構成情報の作成手順.....  | 131 |
| • 3 ノードクラスタ環境の設定値を確認する.....           | 145 |
| • 3 ノードクラスタ構成情報の作成手順.....             | 150 |
| • 3 ノードクラスタ(ハイブリッド方式)環境の設定値を確認する..... | 164 |
| • 3 ノードクラスタ(ハイブリット方式)構成情報の作成手順.....   | 168 |
| • クラスタ構成情報を保存する.....                  | 182 |
| • クラスタを生成する.....                      | 186 |

## クラスタ構成情報を作成する

クラスタ構成情報の作成は、クラスタ構成情報の作成 / 変更用の機能である CLUSTERPRO Builder (以下 Builder) を用いて行います。

管理用 PC からアクセスした CLUSTERPRO WebManager (以下 WebManager) から Builder を起動し、クラスタ構成情報を作成します。作成したクラスタ構成情報は、Builder からクラスタシステムに反映します。


# WebManager を起動する

クラスタ構成情報を作成するには、WebManager にアクセスする必要があります。ここでは、まず WebManager の概要を説明し、その後、WebManager にアクセスして、クラスタ構成情報を作成する方法について説明します。

**関連情報:** WebManager の動作環境については、『スタートアップガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO の動作環境」を参照してください。

## WebManager とは

WebManager とは、Web ブラウザ経由でクラスタの設定と状態監視、サーバ/グループの起動/停止及び、クラスタ動作ログの収集などを行うための機能です。以下の図に WebManager の概要を示します。



CLUSTERPRO Server 側の WebManager サービスは OS の起動と同時に起動するようになっています。

## WebManager がサポートしているブラウザ

WebManager の動作確認済 OS、動作確認済ブラウザ、Java 実行環境、必要メモリ容量/ディスク容量などの最新の動作環境情報については、『スタートアップガイド』を参照してください。

## 管理用 PC への Java 実行環境の設定

WebManager に接続するためには、管理用 PC の Web ブラウザに Java プラグイン (Java™ Runtime Environment Version 6.0 Update 21 (1.6.0\_21) 以降、Java™ Runtime Environment Version 7.0 Update 2 (1.7.0\_2)以降)、または Java™ Runtime Environment Version 8.0 Update 5 (1.8.0\_5)以降) がインストールされている必要があります。

管理用 PC にインストールされている Java プラグインのバージョンが上記よりも古い場合、ブラウザから Java のインストールを促されることがあります。この場合、CLUSTERPRO の WebManager で動作確認されているバージョンの Java プラグインをインストールしてください。


Web ブラウザに Java プラグインを組み込む方法については、Web ブラウザのヘルプ、並びに JavaVM のインストールガイドを参照してください。

## WebManager を起動するには

WebManager を起動する手順を示します。


1. Web ブラウザを起動します。
2. ブラウザのアドレスバーに、CLUSTERPRO Server をインストールしたサーバの実 IP アドレスとポート番号を入力します。

http://10.0.0.11:29003/



CLUSTERPRO Server をインストールしたサーバの実 IP アドレスを指定します。

3. WebManager が起動し、下記の確認画面が表示されます。



4. [クラスタ生成ウィザードを開始する] をクリックしてウィザードを開始します。


## 2 ノードクラスタ環境の設定値を確認する

クラスタ生成ウィザードを使用して実際にクラスタ構成情報を作成する前に、クラスタ構成情報として設定する値を確認します。値を書き出して、クラスタが効果的に作成されているか、情報に漏れがないかを確認しておきましょう。


### クラスタ環境のサンプル

本章では、以下の図に記載されている、典型的な 2 ノードのクラスタ環境を構築する場合を例にとって説明を行います。


#### ディスクリソース使用時



### ミラーディスクリソース使用時




### 遠隔構成 ミラーディスクリソース使用時



この構成例は WAN がレイヤー2 タイプの場合の例です。(拠点間で同一ネットワークアドレスを使用できる場合)

## ボリュームマネージャリソース使用時



以下に、上図のクラスタシステムを構築するためのクラスタ構成情報のサンプル値を記載します。以降のトピックでは、この条件でクラスタ構成情報を作成する手順をステップバイステップで説明します。実際に値を設定する際には、構築するクラスタの構成情報と置き換えて入力してください。値の決定方法については、『リファレンスガイド』を参照してください。

2 ノードの構成設定例

| 設定対象                           | 設定パラメータ                         | 設定値<br>(ディスク<br>リソース<br>使用時) | 設定値<br>(ミラーディスク<br>リソース<br>使用時) | 設定値<br>(遠隔構成<br>ミラーディスク<br>リソース<br>使用時) | 設定値<br>(ボリューム<br>マネージャ<br>リソース<br>使用時) |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| クラスタ構成                         | クラスタ名                           | cluster                      | cluster                         | cluster                                 | cluster                                |
|                                | サーバ数                            | 2                            | 2                               | 2                                       | 2                                      |
|                                | フェイルオーバー<br>グループ数               | 2                            | 2                               | 2                                       | 2                                      |
|                                | モニタリソース数                        | 4                            | 6                               | 6                                       | 5                                      |
| ハートビート<br>リソース                 | LAN ハートビート数                     | 2                            | 2                               | 1                                       | 2                                      |
|                                | カーネルモード<br>LAN ハートビート数          | 2                            | 2                               | 1                                       | 2                                      |
|                                | COM ハートビート数                     | 1                            | 1                               | 0                                       | 1                                      |
|                                | ディスクハートビート数                     | 1                            | 0                               | 0                                       | 1                                      |
| NPリソース                         | PingNP                          | 0                            | 0                               | 1                                       | 0                                      |
| 1 台目の<br>サーバの情報<br>(マスタサーバ)    | サーバ名*1                          | server1                      | server1                         | server1                                 | server1                                |
|                                | インタコネク트의<br>IP アドレス (専用)        | 192.168.0.1                  | 192.168.0.1                     | 10.0.0.1                                | 192.168.0.1                            |
|                                | インタコネク트의<br>IP アドレス<br>(バックアップ) | 10.0.0.1                     | 10.0.0.1                        |   | 10.0.0.1                               |
|                                | パブリックの<br>IP アドレス               | 10.0.0.1                     | 10.0.0.1                        | 10.0.0.1                                | 10.0.0.1                               |
|                                | COM ハートビート<br>デバイス              | /dev/ttyS0                   | /dev/ttyS0                      | -                                       | /dev/ttyS0                             |
|                                | ディスクハート<br>ビートデバイス              | /dev/sdb1                    | -                               | -                                       | /dev/sdb1                              |
|                                | ミラーディスク<br>コネク                  | -                            | 192.168.0.1                     | 10.0.0.1                                | -                                      |
|                                |                                 |                              |                                 |   |  |
| 2 台目の<br>サーバの情報                | サーバ名*1                          | server2                      | server2                         | server2                                 | server2                                |
|                                | インタコネク트의<br>IP アドレス (専用)        | 192.168.0.2                  | 192.168.0.2                     | 10.0.0.2                                | 192.168.0.2                            |
|                                | インタコネク트의<br>IP アドレス<br>(バックアップ) | 10.0.0.2                     | 10.0.0.2                        | -                                       | 10.0.0.2                               |
|                                | パブリックの<br>IP アドレス               | 10.0.0.2                     | 10.0.0.2                        | 10.0.0.2                                | 10.0.0.2                               |
|                                | COM ハートビート<br>デバイス              | /dev/ttyS0                   | /dev/ttyS0                      | -                                       | /dev/ttyS0                             |
|                                | ディスクハート<br>ビートデバイス              | /dev/sdb1                    | -                               | -                                       | /dev/sdb1                              |
|                                | ミラーディスクコネク                      |                              | 192.168.0.2                     | 10.0.0.2                                |  |
|                                |                                 |                              |                                 |   |  |
| 管理用の<br>グループ<br>(WebManager 用) | タイプ                             | フェイルオーバー                     | フェイルオーバー                        | フェイルオーバー                                | フェイルオーバー                               |
|                                | グループ名                           | Management<br>Group          | Management<br>Group             | Management<br>Group                     | Management<br>Group                    |
|                                | 起動サーバ                           | 全てのサーバ                       | 全てのサーバ                          | 全てのサーバ                                  | 全てのサーバ                                 |



| 設定対象   | 設定パラメータ              | 設定値<br>(ディスク<br>リソース<br>使用時) | 設定値<br>(ミラーディスク<br>リソース<br>使用時) | 設定値<br>(遠隔構成<br>ミラーディスク<br>リソース<br>使用時) | 設定値<br>(ボリューム<br>マネージャ<br>リソース<br>使用時) |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
|  | グループリソース数            | 1                            | 1                               | 1                                       | 1                                      |
| 管理用<br>グループの<br>グループ<br>リソース*2                             | タイプ                  | floating ip<br>resource      | floating ip<br>resource         | floating ip<br>resource                 | floating ip<br>resource                |
|  | グループリソース名            | ManagementIP                 | ManagementIP                    | ManagementIP                            | ManagementIP                           |
|  | IP アドレス              | 10.0.0.11                    | 10.0.0.11                       | 10.0.0.11                               | 10.0.0.11                              |
|  |                      |                              |                                 |   |  |
| 業務用の<br>グループ   | タイプ                  | フェイルオーバー                     | フェイルオーバー                        | フェイルオーバー                                | フェイルオーバー                               |
|  | グループ名                | failover1                    | failover1                       | failover1                               | failover1                              |
|  | 起動サーバ                | 全てのサーバ                       | 全てのサーバ                          | 全てのサーバ                                  | 全てのサーバ                                 |
|  | グループリソース数            | 3                            | 3                               | 3                                       | 4                                      |
| 1 つ目の<br>グループ<br>リソース                                      | タイプ                  | floating ip<br>resource      | floating ip<br>resource         | floating ip<br>resource                 | floating ip<br>resource                |
|  | グループリソース名            | fip1                         | fip1                            | fip1                                    | fip1                                   |
|  | IP アドレス              | 10.0.0.12                    | 10.0.0.12                       | 10.0.0.12                               | 10.0.0.12                              |
| 2 つ目の<br>グループ<br>リソース                                      | タイプ                  | disk resource                | mirror disk<br>resource         | mirror disk<br>resource                 | disk resource                          |
|  | グループリソース名            | disk1                        | md1                             | md1                                     | disk1                                  |
|  | ディスクタイプ              | disk                         |                                 |   | lvm                                    |
|  | ファイルシステム             | ext3                         |                                 |   | ext3                                   |
|  | デバイス名                | /dev/sdb2                    |                                 |   | /dev/dg1/lv1                           |
|  | マウントポイント             | /mnt/sdb2                    |                                 |   | /mnt/disk1                             |
|  | ミラーパーティション<br>デバイス名  |                              | /dev/NMP1                       | /dev/NMP1                               |  |
|  | マウントポイント             |                              | /mnt/sdb2                       | /mnt/sdb2                               |  |
|  | データパーティション<br>デバイス名  |                              | /dev/sdb2                       | /dev/sdb2                               |  |
|  | クラスタパーティショ<br>ンデバイス名 |                              | /dev/sdb1                       | /dev/sdb1                               |  |
|  | ファイルシステム             |                              | ext3                            | ext3                                    |  |
| 3 つ目の<br>グループ<br>リソース                                      | タイプ                  | execute<br>resource          | execute<br>resource             | execute<br>resource                     | execute<br>resource                    |
|  | グループリソース名            | exec1                        | exec1                           | exec1                                   | exec1                                  |
|  | スクリプト                | 標準スクリプト                      | 標準スクリプト                         | 標準スクリプト                                 | 標準スクリプト                                |
| 4 つ目の<br>グループ<br>リソース<br><br>(ボリューム<br>マネージャ<br>利用時の<br>み) | タイプ                  |                              |                                 |   | volume<br>manager<br>resource          |
|  | グループリソース名            |                              |                                 |   | volmgr1                                |
|  | ボリュームマネー<br>ジャ       |                              |                                 |   | lvm                                    |
|  | ターゲット名               |                              |                                 |   | vg1                                    |
| 1 つ目の<br>モニタリソース<br><br>(デフォルト作成)                          | タイプ                  | user mode<br>monitor         | user mode<br>monitor            | user mode<br>monitor                    | user mode<br>monitor                   |
|  | モニタリソース名             | userw                        | userw                           | userw                                   | userw                                  |

| 設定対象  | 設定<br>パラメータ      | 設定値<br>(ディスク<br>リソース<br>使用時)                    | 設定値<br>(ミラーディス<br>ク<br>リソース<br>使用時)             | 設定値<br>(遠隔構成<br>ミラーディス<br>ク<br>リソース<br>使用時)     | 設定値<br>(ボリューム<br>マネージャ<br>リソース<br>使用時)          |
|---|------------------|---|---|---|---|
| 2 つ目の<br>モニタリソース  | タイプ              | disk monitor                                    | disk monitor                                    | disk monitor                                    | disk monitor                                    |
|   | モニタリソース名         | diskw1  | diskw1  | diskw1  | diskw1  |
|   | デバイス名            | /dev/sdb1                                       | /dev/sdb1                                       | /dev/sdb1                                       | /dev/vg1/lv1                                    |
|   | 監視対象Raw<br>デバイス名 | -   | -   | -   | -   |
|   | 監視方法             | read<br>(O_DIRECT)                              | read<br>(O_DIRECT)                              | read<br>(O_DIRECT)                              | read<br>(O_DIRECT)                              |
|   | 監視タイミング          | 常時  | 常時  | 常時  | 活性時   |
|   | 監視対象             | -   | -   | -   | volmgr1   |
|   | 異常検出時            | クラスタサービス<br>停止と OS<br>シャットダウン                   | クラスタサービス<br>停止と OS<br>シャットダウン                   | クラスタサービス<br>停止と OS<br>シャットダウン                   | クラスタサービス<br>停止と OS<br>シャットダウン                   |
| 3 つ目の<br>モニタリソース<br><br>(ManagementIP<br>リソース作成後<br>自動作成) | タイプ              | floating ip<br>monitor                          | floating ip<br>monitor                          | floating ip<br>monitor                          | floating ip<br>monitor                          |
|   | モニタリソース名         | fipw1   | fipw1   | fipw1   | fipw1   |
|   | 監視対象             | ManagementIP                                    | ManagementIP                                    | ManagementIP                                    | ManagementIP                                    |
|   | 異常検出時            | “Management<br>Group”<br>グループの<br>フェイルオーバ<br>*3 | “Management<br>Group”<br>グループの<br>フェイルオーバ<br>*3 | “Management<br>Group”<br>グループの<br>フェイルオーバ<br>*3 | “Management<br>Group”<br>グループの<br>フェイルオーバ<br>*3 |
| 4 つ目の<br>モニタリソース<br><br>(fip1リソース<br>作成後<br>自動作成)         | タイプ              | floating ip<br>monitor                          | floating ip<br>monitor                          | floating ip<br>monitor                          | floating ip<br>monitor                          |
|   | モニタリソース名         | fipw2   | fipw2   | fipw2   | fipw2   |
|   | 監視対象             | fip1  | fip1  | fip1  | fip1  |
|   | 異常検出時            | “failover1”<br>グループの<br>フェイルオーバ<br>*3           | “failover1”<br>グループの<br>フェイルオーバ<br>*3           | “failover1”<br>グループの<br>フェイルオーバ<br>*3           | “failover1”<br>グループの<br>フェイルオーバ<br>*3           |
| 5 つ目の<br>モニタリソース  | タイプ              | ip monitor                                      | ip monitor                                      | ip monitor                                      | ip monitor                                      |
|   | モニタリソース名         | ipw1  | ipw1  | ipw1  | ipw1  |
|   | 監視 IP アドレス       | 10.0.0.254<br>(ゲートウェイ)                          | 10.0.0.254<br>(ゲートウェイ)                          | 10.0.0.254<br>(ゲートウェイ)                          | 10.0.0.254<br>(ゲートウェイ)                          |
|   | 異常検出時            | 全グループの<br>フェイルオーバ<br>*3                         | 全グループの<br>フェイルオーバ<br>*3                         | 全グループの<br>フェイルオーバ<br>*3                         | 全グループの<br>フェイルオーバ<br>*3                         |
| 6 つ目の<br>モニタリソース<br>(ミラーディス<br>ク<br>リソース作成後               | タイプ              |   | mirror disk<br>connect<br>monitor               | mirror disk<br>connect<br>monitor               |   |
|   | モニタリソース名         |   | mdnw1   | mdnw1   |   |

| 設定対象  | 設定パラメータ           | 設定値<br>(ディスク<br>リソース<br>使用時) | 設定値<br>(ミラーディスク<br>リソース<br>使用時) | 設定値<br>(遠隔構成<br>ミラーディスク<br>リソース<br>使用時) | 設定値<br>(ボリューム<br>マネージャ<br>リソース<br>使用時) |
|---|-------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 自動作成)   | 監視ミラー<br>ディスクリソース |                              | md1                             | md1                                     |  |
|   | 異常検出時             |                              | 何もしない                           | 何もしない                                   |  |
| 7 つ目の<br>モニタリソース<br>(ミラーディス<br>ク<br>リソース作成後<br>自動作成)                                | タイプ               |                              | mirror   disk<br>monitor        | mirror   disk<br>monitor                |  |
|   | モニタリソース名          |                              | mdw1                            | mdw1                                    |  |
|   | 監視ミラーディスクリ<br>ソース |                              | md1                             | md1                                     |  |
|   | 異常検出時             |                              | 何もしない                           | 何もしない                                   |  |
| 8 つ目の<br>モニタリソース<br>(ボリューム<br>マネージャ<br>利用時のみ、<br>ボリュームマ<br>ネージャリソ<br>ース作成後自動<br>作成) | タイプ               |                              |                                 |   | volume<br>manager<br>monitor           |
|   | モニタリソース名          |                              |                                 |   | volmgrw1                               |
|   | ボリュームマネージャ        |                              |                                 |   | lvm                                    |
|   | ターゲット名            |                              |                                 |   | vg1                                    |
|   | 監視タイミング           |                              |                                 |   | 活性時                                    |
|   | 監視対象              |                              |                                 |   | volmgr1                                |
| 1 つ目の<br>PingNPリソース   | リソース名             |                              |                                 | XXXX                                    |  |
|   | 監視先1              |                              |                                 | XXXX                                    |  |
|   | 監視先2              |                              |                                 | XXXX                                    |  |

\*1: 「ホスト名」は原則として FQDN 形式からドメイン名を除いたショートネームのことを指します。

\*2: WebManager に接続するフローティング IP を用意します。この IP により、障害発生時も Web ブラウザから動作している方のサーバが実行する WebManager にアクセスできます。

\*3: すべてのインタコネクト LAN が切断された状態でのフェイルオーバを試行させる設定は『リファレンスガイド』の「第 5 章 モニタリソースの詳細」を参照してください。

## 2 ノードクラスタ構成情報の作成手順

クラスタ構成情報を作成するには、基本的に、クラスタの作成、グループの作成、モニタリソースの作成の 3 つのステップを踏みます。以下に手順の流れを示します。

**注:** クラスタ構成情報の操作は何度でも繰り返して行えます。また、設定した内容のほとんどは名称変更機能やプロパティ表示機能を使用して後から変更できます。

---

### 1 クラスタの作成

クラスタの生成、サーバの追加を行います。

#### 1-1 クラスタを追加する

構築するクラスタを追加し、名前を入力します。

#### 1-2 サーバを追加する

サーバを追加します。サーバ名、IP アドレスなどを設定します。

#### 1-3 ネットワーク構成を設定する

クラスタを構築するサーバ間のネットワーク構成を設定します。

#### 1-4 ネットワークパーティション解決処理を設定する

ネットワークパーティション解決リソースを設定します。

### 2 フェイルオーバーグループの作成

フェイルオーバーを行う際の単位である、フェイルオーバーグループを作成します。

#### 2-1 フェイルオーバーグループを追加する

フェイルオーバーの単位となる、グループを追加します。

#### 2-2 グループ リソース (フローティング IP アドレス) を追加する

グループを構成するリソースを追加します。

#### 2-3 グループ リソース (ボリュームマネージャリソース) を追加する

グループを構成するリソースを追加します。

#### 2-4 グループ リソース (ディスクリソース) を追加する

ディスクリソースを使用する場合グループを構成するリソースを追加します。

#### 2-5 グループ リソース (ミラーディスクリソース) を追加する

ミラーディスクリソースを使用する場合グループを構成するリソースを追加します。

#### 2-6 グループ リソース (EXEC リソース) を追加する

グループを構成するリソースを追加します。

### 3 モニタリソースの作成

指定された監視対象を監視する、モニタリソースをクラスタ内に追加します。

#### 3-1 モニタ リソース (disk モニタ) を追加する

使用するモニタリソースを追加します。

#### 3-2 モニタ リソース (IP モニタ) を追加する

使用するモニタリソースを追加します。

#### 3-3 モニタ リソース (ボリュームマネージャモニタ) を設定する

使用するモニタリソースを設定します。

## 1 クラスタの作成


まず、クラスタを作成します。作成したクラスタに、クラスタを構成するサーバを追加し、優先度とハートビートの優先度を決定します。

### 1-1 クラスタを追加する


1. [クラスタ生成ウィザード] の [クラスタの定義] 画面で、[言語] フィールドをクリックして、WebManager を使用するマシンの OS で使用している言語を選択します。

注: 1 つのクラスタ内では、WebManager で使用できる言語は 1 つのみです。複数の言語の OS をクラスタ内で使用している場合は、文字化けを避けるために「英語」を指定してください。

2. [クラスタ名] ボックスにクラスタ名 (cluster) を入力します。
3. WebManager の接続に使用するフローティング IP アドレス (10.0.0.11) を [管理 IP アドレス] ボックスに入力します。[次へ] をクリックします。  
[サーバの定義] が表示されます。WebManager 起動時に URL で指定した IP アドレスのサーバ (server1) が一覧に登録されています。



解像度が 800 × 600 以下の場合、説明欄はツールチップとして表示されます。



[?] アイコン上にマウスを移動すれば、ツールチップで説明が表示されます。


## 1-2 サーバを追加する

クラスタを構成する 2 台目のサーバを追加します。

1. [サーバー一覧] で [追加] をクリックします。
2. [サーバ追加] ダイアログボックスが開きます。2 台目のサーバのサーバ名か FQDN 名、または IP アドレスを入力し、[OK] を押します。[サーバー一覧] に 2 台目のサーバ (server2) が追加されます。
3. [次へ] をクリックします。

## 1-3 ネットワーク構成を設定する

クラスタを構成するサーバ間のネットワーク構成を設定します。




1. 本章の設定例のように、クラスタを構成するサーバ間のネットワーク通信経路が IP アドレスのネットワークアドレスで識別できる場合は、[インタコネクト一覧] に各通信路が自動的に登録されます。登録されている通信経路が実際のネットワーク構成と異なる場合は、[追加]・[削除] で通信経路を追加・削除し、各サーバの列のセルをクリックし IP アドレスを選択または入力してください。一部のサーバが接続されていない通信経路の場合は、接続されていないサーバのセルを空欄にしてください。
2. ハートビートの送受信に使用する通信経路（インタコネクト）は、[種別] 列のセルをクリックして、[カーネルモード] を選択してください。ハートビートに使用せず、ミラーディスクリソースやハイブリッドディスクリソースのデータミラーリング通信にのみ使用する場合は、[ミラー通信専用] を選択してください。  
必ず一つ以上の通信経路をインタコネクトに設定する必要があります。なるべく全ての通信経路をインタコネクトに設定してください。  
なお、インタコネクトを複数設定する場合、[優先度] 列の番号が小さい通信経路が優先的にクラスタサーバ間の内部通信に使用されます。優先度を変更する場合は、[上へ]・[下へ] で通信経路の順位を変更してください。
3. COM ハートビートを使用する場合、[種別] 列のセルをクリックして、[COM] を選択してください。[サーバ名] 列のセルをクリックして COM デバイスを選択または入力してください。COM ハートビートを使用しないサーバは、[サーバ名] 列のセルを空白にしてください。
4. DISK ハートビートを使用する場合、[種別] 列のセルをクリックして、[DISK] を選択してください。[サーバ名] 列のセルをクリックしてディスクデバイスを選択または入力してください。DISK ハートビートを使用しないサーバは、[サーバ名] 列のセルを空白にしてください。
5. BMC ハートビートを使用する場合、[種別] 列のセルをクリックし、[BMC] を選択してください。[サーバ名] 列のセルをクリックして BMC の IP アドレスを入力してください。BMC ハートビートを使用しないサーバは、[サーバ名] 列のセルを空白にしてください。
6. ミラーディスクリソースのデータミラーリング通信に使用する通信経路（ミラーディスクコネクト）は、[MDC] 列のセルをクリックして、その通信経路に割り当てるミラーディスクコネクト名（mdc1~mdc16）を選択してください。データミラーリング通信に使用しない通信経路は [使用しない] を選択してください。
7. [次へ] をクリックします。

## 1-4 ネットワークパーティション解決処理を設定する


ネットワークパーティション解決リソースを設定します。





1. PING 方式の NP 解決を行う場合、[追加] をクリックして [NP 解決一覧] に行を追加し、[種別] 列のセルをクリックして [Ping] を選択し、[Ping ターゲット] 列のセルをクリックして各サーバのセルをクリックして ping 送信の対象とする機器（ゲートウェイ等）の IP アドレスを入力します。カンマ区切りで複数の IP アドレスを入力すると、その全てに ping 応答がない場合にネットワークから孤立した状態と判断します。一部のサーバのみ PING 方式を使用する場合、使用しないサーバのセルを [使用しない] にしてください。ping 関連のパラメータを既定値から変更する必要がある場合は、[プロパティ] を選択して、[PING NP のプロパティ] ダイアログで設定します。

本章の設定例では、PING 方式の行を1つ追加し、[Ping ターゲット] に 192.168.0.254 を設定します。



2. 「調整」を選択し、ネットワークパーティション検出時の動作を設定します。[シャットダウン] か [サービス停止] を選択し、[OK] を押します。  
本章の設定例では、[サービス停止] を選択します。
3. [次へ] をクリックします。


## 2 フェイルオーバーグループの作成

クラスタに、業務用のアプリケーションを実行するフェイルオーバーグループ（以下「グループ」と省略する場合あり）を追加します。

### 2-1 フェイルオーバーグループを追加する

障害発生時にフェイルオーバーを行う単位となる、グループの設定を行います。

1. [グループ] で [追加] をクリックします。
2. [グループの定義] 画面が開きます。  
[名前] ボックスにグループ名 (failover1) を入力し、[次へ] をクリックします。
3. フェイルオーバーグループが起動可能なサーバを設定します。本章の設定例では、共有ディスク及びミラーディスクを使用する場合、[全てのサーバでフェイルオーバー可能] チェックボックスをオンにします。
4. フェイルオーバーグループの各属性値を設定します。本章の設定例では、全て既定値を使用しますので、そのまま [次へ] をクリックします。  
[グループリソース] が表示されます。



## 2-2 グループリソース (フローティング IP アドレス) を追加する

ステップ 2-1 で作成したフェイルオーバーグループに、グループの構成要素であるグループリソースを追加します。

1. [グループリソース] で、[追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] 画面が開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (floating ip resource) を選択し、[名前] ボックスにグループリソース名 (fip1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [IP アドレス] ボックスに IP アドレス (10.0.0.12) を入力し [完了] をクリックします。

## 2-3 グループリソース (ボリュームマネージャリソース) を追加する

クラスタ環境がボリュームマネージャ使用時の場合は、ボリュームマネージャをグループリソースとして追加します。

1. [グループリソース] で [追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] 画面が開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (volume manager resource) を選択し、[名前] ボックスにグループリソース名 (volmgr1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. 利用するボリュームマネージャ名 (lvm) を選択し、ターゲット名 (vg1) をボックスに入力します。[完了] をクリックします。

## 2-4 グループリソース (ディスクリソース) を追加する

クラスタ環境が共有ディスク使用時の場合は、共有ディスクをグループリソースとして追加します。

1. [グループリソース] で [追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] 画面が開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (disk resource) を選択し、[名前] ボックスにグループリソース名 (disk1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [ディスクのタイプ] ボックスでディスクのタイプ (disk)、[ファイルシステム] ボックスでファイルシステム (ext3) を選択し、デバイス名 (/dev/sdb2)、マウントポイント (/mnt/sdb2) をそれぞれのボックスに入力します。[完了] をクリックします。

## 2-5 グループリソース (ミラーディスクリソース) を追加する

クラスタ環境がミラーディスク使用時の場合は、ミラーディスクをグループリソースとして追加します。

1. [グループリソース] で [追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] 画面が開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (mirror disk resource) を選択し、[名前] ボックスにグループリソース名 (md1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [ミラーパーティションデバイス名] ボックスでミラーパーティションデバイス名 (/dev/NMP1) を選択します。マウントポイント (/mnt/sdb2)、データパーティションデバイス名 (/dev/sdb2)、クラスタパーティションデバイス名 (/dev/sdb1) をそれぞれのボックスに入力します。[ファイルシステム] ボックスでファイルシステム (ext3) を選択します。[完了] をクリックします。

---

**注:** [タイプ] ボックスに (mirror disk resource) が表示されない場合は、CLUSTERPRO X Replicator ライセンスの登録状況を確認の上、[ライセンス情報取得] をクリックしてください。


---

## 2-6 グループリソース (EXEC リソース) を追加する


スクリプトによってアプリケーションの起動/終了を行う、EXEC リソースを追加します。

1. [グループリソース] で [追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] 画面が開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (execute resource) を選択し、[名前] ボックスにグループリソース名 (exec1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [この製品で作成したスクリプト] をチェックします。  
ユーザはこのスクリプトを編集して、業務アプリケーションの起動および停止手順を記述します。すでに CLUSTERPRO で使用するアプリケーションが決定している場合は、ここでスクリプトを編集します。  
[完了] をクリックします。

クラスタ環境が共有ディスク使用時の場合は、failover1 の [グループリソース一覧] は以下ようになります。



クラスタ環境がデータミラー型の場合は、failover1 の [グループリソース一覧] は以下のようになります。



6. [完了] をクリックします。

## 3 モニタリソースの作成

指定した対象を監視するモニタリソースをクラスタに追加します。

### 3-1 モニタリソース (disk monitor) を追加する

ディスクを監視するモニタリソースを追加します。この例では、disk monitor を追加します。

1. [グループ] で、[次へ] をクリックします。
2. [モニタリソース] 画面が表示されます。[追加] をクリックします。
3. [モニタリソースの定義] ダイアログボックスが開きます。クラスタ環境が共有ディスク使用時の場合、1 つ目のモニタリソースはクラスタ名を定義したときにデフォルトで作成されています。ミラーディスク使用時の場合、1 つ目のモニタリソースがクラスタ名を定義したときにデフォルトで作成されています。6 つ目と 7 つ目のモニタリソースはミラーディスクリソース追加時にデフォルトで作成されています。  
[タイプ] ボックスでモニタリソースのタイプ (disk monitor) を選択し、[名前] ボックスにモニタリソース名 (diskw1) を入力します。[次へ] をクリックします。
4. 監視設定を入力します。ボリュームマネージャ使用時には、監視タイミング (活性時)、監視対象 (volmgr1) を入力します。それ以外の場合、デフォルト値のまま変更しません。  
[次へ] をクリックします。
5. ボリュームマネージャ使用時には、監視方法 (READ (O\_DIRECT) )、監視先 (/dev/vg1/lv1) を入力します。それ以外の場合、監視方法 (READ (O\_DIRECT) )、監視先 (/dev/sdb1) を入力します。[次へ] をクリックします。
6. 回復対象を設定します。[参照] をクリックします。
7. 表示されるツリービューで [LocalServer] を選択し、[OK] をクリックします。[回復対象] に [LocalServer] が設定されます。
8. [最終動作] ボックスで [クラスタサービス停止と OS シャットダウン] を選択し、[完了] をクリックします。

### 3-2 モニタリソース (ip monitor) を追加する

ネットワークを監視するモニタリソースを追加します。

1. [モニタリソース] 画面で [追加] をクリックします。
2. [モニタリソースの定義] 画面が開きます。[タイプ] ボックスでモニタリソースのタイプ (ip monitor) を選択し、[名前] ボックスにモニタリソース名 (ipw1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 監視設定を入力します。ここではデフォルト値のまま変更せず、[次へ] をクリックします。
4. [追加] をクリックします。  
[IP アドレス] ボックスに監視 IP アドレス (10.0.0.254) を入力し [OK] をクリックします。

---

注: ip モニタリソースの監視対象には、パブリック LAN 上で、常時稼動が前提とされている機器 (例えば、ゲートウェイ) の IP アドレスを指定します。

---


5. 入力した IP アドレスが [IP アドレス一覧] に設定されます。[次へ] をクリックします。
6. 回復対象を設定します。[参照] をクリックします。
7. 表示されるツリービューで [All Groups] を選択し、[OK] をクリックします。[回復対象] に [All Groups] が設定されます。
8. [完了] をクリックします。

### 3-3 モニタリソース (ボリュームマネージャモニタ) を設定する

1. [モニタリソース] 画面で ボリュームマネージャモニタリソース(volmgrw1) を選択し、[プロパティ] をクリックします。
2. [回復動作] タブの回復対象、最終動作が適切か確認し、[OK] をクリックします。


[モニタリソースの定義一覧] は以下のようになります。ミラーディスクリソース使用時は、mdnw1、mdw1 が追加で表示されています。





## 4 モニタリソース異常時の回復動作を抑制する

モニタリソースを作成し、[完了] をクリックすると、以下のポップアップメッセージが表示されます。



[いいえ] をクリックすると、モニタリソースが異常を検出しても回復動作を行わなくなります。クラスタ構成情報を作成した後で初めてクラスタを起動する場合は、回復動作を抑制して、クラスタ構成情報に設定誤りがないか確認することを推奨します。

なお、本機能は、クラスタのプロパティの [リカバリ] タブの [モニタリソース異常時の回復動作を抑制する] で設定可能です。

---

**注:** 本回復動作抑制機能は、モニタリソースの異常検出による回復動作を抑制するものです。グループリソースの活性異常時の復旧動作及び、サーバダウンによるフェイルオーバーは行われます。

本機能は、ユーザ空間モニタリソースでは有効になりません。


---

以上でクラスタ構成情報の作成は終了です。186ページの、「クラスタを生成する」へ進んでください。

## 2 ノードクラスタ(VxVM 利用)環境の設定値を確認する

### VERITAS Volume Manager の構成

CLUSTERPRO で動作確認済みの VERITAS Volume Manager の構成は以下のようになります。




前頁の VxVM の構成の設定は、以下のようになります。

| ディスクグループ1          |                   |                 |                       |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| dg1                | 物理ディスク 1          | /dev/sdc        |                       |
|                    | 物理ディスク 2          | /dev/sdf        |                       |
|                    | ボリューム             |                 |                       |
|                    | vol1 *1           | ボリュームデバイス名      | /dev/vx/dsk/dg1/vol1  |
|                    |                   | ボリューム RAW デバイス名 | /dev/vx/rdsk/dg1/vol1 |
|                    |                   | ファイルシステム        | vxfs                  |
|                    | vol2 *1           | ボリュームデバイス名      | /dev/vx/dsk/dg1/vol2  |
|                    |                   | ボリューム RAW デバイス名 | /dev/vx/rdsk/dg1/vol2 |
|                    |                   | ファイルシステム        | vxfs                  |
| ディスクグループ2          |                   |                 |                       |
| dg2                | 物理ディスク 1          | /dev/sdd        |                       |
|                    | 物理ディスク 2          | /dev/sdg        |                       |
|                    | ボリューム             |                 |                       |
|                    | vol3 *1           | ボリュームデバイス名      | /dev/vx/dsk/dg2/vol3  |
|                    |                   | ボリューム RAW デバイス名 | /dev/vx/rdsk/dg2/vol3 |
|                    |                   | ファイルシステム        | vxfs                  |
|                    | vol4 *1           | ボリュームデバイス名      | /dev/vx/dsk/dg2/vol4  |
|                    |                   | ボリューム RAW デバイス名 | /dev/vx/rdsk/dg2/vol4 |
|                    |                   | ファイルシステム        | vxfs                  |
| ディスクハートビートリソース用LUN |                   |                 |                       |
| 共有ディスク 1           | /dev/sdb のパーティション |                 |                       |
| 共有ディスク 2           | /dev/sde のパーティション |                 |                       |

\*1 動作確認した環境では、ディスクグループに物理ディスクを複数登録し、ボリュームを共有ディスクの筐体間でミラーリングしました。

## クラスタ環境のサンプル

本章では、前項の構成の VxVM を利用して、以下の図に記載されている 2 ノードクラスタ環境を構築する場合を例にとって説明を行います。



以下に、上図のクラスタシステムを構築するためのクラスタ構成情報のサンプル値を記載します。以降のトピックでは、この条件でクラスタ構成情報を作成する手順をステップバイステップで説明します。実際に値を設定する際には、構築するクラスタの構成情報と置き換えて入力してください。値の決定方法については、『リファレンスガイド』を参照してください。

|            | 設定パラメータ       | 設定値     |
|------------|---------------|---------|
| クラスタ構成     | クラスタ名         | cluster |
|            | サーバ数          | 2       |
|            | フェイルオーバーグループ数 | 3       |
|            | モニタリソース数      | 8       |
|            | LAN ハートビート数   | 2       |
| ハートビートリソース | COM ハートビート数   | 1       |
|            | ディスクハートビート数   | 2       |

|                             | 設定パラメータ                      | 設定値                  |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1 台目のサーバの情報<br>(マスタサーバ)     | サーバ名                         | server1              |
|                             | インタコネク트의 IP アドレス<br>(専用)     | 192.168.0.1          |
|                             | インタコネク트의 IP アドレス<br>(バックアップ) | 10.0.0.1             |
|                             | パブリックの IP アドレス               | 10.0.0.1             |
|                             | COM ハートビートデバイス               | /dev/ttyS0           |
|                             | ディスクハートビートデバイス               | /dev/sdb1            |
|                             |                              | /dev/raw/raw10       |
|                             |                              | /dev/sde1            |
| 2 台目のサーバの情報                 | サーバ名                         | server2              |
|                             | インタコネク트의 IP アドレス<br>(専用)     | 192.168.0.2          |
|                             | インタコネク트의 IP アドレス<br>(バックアップ) | 10.0.0.2             |
|                             | パブリックの IP アドレス               | 10.0.0.2             |
|                             | COM ハートビートデバイス               | /dev/ttyS0           |
|                             | ディスクハートビートデバイス               | /dev/sdb1            |
|                             |                              | /dev/raw/raw10       |
|                             |                              | /dev/sde1            |
| 1 つ目のグループ<br>(WebManager 用) | タイプ                          | フェイルオーバー             |
|                             | グループ名                        | ManagementGroup      |
|                             | 起動サーバ                        | 全てのサーバ               |
|                             | グループリソース数                    | 1                    |
| 1 つ目のグループリソース*1             | タイプ                          | floating ip resource |
|                             | グループリソース名                    | ManagementIP         |
|                             | IP アドレス                      | 10.0.0.11            |
| 2 つ目のグループ<br>(業務用)          | タイプ                          | フェイルオーバー             |
|                             | グループ名                        | failover1            |
|                             | 起動サーバ                        | 全てのサーバ               |
|                             | グループリソース数                    | 4                    |
| 1 つ目のグループリソース               | タイプ                          | floating ip resource |
|                             | グループリソース名                    | fip1                 |
|                             | IP アドレス                      | 10.0.0.12            |

|                    | 設定パラメータ         | 設定値                     |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| 2 つ目のグループリソース      | タイプ             | volume manager resource |
|                    | グループリソース名       | vx dg1                  |
|                    | ボリュームマネージャ      | VXVM                    |
|                    | インポート対象         | dg1                     |
|                    | ホスト ID クリア      | ON                      |
|                    | 強制インポート         | OFF                     |
| 3 つ目のグループリソース      | タイプ             | disk resource           |
|                    | グループリソース名       | vxvol1                  |
|                    | ディスクタイプ         | VXVM                    |
|                    | ファイルシステム        | vxfs                    |
|                    | デバイス名           | /dev/vx/dsk/dg1/vol1    |
|                    | RAW デバイス名       | /dev/vx/rdisk/dg1/vol1  |
|                    | マウントポイント        | /mnt/vol1               |
| 4 つ目のグループリソース      | タイプ             | disk resource           |
|                    | グループリソース名       | vxvol2                  |
|                    | ディスクタイプ         | VXVM                    |
|                    | ファイルシステム        | vxfs                    |
|                    | ボリュームデバイス名      | /dev/vx/dsk/dg1/vol2    |
|                    | ボリューム RAW デバイス名 | /dev/vx/rdisk/dg1/vol2  |
|                    | マウントポイント        | /mnt/vol2               |
| 3 つ目のグループ<br>(業務用) | タイプ             | フェイルオーバー                |
|                    | グループ名           | failover2               |
|                    | 起動サーバ           | server2→server1         |
|                    | グループリソース数       | 4                       |
| 1 つ目のグループリソース      | タイプ             | floating ip resource    |
|                    | グループリソース名       | fip2                    |
|                    | IP アドレス         | 10.0.0.13               |
| 2 つ目のグループリソース      | タイプ             | volume manager resource |
|                    | グループリソース名       | vx dg2                  |
|                    | ボリュームマネージャ      | VXVM                    |
|                    | インポート対象         | dg2                     |
|                    | ホストIDクリア        | ON                      |
|                    | 強制インポート         | OFF                     |

|   | 設定パラメータ         | 設定値                       |
|---|-----------------|---------------------------|
| 3 つ目のグループリソース                               | タイプ             | disk resource             |
|   | グループリソース名       | vxvol3                    |
|   | ディスクタイプ         | VXVM                      |
|   | ファイルシステム        | vxfs                      |
|   | ボリュームデバイス名      | /dev/vx/dsk/dg2/vol3      |
|   | ボリューム RAW デバイス名 | /dev/vx/rdsk/dg2/vol3     |
|   | マウントポイント        | /mnt/vol3                 |
| 4 つ目のグループリソース                               | タイプ             | disk resource             |
|   | グループリソース名       | vxvol4                    |
|   | ディスクタイプ         | VXVM                      |
|   | ファイルシステム        | Vxfs                      |
|   | ボリュームデバイス名      | /dev/vx/dsk/dg2/vol4      |
|   | ボリューム RAW デバイス名 | /dev/vx/rdsk/dg2/vol4     |
|   | マウントポイント        | /mnt/vol4                 |
| 1 つ目のモニタリソース<br>(デフォルト作成)                   | タイプ             | user mode monitor         |
|   | モニタリソース名        | Userw                     |
| 2 つ目のモニタリソース<br>(ボリュームマネージャリソース<br>作成後自動作成) | タイプ             | volume manager monitor    |
|   | モニタリソース名        | volmgrw1                  |
|   | ボリュームマネージャ      | VXVM                      |
| 3 つ目のモニタリソース<br>(vxvol1の監視)                 | タイプ             | disk monitor              |
|   | モニタリソース名        | vxvolw1                   |
|   | 監視方法            | READ (VXVM)               |
|   | 監視対象 RAW デバイス名  | /dev/vx/rdsk/dg1/vol1     |
|   | 監視対象リソース        | vxvol1                    |
|   | 異常検出時           | クラスタサービス停止と<br>OS シャットダウン |
| 4 つ目のモニタリソース<br>(vxvol2の監視)                 | タイプ             | disk monitor              |
|   | モニタリソース名        | vxvolw2                   |
|   | 監視方法            | READ (VXVM)               |
|   | 監視対象 RAW デバイス   | /dev/vx/rdsk/dg1/vol2     |
|   | 監視対象リソース        | vxvol2                    |
|   | 異常検出時           | クラスタサービス停止と<br>OS シャットダウン |
| 5 つ目のモニタリソース<br>(vxvol3の監視)                 | タイプ             | disk monitor              |
|   | モニタリソース名        | vxvolw3                   |
|   | 監視方法            | READ (VXVM)               |



|   | 設定パラメータ       | 設定値                               |
|---|---------------|-----------------------------------|
|   | 監視対象 RAW デバイス | /dev/vx/rdisk/dg2/vol3            |
|   | 監視対象リソース      | vxvol3                            |
|   | 異常検出時         | クラスタサービス停止と<br>OS シャットダウン         |
| 6 つ目のモニタリソース<br>(vxvol4の監視)                   | タイプ           | disk monitor                      |
|   | モニタリソース名      | vxvolw4                           |
|   | 監視方法          | READ (VXVM)                       |
|   | 監視対象 RAW デバイス | /dev/vx/rdisk/dg2/vol4            |
|   | 監視対象リソース      | vxvol4                            |
|   | 異常検出時         | クラスタサービス停止と<br>OS シャットダウン         |
| 7 つ目のモニタリソース<br>(ManagementIPリソース<br>作成後自動作成) | タイプ           | floating ip monitor               |
|   | モニタリソース名      | fipw1                             |
|   | 監視対象          | ManagementIP                      |
|   | 異常検出時         | “ManagementGroup”グ<br>ループのフェイルオーバ |
| 8 つ目のモニタリソース<br>(fip1リソース作成後自動作成)             | タイプ           | floating ip monitor               |
|   | モニタリソース名      | fipw2                             |
|   | 監視対象          | fip1                              |
|   | 異常検出時         | “failover1”グループのフェ<br>イルオーバ       |
| 9 つ目のモニタリソース<br>(fip2リソース作成後自動作成)             | タイプ           | floating ip monitor               |
|   | モニタリソース名      | fipw3                             |
|   | 監視対象          | fip2                              |
|   | 異常検出時         | “failover2”グループのフェ<br>イルオーバ       |
| 10 個目のモニタリソース                                 | タイプ           | ip monitor                        |
|   | モニタリソース名      | ipw1                              |
|   | 監視 IP アドレス    | 10.0.0.254<br>(ゲートウェイ)            |
|   | 異常検出時         | 全グループのフェイルオー<br>バ                 |

\*1: WebManager を接続するフローティング IP を用意して専用のグループに入れます。WebManager 専用のグループが停止しない限り、Web ブラウザからはサーバの実 IP を意識することなくアクセスできます。

- ◆ ディスクモニタリソースは、監視したいディスクリソースとそのボリューム RAW デバイスを正しく設定してください。
- ◆ ボリュームマネージャモニタリソースは VxVM の vxconfigd デーモンを監視します。
- ◆ 以下のリソースで設定する raw デバイスのデバイス名は絶対に重複しないようにしてく

ださい。

- ディスクハートビートリソースの raw デバイス
- ディスクリソースの RAW デバイスの実 raw デバイス
- ディスクモニタリソースの監視対象 raw デバイス

## 2 ノードクラスタ (VxVM 利用) 構成情報の作成手順

クラスタ構成情報を作成するには、基本的に、クラスタの作成、グループの作成、モニタリソースの作成の 3 つのステップを踏みます。以下に手順の流れを示します。

**注:** クラスタ構成情報の操作は何度でも繰り返して行えます。また、設定した内容のほとんどは名称変更機能やプロパティ表示機能を使用して後から変更できます。

### 1 クラスタの作成

クラスタの生成、サーバの追加を行います。

#### 1-1 クラスタを追加する

構築するクラスタを追加し、名前を入力します。

#### 1-2 サーバを追加する

サーバを追加します。サーバ名、IP アドレスなどを設定します。

#### 1-3 ネットワーク構成を設定する

クラスタを構築するサーバ間のネットワーク構成を設定します。

#### 1-4 ネットワークパーティション解決処理を設定する

ネットワークパーティション解決リソースを設定します。

### 2 フェイルオーバーグループの作成

フェイルオーバーを行う際の単位である、フェイルオーバーグループを作成します。

#### 2-1 フェイルオーバーグループを追加する

フェイルオーバーの単位となる、グループを追加します。

#### 2-2 グループ リソース (フローティング IP アドレス) を追加する

グループを構成するリソースを追加します。

#### 2-3 グループ リソース (ボリュームマネージャリソース) を追加する

ボリュームマネージャリソースを使用する場合グループを構成するリソースを追加します。

#### 2-4 グループ リソース (ディスクリソース) を追加する

ディスクリソースを使用する場合グループを構成するリソースを追加します。

### 3 モニタリソースの作成

指定された監視対象を監視する、モニタリソースをクラスタ内に追加します。

#### 3-1 モニタ リソース (ボリュームマネージャモニタ) を設定する

使用するモニタリソースを設定します。

#### 3-2 モニタ リソース (disk モニタ) を追加する

使用するモニタリソースを追加します。

#### 3-3 モニタ リソース (IP モニタ) を追加する

使用するモニタリソースを追加します。

# 1 クラスタの作成


まず、クラスタを作成します。作成したクラスタに、クラスタを構成するサーバを追加し、優先度とハートビートの優先度を決定します。

## 1-1 クラスタを追加する

1. Builder の [ファイル] メニューから、[クラスタ生成ウィザード] をクリックして、[クラスタ生成ウィザード] ダイアログボックスを表示します。[言語] フィールドには、WebManager を使用するマシンの OS で使用している言語を選択します。

**注:** 1 つのクラスタ内では、WebManager で使用できる言語は 1 つのみです。複数の言語の OS をクラスタ内で使用している場合は、文字化けを避けるために「英語」を指定してください。

2. [クラスタ名] ボックスにクラスタ名 (cluster) を入力します。
3. WebManager の接続に使用するフローティング IP アドレス (10.0.0.11) を [管理 IP アドレス] ボックスに入力します。[次へ] をクリックします。  
[サーバー一覧] が表示されます。WebManager 起動時に URL で指定した IP アドレスのサーバ (server1) が一覧に登録されています。




## 1-2 サーバを追加する

クラスタを構成する 2 台目のサーバを追加します。

1. [サーバー一覧] で [追加] をクリックします。
2. [サーバ追加] ダイアログボックスが開きます。2 台目のサーバのサーバ名か FQDN 名、または IP アドレスを入力し、[OK] を押します。[サーバー一覧] に 2 台目のサーバ (server2) が追加されます。
3. [次へ] をクリックします。

### 1-3 ネットワーク構成を設定する

クラスタを構成するサーバ間のネットワーク構成を設定します。




1. 本章の設定例のように、クラスタを構成するサーバ間のネットワーク通信経路が IP アドレスのネットワークアドレスで識別できる場合は、[インタコネクト一覧] に各通信路が自動的に登録されます。登録されている通信経路が実際のネットワーク構成と異なる場合は、[追加]・[削除] で通信経路を追加・削除し、各サーバの列のセルをクリックして IP アドレスを選択または入力してください。一部のサーバが接続されていない通信経路の場合は、接続されていないサーバのセルを空欄にしてください。
2. ハートビートの送受信に使用する通信経路（インタコネクト）は、[種別] 列のセルをクリックして、[カーネルモード] を選択してください。ハートビートに使用せず、ミラーディスクリソースやハイブリッドディスクリソースのデータミラーリング通信にのみ使用する場合は、[ミラー通信専用] を選択してください。  
必ず一つ以上の通信経路をインタコネクトに設定する必要があります。なるべく全ての通信経路をインタコネクトに設定してください。  
なお、インタコネクトを複数設定する場合、[優先度] 列の番号が小さい通信経路が優先的にクラスタサーバ間の内部通信に使用されます。優先度を変更する場合は、[上へ]・[下へ] で通信経路の順位を変更してください。
3. COM ハートビートを使用する場合、[種別] 列のセルをクリックして、[COM] を選択してください。[サーバ名]列のセルをクリックして COM デバイスを選択または入力してください。
4. DISK ハートビートを使用する場合、[種別] 列のセルをクリックして、[DISK] を選択してください。[サーバ名] 列のセルをクリックしてディスクデバイスを選択または入力してください。
5. BMC ハートビートを使用する場合、[種別] 列のセルをクリックし、[BMC] を選択してください。[サーバ名] 列のセルをクリックして BMC の IP アドレスを入力してください。BMC ハートビートを使用しないサーバは、[サーバ名] 列のセルを空白にしてください。

6. ミラーディスクリソースのデータミラーリング通信に使用する通信経路（ミラーディスクコネク）は、[MDC] 列のセルをクリックして、その通信経路に割り当てるミラーディスクコネク名（mdc1~mdc16）を選択してください。データミラーリング通信に使用しない通信経路は [使用しない] を選択してください。
7. [次へ] をクリックします。


## 1-4 ネットワークパーティション解決処理を設定する

ネットワークパーティション解決リソースを設定します。



1. PING 方式の NP 解決を行う場合、[追加] をクリックして [NP 解決一覧] に行を追加し、[種別] 列のセルをクリックして [Ping] を選択し、[Ping ターゲット] 列のセルをクリックして ping 送信の対象とする機器（ゲートウェイ等）の IP アドレスを入力します。カンマ区切りで複数の IP アドレスを入力すると、その全てに ping 応答がない場合にネットワークから孤立した状態と判断します。一部のサーバのみ PING 方式を使用する場合、使用しないサーバのセルを [使用しない] にしてください。ping 関連のパラメータを既定値から変更する必要がある場合は、[プロパティ] を選択して、[PING NP のプロパティ] ダイアログで設定します。

本章の設定例では、PING 方式の行を1つ追加し、[Ping ターゲット] に 192.168.0.254 を設定します。



2. [調整] を選択し、ネットワークパーティション検出時の動作を設定します。[シャットダウン] か [サービス停止] を選択し、[OK] を押します。  
本章の設定例では、[サービス停止] を選択します。
3. [次へ] をクリックします。


## 2 フェイルオーバーグループの作成

クラスタに、業務用のアプリケーションを実行するフェイルオーバーグループ（以下「グループ」と省略する場合あり）を追加します。

### 2-1 フェイルオーバーグループ（業務用1）を追加する

障害発生時にフェイルオーバーを行う単位となる、グループの設定を行います。

1. [グループ] で [追加] をクリックします。
2. [グループの定義] 画面が開きます。  
[名前] ボックスにグループ名 (failover1) を入力し、[次へ] をクリックします。
3. フェイルオーバーグループが起動可能なサーバを設定します。本章の設定例では、共有ディスク及びミラーディスクを使用する場合、[全てのサーバでフェイルオーバー可能] チェックボックスをオンにします。
4. フェイルオーバーグループの各属性値を設定します。本章の設定例では、全て既定値を使用しますので、そのまま [次へ] をクリックします。  
[グループリソース] が表示されます。





## 2-2 グループリソース (フローティング IP リソース) を追加する

1. [グループリソース] 画面で、[追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] ダイアログボックスで、1 つ目のグループリソース情報を入力します。  
[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (floating ip resource) を選択し、[名前] ボックスにグループリソース名 (fip1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [IP アドレス] ボックスに IP アドレス (10.0.0.12) を入力し [完了] をクリックします。

## 2-3 グループリソース (ボリュームマネージャリソース) を追加する

1. [グループリソース] で [追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] ダイアログボックスで、2 つ目のグループリソース情報を入力します。  
[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (volume manager resource) を選択し、  
[名前] ボックスにグループリソース名 (vxdg1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [ボリュームマネージャ] ボックスに [vxvm] を選択、[ターゲット名] ボックスに、ディスクグループ名 (dg1) を入力し [完了] をクリックします。

## 2-4 グループリソース (ディスクリソース) を追加する


1. [グループリソース] で [追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] ダイアログボックスで、3 つ目のグループリソース情報を入力します。  
[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (disk resource) を選択し、[名前] ボックスにグループリソース名 (vxvol1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [ディスクタイプ] ボックスでタイプ (vxvm) を、[ファイルシステム] ボックスでタイプ (vxfs) を選択し、デバイス名 (/dev/vx/dsk/dg1/vol1)、RAW デバイス名 (/dev/vx/rdsk/dg1/vol1)、マウントポイント (/mnt/vol1) をそれぞれのボックスに入力します。[完了] をクリックします。

以下のグループリソースを同様の手順で設定します。

#### 4 つ目のグループリソース

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| タイプ      | disk resource         |
| リソース名    | vxvol2                |
| ディスクタイプ  | vxvm                  |
| ファイルシステム | vxfs                  |
| デバイス     | /dev/vx/dsk/dg1/vol2  |
| RAW デバイス | /dev/vx/rdsk/dg1/vol2 |
| マウントポイント | /mnt/vol2             |

failover1 の [グループ定義一覧] は以下のようになります。



## 2-5 フェイルオーバーグループ (業務用 2) を追加する

次に、障害発生時にフェイルオーバーを行う単位となる、グループの設定を行います。

1. [グループ] で [追加] をクリックします。
2. [グループの定義] 画面が開きます。  
[名前] ボックスにグループ名 (failover2) を入力し、[次へ] をクリックします。
3. フェイルオーバーグループが起動可能なサーバを設定します。本章の設定例では、[全てのサーバでフェイルオーバー可能] チェックボックスをオフにし、[利用可能なサーバ] リストから [server2] を選択し、[追加] をクリックします。[server2] が [起動可能なサーバ] に追加されます。同様に、[server1] を追加し、[次へ] をクリックします。

4. フェイルオーバーグループの各属性値を設定します。本章の設定例では、全て既定値を使用しますので、そのまま [次へ] をクリックします。  
[グループリソース] が表示されます。

## 2-6 グループリソース (フローティング IP リソース) を追加する

1. [グループリソース] 画面で、[追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] ダイアログボックスで、1 つ目のグループリソース情報を入力します。  
[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (floating ip resource) を選択し、[名前] ボックスにグループリソース名 (fip2) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [IP アドレス] ボックスに IP アドレス (10.0.0.13) を入力し [完了] をクリックします。

## 2-7 グループリソース (ボリュームマネージャリソース) を追加する

1. [グループリソース] で [追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] ダイアログボックスで、2 つ目のグループリソース情報を入力します。  
[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (volume manager resource) を選択し、  
[名前] ボックスにグループリソース名 (vxdg2) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [ボリュームマネージャ] ボックスに [vxvm] を選択、[ターゲット名] ボックスに、ディスクグループ名 (dg2) を入力し [完了] をクリックします。

## 2-8 グループリソース (ディスクリソース) を追加する


1. [グループリソース] で [追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] ダイアログボックスで、3 つ目のグループリソース情報を入力します。  
[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (disk resource) を選択し、[名前] ボックスにグループリソース名 (vxvol3) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [ディスクタイプ] ボックスでタイプ (vxvm) を、[ファイルシステム] ボックスでタイプ (vxfs) を選択し、デバイス名 (/dev/vx/dsk/dg2/vol3)、RAW デバイス名 (/dev/vx/rdsk/dg2/vol3)、マウントポイント (/mnt/vol3) をそれぞれのボックスに入力します。[完了] をクリックします。

以下のグループリソースを同様の手順で設定します。

#### 4 つ目のグループリソース

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| タイプ      | disk resource         |
| リソース名    | vxvol4                |
| ディスタタイプ  | vxvm                  |
| ファイルシステム | vxfs                  |
| デバイス     | /dev/vx/dsk/dg2/vol4  |
| RAW デバイス | /dev/vx/rdsk/dg2/vol4 |
| マウントポイント | /mnt/vol4             |

Failover2 の [グループ定義一覧] は以下ようになります。



## 3 モニタリソースの作成

指定した対象を監視するモニタリソースをクラスタに追加します。

### 3-1 モニタリソース(ボリュームマネージャモニタリソース)を設定する

1. [グループ] で、[次へ] をクリックします。
2. [モニタリソース] が表示されます。ボリュームマネージャモニタリソース (volmgrw1) を選択し、[プロパティ] をクリックします。
3. 回復対象を設定します。[参照] をクリックします。
4. 表示されるツリービューで [LocalServer] を選択し、[OK] をクリックします。[回復対象] に [LocalServer] が設定されます。
5. [回復動作] タブの回復対象、最終動作が適切か確認し、[OK] をクリックします。

### 3-2 モニタリソース (ディスクモニタリソース) を追加する

1. [グループ] で、[次へ] をクリックします。
2. [モニタリソース] が表示されます。[追加] をクリックします。
3. [タイプ] ボックスでモニタリソースのタイプ (disk monitor) を選択し、[名前] ボックスにモニタリソース名 (vxvolw1) を入力します。[次へ] をクリックします。
4. [監視タイミング] で [活性時] を選択し、[参照] をクリックします。
5. [対象リソースの選択] ボックスで [vxvol1] のアイコンを選択して、[OK] をクリックします。
6. [対象リソース] に [vxvol1] が設定されたのを確認して、[次へ] をクリックします。
7. [監視方法] ボックスでタイプ (READ (VXVM)) を選択し、[監視対象 RAW デバイス名] ボックスに監視対象のデバイス (/dev/vx/rdisk/dg1/vol1) を入力して [次へ] をクリックします。
8. 回復対象を設定します。[参照] をクリックします。
9. 表示されるツリービューで [LocalServer] を選択し、[OK] をクリックします。[回復対象] に [LocalServer] が設定されます。
10. 最終動作に [クラスタサービス停止と OS シャットダウン] を設定します。[完了] をクリックします。

以下のモニタリソースを同様の手順で設定します。

## 4 つ目のモニタリソース

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| タイプ           | disk monitor              |
| モニタリソース名      | vxvolw2                   |
| 監視対象リソース      | vxvol2                    |
| 監視方法          | READ (VXVM)               |
| 監視対象 RAW デバイス | /dev/vx/rdisk/dg1/vol2    |
| 回復対象          | LocalServer               |
| 異常検出時         | クラスタサービス停止と<br>OS シャットダウン |

## 5 つ目のモニタリソース

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| タイプ           | disk monitor              |
| モニタリソース名      | vxvolw3                   |
| 監視対象リソース      | vxvol3                    |
| 監視方法          | READ (VXVM)               |
| 監視対象 RAW デバイス | /dev/vx/rdisk/dg2/vol3    |
| 回復対象          | LocalServer               |
| 異常検出時         | クラスタサービス停止と<br>OS シャットダウン |

## 6 つ目のモニタリソース

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| タイプ           | disk monitor              |
| モニタリソース名      | vxvolw4                   |
| 監視対象リソース      | vxvol4                    |
| 監視方法          | READ (VXVM)               |
| 監視対象 RAW デバイス | /dev/vx/rdisk/dg2/vol4    |
| 回復対象          | LocalServer               |
| 異常検出時         | クラスタサービス停止と<br>OS シャットダウン |


### 3-3 モニタリソース (IP モニタリソース) を追加する

1. [モニタリソースの定義一覧] 画面で [追加] をクリックします。
2. [モニタリソースの定義] ダイアログボックスで 10 個目のモニタリソース情報を入力します。  
[タイプ] ボックスでモニタリソースのタイプ (ip monitor) を選択し、[名前] ボックスにモニタリソース名 (ipw1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 監視設定を入力します。[次へ] をクリックします。
4. [追加] をクリックします。  
[IP アドレス] ボックスに監視 IP アドレス (10.0.0.254) を入力し [OK] をクリックします。

**注:** ip モニタリソースの監視対象には、パブリック LAN 上で、常時稼動が前提とされている機器 (例えば、ゲートウェイ) の IP アドレスを指定します。


5. 入力した IP アドレスが [IP アドレス一覧] に設定されます。[次へ] をクリックします。
6. 異常検出時の動作を設定します。[参照] をクリックします。
7. 表示されるツリービューで [All Groups] を選択し、[OK] をクリックします。[回復対象] に [All Groups] が設定されます。
8. [完了] をクリックします。

[モニタリソースの定義一覧] は以下のようになります。



## 4 モニタリソース異常時の回復動作を抑制する

モニタリソースを作成し、[完了] をクリックすると、以下のポップアップメッセージが表示されます。



[いいえ] をクリックすると、モニタリソースが異常を検出しても回復動作を行わなくなります。クラスタ構成情報を作成した後で初めてクラスタを起動する場合は、回復動作を抑制して、クラスタ構成情報に設定誤りがないか確認することを推奨します。

なお、本機能は、クラスタのプロパティの [リカバリ] タブの [モニタリソース異常時の回復動作を抑制する] で設定可能です。

---

**注:** 本回復動作抑制機能は、モニタリソースの異常検出による回復動作を抑制するものです。グループリソースの活性異常時の復旧動作及び、サーバダウンによるフェイルオーバーは行われます。

本機能は、ユーザ空間モニタリソースでは有効になりません。

---


以上でクラスタ構成情報の作成は終了です。186ページの、「クラスタを生成する」へ進んでください。



## 3 ノードクラスタ環境の設定値を確認する

### クラスタ環境のサンプル

本章では、以下の図に記載されている、3 ノードミラーのクラスタ環境を構築する場合を例にとって説明を行います。



以下に、上図のクラスタシステムを構築するためのクラスタ構成情報のサンプル値を記載します。以降のトピックでは、この条件でクラスタ構成情報を作成する手順をステップバイステップで説明します。実際に値を設定する際には、構築するクラスタの構成情報と置き換えて入力してください。値の決定方法については、『リファレンスガイド』を参照してください。

## 3 ノードの構成設定例

| 設定対象                       | 設定パラメータ                      | 設定値                  |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| クラスタ構成                     | クラスタ名                        | cluster              |
|                            | サーバ数                         | 3                    |
|                            | フェイルオーバーグループ数                | 3                    |
|                            | モニタリソース数                     | 10                   |
| ハートビートリソース                 | LAN ハートビート数                  | 2                    |
|                            | カーネルモード LAN ハートビート数          | 2                    |
| 1 台目のサーバの情報<br>(マスタサーバ)    | サーバ名*1                       | server1              |
|                            | インタコネク트의 IP アドレス<br>(専用)     | 192.168.0.1          |
|                            | インタコネク트의 IP アドレス<br>(バックアップ) | 10.0.0.1             |
|                            | パブリックの IP アドレス               | 10.0.0.1             |
|                            | ミラーディスクコネク트1                 | 192.168.0.1          |
| 2 台目のサーバの情報                | サーバ名*1                       | server2              |
|                            | インタコネク트의 IP アドレス<br>(専用)     | 192.168.0.2          |
|                            | インタコネク트의 IP アドレス<br>(バックアップ) | 10.0.0.2             |
|                            | パブリックの IP アドレス               | 10.0.0.2             |
|                            | ミラーディスクコネク트1                 | 192.168.0.2          |
| 3 台目のサーバの情報<br>(待機系集約サーバ)  | サーバ名*1                       | server3              |
|                            | インタコネク트의 IP アドレス<br>(専用)     | 192.168.0.3          |
|                            | インタコネク트의 IP アドレス<br>(バックアップ) | 10.0.0.3             |
|                            | パブリックの IP アドレス               | 10.0.0.3             |
|                            | ミラーディスクコネク트1                 | 192.168.0.3          |
| 管理用のグループ<br>(WebManager 用) | タイプ                          | フェイルオーバー             |
|                            | グループ名                        | ManagementGroup      |
|                            | 起動サーバ                        | 全てのサーバ               |
|                            | グループリソース数                    | 1                    |
| 管理用グループのグループリ<br>ソース<br>*2 | タイプ                          | floating ip resource |
|                            | グループリソース名                    | ManagementIP         |
|                            | IP アドレス                      | 10.0.0.11            |
| 業務用のグループ1                  | タイプ                          | フェイルオーバー             |
|                            | グループ名                        | failover1            |
|                            | 起動サーバ                        | server1 -> server3   |

| 設定対象          | 設定パラメータ                              | 設定値                  |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1 つ目のグループリソース | グループリソース数                            | 3                    |
|               | タイプ                                  | floating ip resource |
|               | グループリソース名                            | fip1                 |
|               | IP アドレス                              | 10.0.0.12            |
| 2 つ目のグループリソース | タイプ                                  | mirror disk resource |
|               | グループリソース名                            | md1                  |
|               | ミラーパーティションデバイス名                      | /dev/NMP1            |
|               | マウントポイント                             | /mnt/md1             |
|               | データパーティションデバイス名                      | /dev/sdb2            |
|               | クラスタパーティションデバイス名                     | /dev/sdb1            |
|               | ファイルシステム                             | ext3                 |
|               | ミラーディスクコネク                           | mdc1                 |
|               |                                      |                      |
| 3 つ目のグループリソース | タイプ                                  | execute resource     |
|               | グループリソース名                            | exec1                |
|               | スクリプト                                | 標準スクリプト              |
| 業務用のグループ 2    | タイプ                                  | フェイルオーバー             |
|               | グループ名                                | failover2            |
|               | 起動サーバ                                | server2 -> server3   |
|               | グループリソース数                            | 3                    |
| 1 つ目のグループリソース | タイプ                                  | floating ip resource |
|               | グループリソース名                            | fip2                 |
|               | IP アドレス                              | 10.0.0.13            |
| 2 つ目のグループリソース | タイプ                                  | mirror disk resource |
|               | グループリソース名                            | md2                  |
|               | ミラーパーティションデバイス名                      | /dev/NMP2            |
|               | マウントポイント                             | /mnt/md2             |
|               | データパーティションデバイス名                      | /dev/sdb2            |
|               | データパーティションデバイス名<br>(server3 サーバ別設定)  | /dev/sdc2            |
|               | クラスタパーティションデバイス名                     | /dev/sdb1            |
|               | クラスタパーティションデバイス名<br>(server3 サーバ別設定) | /dev/sdc1            |
|               | ファイルシステム                             | ext3                 |
|               | ミラーディスクコネク                           | mdc2                 |
| 3 つ目のグループリソース | タイプ                                  | execute resource     |
|               | グループリソース名                            | exec2                |

| 設定対象  | 設定パラメータ        | 設定値                                      |
|---|----------------|--|
|   | スクリプト          | 標準スクリプト                                  |
| 1 つ目のモニタリソース<br>(デフォルト作成)                     | タイプ            | user mode monitor                        |
|   | モニタリソース名       | userw                                    |
| 2 つ目のモニタリソース                                  | タイプ            | disk monitor                             |
|   | モニタリソース名       | diskw1                                   |
|   | デバイス名          | /dev/sdb1                                |
|   | 監視対象 Raw デバイス名 | -  |
|   | 異常検出時          | クラスタサービス停止と<br>OS シャットダウン                |
| 3 つ目のモニタリソース                                  | タイプ            | disk monitor                             |
|   | モニタリソース名       | diskw2                                   |
|   | デバイス名          | /dev/sdc1                                |
|   | 監視対象 Raw デバイス名 | -  |
|   | 異常検出時          | クラスタサービス停止と<br>OS シャットダウン                |
|   | 起動サーバ指定        | server3                                  |
| 4 つ目のモニタリソース<br>(ManagementIPリソース<br>作成後自動作成) | タイプ            | floating ip monitor                      |
|   | モニタリソース名       | fipw1                                    |
|   | 監視対象           | ManagementIP                             |
|   | 異常検出時          | “ManagementGroup”<br>グループのフェイルオー<br>バ *3 |
| 5 つ目のモニタリソース<br>(fip1リソース作成後自動作成)             | タイプ            | floating ip monitor                      |
|   | モニタリソース名       | fipw2                                    |
|   | 監視対象           | fip1                                     |
|   | 異常検出時          | “failover1” グループの<br>フェイルオーバー *3         |
| 6 つ目のモニタリソース<br>(fip2リソース作成後自動作成)             | タイプ            | floating ip monitor                      |
|   | モニタリソース名       | fipw3                                    |
|   | 監視対象           | fip2                                     |
|   | 異常検出時          | “failover2” グループの<br>フェイルオーバー *3         |
| 7 つ目のモニタリソース                                  | タイプ            | ip monitor                               |
|   | モニタリソース名       | ipw1                                     |
|   | 監視 IP アドレス     | 10.0.0.254<br>(ゲートウェイ)                   |
|   | 異常検出時          | 全グループのフェイル<br>オーバー *3                    |

| 設定対象                                  | 設定パラメータ       | 設定値                         |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 8 つ目のモニタリソース<br>(ミラーディスクリソース作成後自動作成)  | タイプ           | mirror disk connect monitor |
|                                       | モニタリソース名      | mdnw1                       |
|                                       | 監視ミラーディスクリソース | md1                         |
|                                       | 異常検出時         | 何もしない                       |
| 9 つ目のモニタリソース<br>(ミラーディスクリソース作成後自動作成)  | タイプ           | mirror disk connect monitor |
|                                       | モニタリソース名      | mdnw2                       |
|                                       | 監視ミラーディスクリソース | md2                         |
|                                       | 異常検出時         | 何もしない                       |
| 10 個目のモニタリソース<br>(ミラーディスクリソース作成後自動作成) | タイプ           | mirror disk monitor         |
|                                       | モニタリソース名      | mdw1                        |
|                                       | 監視ミラーディスクリソース | md1                         |
|                                       | 異常検出時         | 何もしない                       |
| 11 個目のモニタリソース<br>(ミラーディスクリソース作成後自動作成) | タイプ           | mirror disk monitor         |
|                                       | モニタリソース名      | mdw2                        |
|                                       | 監視ミラーディスクリソース | md2                         |
|                                       | 異常検出時         | 何もしない                       |

\*1: 設定情報で利用するサーバ名は、FQDN 名ではなくショートネーム（最初のドットより前の部分のみ）を指定してください。

\*2: WebManager に接続するフローティング IP を用意します。この IP により、障害発生時も Web ブラウザから動作している方のサーバが実行する WebManager にアクセスできます。

\*3: すべてのインタコネクト LAN が切断された状態でのフェイルオーバーを試行させる設定は『リファレンスガイド』の「第 5 章 モニタ リソースの詳細」を参照してください。

## 3 ノードクラスタ構成情報の作成手順

クラスタ構成情報を作成するには、基本的に、クラスタの作成、グループの作成、モニタリソースの作成の 3 つのステップを踏みます。以下に手順の流れを示します。

**注:** クラスタ構成情報の操作は何度でも繰り返して行えます。また、設定した内容のほとんどは名称変更機能やプロパティ表示機能を使用して後から変更できます。

### 1 クラスタの作成

クラスタの生成、サーバの追加を行います。

#### 1-1 クラスタを追加する

構築するクラスタを追加し、名前を入力します。

#### 1-2 サーバを追加する

クラスタを構成する 2 台目以降のサーバを追加します。

#### 1-3 ネットワーク構成を設定する

クラスタを構成するサーバ間のネットワーク構成を設定します。

#### 1-4 ネットワークパーティション解決処理を設定する

ネットワークパーティション解決リソースを設定します。

### 2 フェイルオーバーグループの作成

フェイルオーバーを行う際の単位である、フェイルオーバーグループを作成します。

#### 2-1 フェイルオーバーグループ (業務用1) を追加する

フェイルオーバーの単位となる、グループを追加します。

#### 2-2 グループ リソース (フローティング IP アドレス) を追加する

グループを構成するリソースを追加します。

#### 2-3 グループ リソース (ミラーディスク リソース) を追加する

グループを構成するリソースを追加します。

#### 2-4 グループ リソース (EXEC リソース) を追加する

グループを構成するリソースを追加します。

#### 2-5 フェイルオーバーグループ (業務用2) を追加する

フェイルオーバーの単位となる、グループを追加します。

#### 2-6 グループ リソース (フローティング IP アドレス) を追加する

グループを構成するリソースを追加します。

#### 2-7 グループ リソース (ミラーディスク リソース) を追加する

グループを構成するリソースを追加します。

#### 2-8 グループ リソース (EXEC リソース) を追加する

グループを構成するリソースを追加します。

### 3 モニタリソースの作成

指定された監視対象を監視する、モニタリソースをクラスタ内に追加します。

#### 3-1 モニタ リソース (disk monitor) を追加する

使用するモニタリソースを追加します。

#### 3-2 モニタ リソース (disk monitor) を追加する

使用するモニタリソースを追加します。

#### 3-3 モニタ リソース (IP monitor) を追加する

使用するモニタリソースを追加します。

# 1 クラスタの作成


まず、クラスタを作成します。作成したクラスタに、クラスタを構成するサーバを追加し、優先度とハートビートの優先度を決定します。

## 1-1 クラスタを追加する

1. Builder の [ファイル] メニューから、[クラスタ生成ウィザード] をクリックして、[クラスタ生成ウィザード] ダイアログボックスを表示します。[言語] フィールドには、WebManager を使用するマシンの OS で使用している言語を選択します。

**注:** 1 つのクラスタ内では、WebManager で使用できる言語は 1 つのみです。複数の言語の OS をクラスタ内で使用している場合は、文字化けを避けるために「英語」を指定してください。

2. [クラスタ名] ボックスにクラスタ名 (cluster) を入力します。
3. WebManager の接続に使用するフローティング IP アドレス (10.0.0.11) を [管理 IP アドレス] ボックスに入力します。[次へ] をクリックします。  
[サーバー一覧] が表示されます。WebManager 起動時に URL で指定した IP アドレスのサーバ (server1) が一覧に登録されています。



## 1-2 サーバを追加する


クラスタを構成する 2 台目以降のサーバを追加します。

1. [サーバー一覧] で [追加] をクリックします。
2. [サーバ追加] ダイアログボックスが開きます。2 台目のサーバのサーバ名か FQDN 名、または IP アドレスを入力し、[OK] を押します。[サーバー一覧] に 2 台目のサーバ (server2) が追加されます。
3. 同様に 3 台目のサーバ (server3) を追加します。
4. [次へ] をクリックします。



## 1-3 ネットワーク構成を設定する

クラスタを構成するサーバ間のネットワーク構成を設定します。




1. 本章の設定例のように、クラスタを構成するサーバ間のネットワーク通信経路が IP アドレスのネットワークアドレスで識別できる場合は、[インタコネクト一覧] に各通信路が自動的に登録されます。登録されている通信経路が実際のネットワーク構成と異なる場合は、[追加]・[削除] で通信経路を追加・削除し、各サーバの列のセルをクリックして IP アドレスを選択または入力してください。一部のサーバが接続されていない通信経路の場合は、接続されていないサーバのセルを空欄にしてください。
2. ハートビートの送受信に使用する通信経路（インタコネクト）は、[種別] 列のセルをクリックして、[カーネルモード] を選択してください。ハートビートに使用せず、ミラーディスクリソースやハイブリッドディスクリソースのデータミラーリング通信にのみ使用する場合は、[ミラー通信専用] を選択してください。  
必ず一つ以上の通信経路をインタコネクトに設定する必要があります。なるべく全ての通信経路をインタコネクトに設定してください。  
なお、インタコネクトを複数設定する場合、[優先度] 列の番号が小さい通信経路が優先的にクラスタサーバ間の内部通信に使用されます。優先度を変更する場合は、[上へ]・[下へ] で通信経路の順位を変更してください。
3. DISK ハートビートを使用する場合、[種別] 列のセルをクリックして、[DISK] を選択してください。[サーバ名] 列のセルをクリックしてディスクデバイスを選択または入力してください。
4. BMC ハートビートを使用する場合、[種別] 列のセルをクリックし、[BMC] を選択してください。[サーバ名] 列のセルをクリックして BMC の IP アドレスを入力してください。BMC ハートビートを使用しないサーバは、[サーバ名] 列のセルを空白にしてください。
5. ミラーディスクリソースのデータミラーリング通信に使用する通信経路（ミラーディスクコネクト）は、[MDC] 列のセルをクリックして、その通信経路に割り当てるミラーディスクコネクト名（mdc1～mdc16）を選択してください。データミラーリング通信に使用しない通信経路は [使用しない] を選択してください。

6. [次へ] をクリックします。


## 1-4 ネットワークパーティション解決処理を設定する

ネットワークパーティション解決リソースを設定します。



1. PING 方式の NP 解決を行う場合、[追加] をクリックして [NP 解決一覧] に行を追加し、[種別] 列のセルをクリックして [Ping] を選択し、[Pingターゲット] 列のセルをクリックして ping 送信の対象とする機器(ゲートウェイ等)の IP アドレスを入力します。カンマ区切りで複数の IP アドレスを入力すると、その全てに ping 応答がない場合にネットワークから孤立した状態と判断します。一部のサーバのみ PING 方式を使用する場合、使用しないサーバのセルを [使用しない] にしてください。ping 関連のパラメータを既定値から変更する必要がある場合は、[プロパティ] を選択して、[PING NP のプロパティ] ダイアログで設定します。

本章の設定例では、PING 方式の行を1つ追加し、[Ping ターゲット] に 192.168.0.254 を設定します。



2. [調整] を選択し、ネットワークパーティション検出時の動作を設定します。[シャットダウン] か [サービス停止] を選択します。  
本章の設定例では、[サービス停止] を選択します。
3. [次へ] をクリックします。


## 2 フェイルオーバーグループの作成

クラスタに、業務用のアプリケーションを実行するフェイルオーバーグループ（以下「グループ」と省略する場合あり）を追加します。

### 2-1 フェイルオーバーグループ（業務用1）を追加する

障害発生時にフェイルオーバーを行う単位となる、グループの設定を行います。

1. [グループ] で [追加] をクリックします。
2. [グループの定義] 画面が開きます。  
[名前] ボックスにグループ名 (failover1) を入力し、[次へ] をクリックします。
3. フェイルオーバーグループが起動可能なサーバを設定します。本章の設定例では、[全てのサーバでフェイルオーバー可能] チェックボックスをオフにし、[利用可能なサーバ] リストから [server1] 、[server3] の順で [起動可能なサーバ] に追加します。
4. フェイルオーバーグループの各属性値を設定します。本章の設定例では、全て既定値を使用しますので、そのまま [次へ] をクリックします。  
[グループリソース] が表示されます。



## 2-2 グループリソース (フローティング IP アドレス) を追加する

ステップ 2-1 で作成したフェイルオーバーグループに、グループの構成要素であるグループリソースを追加します。

1. [グループリソース] で、[追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] 画面が開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (floating ip resource) を選択し、[名前] ボックスにグループリソース名 (fip1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [IP アドレス] ボックスに IP アドレス (10.0.0.12) を入力し [完了] をクリックします。

## 2-3 グループリソース (ミラーディスク リソース) を追加する

1. [グループリソース] で [追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] ダイアログボックスが開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (mirror disk resource) を選択し、[名前] ボックスにグループ名 (md1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [ミラーパーティションデバイス名] ボックスでミラーパーティションデバイス名 (/dev/NMP1) を選択します。マウントポイント (/mnt/md1)、データパーティションデバイス名 (/dev/sdb2)、クラスタパーティションデバイス名 (/dev/sdb1) をそれぞれのボックスに入力します。[ファイルシステム] ボックスでファイルシステム (ext3) を選択します。
6. [ミラーディスクコネク] の [選択] をクリックします。[順位] の [2] を選択し [削除] をクリックします。[ミラーディスクコネク一覧] に [順位] の [1] のみが選択されていることを確認し、[OK] をクリックします。
7. [リソースの定義] 画面で [完了] をクリックします。

---

**注:** [タイプ] ボックスに (mirror disk resource) が表示されない場合は、CLUSTERPRO X Replicator ライセンスの登録状況を確認の上、[ライセンス情報取得] をクリックしてください。


---

## 2-4 グループリソース (EXEC リソース) を追加する

スクリプトによってアプリケーションの起動/終了を行う、EXEC リソースを追加します。

1. [グループリソース] で [追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] ダイアログボックスが開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (execute resource) を選択し、[名前] ボックスにグループ名 (exec1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [この製品で作成したスクリプト] をチェックします。  
ユーザはこのスクリプトを編集して、業務アプリケーションの起動および停止手順を記述します。すでに CLUSTERPRO で使用するアプリケーションが決定している場合は、ここでスクリプトを編集します。  
[完了] をクリックします。

failover1 の [グループリソース一覧] は以下のようになります。



6. [完了] をクリックします。

## 2-5 フェイルオーバーグループ (業務用 2) を追加する

次に、障害発生時にフェイルオーバーを行う単位となる、グループの設定を行います。

1. [グループ] で [追加] をクリックします。
2. [グループの定義] 画面が開きます。  
[名前] ボックスにグループ名 (failover2) を入力し、[次へ] をクリックします。
3. フェイルオーバーグループが起動可能なサーバを設定します。本章の設定例では、[全てのサーバでフェイルオーバー可能] チェックボックスをオフにし、[利用可能なサーバ] リストから [server2] を選択し、[追加] をクリックします。[server2] が [起動可能なサーバ] に追加されます。同様に、[server3] を追加し、[次へ] をクリックします。
4. フェイルオーバーグループの各属性値を設定します。本章の設定例では、全て既定値を使用しますので、そのまま [次へ] をクリックします。  
[グループリソース] が表示されます。

## 2-6 グループリソース (フローティング IP アドレス) を追加する

ステップ 2-6 で作成したフェイルオーバーグループに、グループの構成要素であるグループリソースを追加します。

1. [グループリソース] で [追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] ダイアログボックスが開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (floating ip resource) を選択し、[名前] ボックスにグループリソース名 (fip2) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [IP アドレス] ボックスに IP アドレス (10.0.0.13) を入力し [完了] をクリックします。

## 2-7 グループ リソース (ミラーディスク リソース) を追加する

1. [グループリソース] で [追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] ダイアログボックスが開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (mirror disk resource) を選択し、[名前] ボックスにグループ名 (md2) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。  
[次へ] をクリックします。
5. [ミラーパーティションデバイス名] ボックスでミラーパーティションデバイス名 (/dev/NMP2) を選択します。マウントポイント (/mnt/md2)、データパーティションデバイス名 (/dev/sdb2)、クラスタパーティションデバイス名 (/dev/sdb1)をそれぞれのボックスに入力します。[ファイルシステム] ボックスでファイルシステム (ext3) を選択します。
6. [ミラーディスクコネク] の [選択] をクリックします。[順位] の [1] を選択し [削除] をクリックします。[ミラーディスクコネクター一覧] に [順位] の [2] のみが選択されていることを確認し、[OK] をクリックします。

7. [リソースの定義] ダイアログの [server3] のタブを選択し、[個別に設定する] のチェックボックスをオンにします。データパーティションデバイス名 (/dev/sdc2)、クラスタパーティションデバイス名 (/dev/sdc1)をそれぞれ入力し直します。
8. [完了] をクリックします。


注: [タイプ] ボックスに (mirror disk resource) が表示されない場合は、CLUSTERPRO X Replicator ライセンスの登録状況を確認の上、[ライセンス情報取得] をクリックしてください。

## 2-8 グループリソース (EXEC リソース) を追加する

スクリプトによってアプリケーションの起動/終了を行う、EXEC リソースを追加します。

1. [グループリソース] で [追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] ダイアログボックスが開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (execute resource) を選択し、[名前] ボックスにグループ名 (exec2) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [この製品で作成したスクリプト] をチェックします。  
ユーザはこのスクリプトを編集して、業務アプリケーションの起動および停止手順を記述します。すでに CLUSTERPRO で使用するアプリケーションが決定している場合は、ここでスクリプトを編集します。  
[次へ] をクリックします。
5. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[完了] をクリックします。

クラスタ環境がデータミラー型の場合は、failover2 の[グループリソース一覧]は以下のようになります。



6. [完了] をクリックします。



## 3 モニタリソースの追加

指定した対象を監視するモニタリソースをクラスタに追加します。

### 3-1 モニタリソース (disk monitor) を追加する

ディスクを監視するモニタリソースを追加します。この例では、disk monitor を追加します。

1. [グループ一覧] で、[次へ] をクリックします。
2. [モニタリソース一覧] が表示されます。[追加] をクリックします。
3. [モニタリソース定義] ダイアログボックスが開きます。1 つ目のモニタリソースはクラスタ名を定義したときにデフォルトで作成されています。7つ目から10個目のモニタリソースはミラーディスクリソース追加時にデフォルトで作成されています。  
[タイプ] ボックスでモニタリソースのタイプ (disk monitor) を選択し、[名前] ボックスにモニタリソース名 (diskw1) を入力します。[次へ] をクリックします。
4. 監視設定を入力します。ここではデフォルト値のまま変更せず、[次へ] をクリックします。
5. 監視方法 (READ (O\_DIRECT) )、監視先 (/dev/sdb1) を入力します。[次へ] をクリックします。
6. 回復対象を設定します。[参照] をクリックします。
7. 表示されるツリービューで [LocalServer] を選択し、[OK] をクリックします。[回復対象] に [LocalServer] が設定されます。
8. [最終動作] ボックスで [クラスタサービス停止と OS シャットダウン] を選択し、[完了] をクリックします。

### 3-2 モニタリソース (disk monitor) を追加する

ディスクを監視するモニタリソースを追加します。この例では、disk monitor を追加します。

1. [モニタリソースの定義一覧] 画面で [追加] をクリックします。
2. [モニタリソースの定義] ダイアログボックスが開きます。[タイプ] ボックスでモニタリソースのタイプ (disk monitor) を選択し、[名前] ボックスにモニタリソース名 (diskw2) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 監視設定を入力します。[サーバ] をクリックします。
4. [独自に設定する] のラジオボタンをオンにします。[利用可能なサーバ] の [server3] を選択し、[追加] をクリックします。[server3] が [起動可能なサーバ] に追加されたことを確認して[OK] をクリックします。
5. [モニタリソースの定義]画面で [次へ] をクリックします。
6. 監視方法 (READ (O\_DIRECT) )、監視先 (/dev/sdc1) を入力します。[次へ] をクリックします。
7. 回復対象を設定します。[参照] をクリックします。
8. 表示されるツリービューで [LocalServer] を選択し、[OK] をクリックします。[回復対象] に [LocalServer] が設定されます。
9. [最終動作] ボックスで [クラスタサービス停止と OS シャットダウン] を選択し、[完了] をクリックします。


### 3-3 モニタリソース (ip monitor) を追加する

1. [モニタリソースの定義一覧] 画面で [追加] をクリックします。
2. [モニタリソースの定義] ダイアログボックスが開きます。[タイプ] ボックスでモニタリソースのタイプ (ip monitor) を選択し、[名前] ボックスにモニタリソース名 (ipw1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 監視設定を入力します。ここではデフォルト値のまま変更せず、[次へ] をクリックします。
4. [追加] をクリックします。  
[IP アドレス] ボックスに監視 IP アドレス (10.0.0.254) を入力し [OK] をクリックします。

**注:** ip モニタリソースの監視対象には、パブリック LAN 上で、常時稼動が前提とされている機器 (例えば、ゲートウェイ) の IP アドレスを指定します。


5. 入力した IP アドレスが [IP アドレス一覧] に設定されます。[次へ] をクリックします。
6. 回復対象を設定します。[参照] をクリックします。
7. 表示されるツリービューで [All Groups] を選択し、[OK] をクリックします。[回復対象] に [All Groups] が設定されます。
8. [完了] をクリックします。

[モニタリソースの定義一覧]は以下のようになります。



## 4 モニタリソース異常時の回復動作を抑制する

モニタリソースを作成し、[完了] をクリックすると、以下のポップアップメッセージが表示されます。



[いいえ] をクリックすると、モニタリソースが異常を検出しても回復動作を行わなくなります。クラスタ構成情報を作成した後で初めてクラスタを起動する場合は、回復動作を抑制して、クラスタ構成情報に設定誤りがないか確認することを推奨します。

なお、本機能は、クラスタのプロパティの [リカバリ] タブの [モニタリソース異常時の回復動作を抑制する] で設定可能です。

**注:** 本回復動作抑制機能は、モニタリソースの異常検出による回復動作を抑制するものです。グループリソースの活性異常時の復旧動作及び、サーバダウンによるフェイルオーバーは行われます。


本機能は、ユーザ空間モニタリソースでは有効になりません。

以上でクラスタ構成情報の作成は終了です。186ページの、「クラスタを生成する」へ進んでください。

### 3 ノードクラスタ(ハイブリッド方式)環境の設定値を確認する

#### クラスタ環境のサンプル

本章では、以下の図に記載されている、3 ノードハイブリッド方式のクラスタ環境を構築する場合を例にとって説明を行います。



以下に、上図のクラスタシステムを構築するためのクラスタ構成情報のサンプル値を記載します。以降のトピックでは、この条件でクラスタ構成情報を作成する手順をステップバイステップで説明します。実際に値を設定する際には、構築するクラスタの構成情報と置き換えて入力してください。値の決定方法については、『リファレンスガイド』を参照してください。

## 3 ノードの構成設定例

| 設定対象                    | 設定パラメータ                      | 設定値           |
|-------------------------|------------------------------|---------------|
| クラスタ構成                  | クラスタ名                        | cluster       |
|                         | サーバ数                         | 3             |
|                         | フェイルオーバーグループ数                | 2             |
|                         | サーバグループ数                     | 2             |
|                         | モニタリソース数                     | 6             |
|                         | サーバダウン通知                     | オフ(使用しない)     |
| ハートビートリソース              | LAN ハートビート数                  | 2             |
|                         | カーネルモード LAN ハートビート数          | 2             |
|                         | ディスクハートビート数                  | 1             |
| 1 台目のサーバの情報<br>(マスタサーバ) | サーバ名                         | server1       |
|                         | インタコネク트의 IP アドレス<br>(専用)     | 192.168.0.1   |
|                         | インタコネク트의 IP アドレス<br>(バックアップ) | 10.0.0.1      |
|                         | パブリックの IP アドレス               | 10.0.0.1      |
|                         | ディスクハートビートデバイス               | /dev/sdb3     |
|                         | ディスクハートビート Raw デバイス          | /dev/raw/raw1 |
|                         | ミラーディスクコネク트                  | 192.168.0.1   |
| 2 台目のサーバの情報             | サーバ名                         | server2       |
|                         | インタコネク트의 IP アドレス<br>(専用)     | 192.168.0.2   |
|                         | インタコネク트의 IP アドレス<br>(バックアップ) | 10.0.0.2      |
|                         | パブリックの IP アドレス               | 10.0.0.2      |
|                         | ディスクハートビートデバイス               | /dev/sdb3     |
|                         | ディスクハートビート Raw デバイス          | /dev/raw/raw1 |
|                         | ミラーディスクコネク트                  | 192.168.0.2   |
| 3 台目のサーバの情報             | サーバ名                         | server3       |
|                         | インタコネク트의 IP アドレス<br>(専用)     | 192.168.0.3   |
|                         | インタコネク트의 IP アドレス<br>(バックアップ) | 10.0.0.3      |
|                         | パブリックの IP アドレス               | 10.0.0.3      |
|                         | ディスクハートビートデバイス               | 設定しない         |
|                         | ディスクハートビート Raw デバイス          | 設定しない         |
|                         | ミラーディスクコネク트                  | 192.168.0.3   |

| 設定対象                       | 設定パラメータ          | 設定値                              |
|----------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1 つ目のサーバグループ               | サーバグループ名         | svg1                             |
|                            | 所属するサーバ          | server1<br>server2               |
| 2 つ目のサーバグループ               | サーバグループ名         | svg2                             |
|                            | 所属するサーバ          | server3                          |
| 管理用のグループ<br>(WebManager 用) | タイプ              | フェイルオーバー                         |
|                            | グループ名            | ManagementGroup                  |
|                            | 起動サーバ            | 全てのサーバ                           |
|                            | グループリソース数        | 1                                |
| 管理用グループのグループリ<br>ソース       | タイプ              | floating ip resource             |
|                            | グループリソース名        | ManagementIP                     |
|                            | IP アドレス          | 10.0.0.11                        |
| 業務用のグループ                   | タイプ              | フェイルオーバー                         |
|                            | グループ名            | failover1                        |
|                            | 起動サーバ            | server1 -> server2 -><br>server3 |
|                            | サーバグループ          | svg1 -> svg2                     |
|                            | グループリソース数        | 3                                |
| 1 つ目のグループリソース              | タイプ              | floating ip resource             |
|                            | グループリソース名        | fip1                             |
|                            | IP アドレス          | 10.0.0.12                        |
| 2 つ目のグループリソース              | タイプ              | hybrid disk resource             |
|                            | グループリソース名        | hd1                              |
|                            | ミラーパーティションデバイス名  | /dev/NMP1                        |
|                            | マウントポイント         | /mnt/hd1                         |
|                            | データパーティションデバイス名  | /dev/sdb2                        |
|                            | クラスタパーティションデバイス名 | /dev/sdb1                        |
|                            | ファイルシステム         | ext3                             |
| 3 つ目のグループリソース              | タイプ              | execute resource                 |
|                            | グループリソース名        | exec1                            |
|                            | スクリプト            | 標準スクリプト                          |
| 1 つ目のモニタリソース<br>(デフォルト作成)  | タイプ              | usew                             |
|                            | モニタリソース名         | userw                            |
| 2 つ目のモニタリソース               | タイプ              | diskw                            |
|                            | モニタリソース名         | diskw1                           |

| 設定対象  | 設定パラメータ          | 設定値                                   |
|---|------------------|---------------------------------------|
|   | 監視先              | /dev/sdb2                             |
|   | 監視方法             | READ(O_DIRECT)                        |
|   | 異常検出時            | クラスタサービス停止と<br>OS シャットダウン             |
| 3 つ目のモニタリソース<br>(ManagementIPリソース<br>作成後自動作成) | タイプ              | floating ip monitor                   |
|   | モニタリソース名         | fipw1                                 |
|   | 監視対象             | ManagementIP                          |
|   | 異常検出時            | “ManagementGroup”<br>グループのフェイルオー<br>バ |
| 4 つ目のモニタリソース<br>(fip1リソース作成後自動作成)             | タイプ              | floating ip monitor                   |
|   | モニタリソース名         | fipw2                                 |
|   | 監視対象             | fip1                                  |
|   | 異常検出時            | “failover1” グループの<br>フェイルオーバー         |
| 5 つ目のモニタリソース                                  | タイプ              | ip monitor                            |
|   | モニタリソース名         | ipw1                                  |
|   | 監視 IP アドレス       | 10.0.0.254<br>(ゲートウェイ)                |
|   | 異常検出時            | 全グループのフェイル<br>オーバー                    |
| 6 つ目のモニタリソース<br>(ハイブリッドディスクリソース作成<br>後自動作成)   | タイプ              | hybrid disk connect<br>monitor        |
|   | モニタリソース名         | hdnw1                                 |
|   | 監視ハイブリッドディスクリソース | hd1                                   |
|   | 異常検出時            | 何もしない                                 |
| 7 つ目のモニタリソース<br>(ハイブリッドディスクリソース作成<br>後自動作成)   | タイプ              | hybrid disk monitor                   |
|   | モニタリソース名         | hdw1                                  |
|   | 監視ハイブリッドディスクリソース | hd1                                   |
|   | 異常検出時            | 何もしない                                 |

## 3 ノードクラスタ(ハイブリット方式)構成情報の作成手順

クラスタ構成情報を作成するには、基本的に、クラスタの作成、サーバグループの作成、グループの作成、モニタリソースの作成、クラスタプロパティの変更の 5 つのステップを踏みます。以下に手順の流れを示します。

**注:** クラスタ構成情報の操作は何度でも繰り返して行えます。また、設定した内容のほとんどは名称変更機能やプロパティ表示機能を使用して後から変更できます。

### 1 クラスタの作成

クラスタの生成、サーバの追加を行います。

#### 1-1 クラスタを追加する

構築するクラスタを追加し、名前を入力します。

#### 1-2 サーバを追加する

クラスタを構成する 2 台目以降のサーバを追加します。

#### 1-3 サーバグループを作成する

サーバグループを作成します。

#### 1-4 ネットワーク構成を設定する

クラスタを構成するサーバ間のネットワーク構成を設定します。

#### 1-5 ネットワークパーティション解決処理を設定する

ネットワークパーティション解決リソースを設定します。

### 2 フェイルオーバーグループの作成

フェイルオーバーを行う際の単位である、フェイルオーバーグループを作成します。

#### 2-1 フェイルオーバーグループを追加する

フェイルオーバーの単位となる、グループを追加します。

#### 2-2 グループ リソース (フローティング IP アドレス)の追加

グループを構成するリソースを追加します。

#### 2-3 グループ リソース (ハイブリッドディスクリソース) を追加する

グループを構成するリソースを追加します。

#### 2-4 グループ リソース (EXEC リソース) を追加する

グループを構成するリソースを追加します。



### 3 モニタリソースの作成

指定された監視対象を監視する、モニタリソースをクラスタ内に追加します。

#### 3-1 モニタ リソース (disk モニタ) を追加する

使用するモニタリソースを追加します。

#### 3-2 モニタ リソース (IP モニタ) を追加する

使用するモニタリソースを追加します。

### 4 モニタリソース異常時の回復動作を抑制する

回復動作抑制機能を有効、または無効にします。

### 5 クラスタプロパティの変更

サーバダウン通知を行わないように設定を変更します。

# 1 クラスタの作成


まず、クラスタを作成します。作成したクラスタに、クラスタを構成するサーバを追加し、優先度とハートビートの優先度を決定します。

## 1-1 クラスタを追加する

1. Builder の [ファイル] メニューから、[クラスタ生成ウィザード] をクリックして、[クラスタ生成ウィザード] ダイアログボックスを表示します。[言語] フィールドには、WebManager を使用するマシンの OS で使用している言語を選択します。

**注:** 1 つのクラスタ内では、WebManager で使用できる言語は 1 つのみです。複数の言語の OS をクラスタ内で使用している場合は、文字化けを避けるために「英語」を指定してください。

2. [クラスタ名] ボックスにクラスタ名 (cluster) を入力します。
3. WebManager の接続に使用するフローティング IP アドレス (10.0.0.11) を [管理 IP アドレス] ボックスに入力します。[次へ] をクリックします。  
[サーバー一覧] が表示されます。WebManager 起動時に URL で指定した IP アドレスのサーバ (server1) が一覧に登録されています。



## 1-2 サーバを追加する

クラスタを構成する 2 台目以降のサーバを追加します。


1. [サーバー一覧] で [追加] をクリックします。
2. [サーバ追加] ダイアログボックスが開きます。2 台目のサーバのサーバ名か FQDN 名、または IP アドレスを入力し、[OK] を押します。[サーバー一覧] に 2 台目のサーバ (server2) が追加されます。
3. 同様にして 3 台目のサーバ (server3) を追加します。
4. ハイブリッドディスクを使用する場合、[設定] をクリックして二つのサーバグループ (svg1 と svg2) を作成し、[svg1] に [server1] と [server2] を、[svg2] に [server3] を追加します。
5. [次へ] をクリックします。

## 1-3 サーバグループを作成する

ハイブリッドディスク構成の場合、ハイブリッドディスクリソースを作成する前に、ミラーリングするそれぞれのディスク毎に、ディスクに接続しているサーバのグループを作成します。

1. [サーバグループ] の [設定] をクリックします。
2. [サーバグループの定義一覧] で [追加] をクリックします。
3. [サーバグループの定義] ダイアログボックスが開きます。[名前] ボックスにサーバグループ名 (svg1) を入力し、[次へ] をクリックします。
4. [利用可能なサーバ] の [server1] をクリックし、[追加] をクリックします。[server1] が [起動可能なサーバ] に追加されます。  
同様に、[server2] を追加します。
5. [完了] をクリックします。[サーバグループの定義一覧] に [svg1] が表示されます。
6. [追加] をクリックして [サーバグループの定義] ダイアログボックスを開き、[名前] ボックスにサーバグループ名 (svg2) を入力して [次へ] をクリックします。
7. [利用可能なサーバ] の [server3] をクリックし、[追加] をクリックします。[server3] が [起動可能なサーバ] に追加されます。


8. [完了] をクリックします。[サーバグループの定義一覧] に [svg1] と [svg2] が表示されます。



9. [閉じる] をクリックします。

## 1-4 ネットワーク構成を設定する

クラスタを構成するサーバ間のネットワーク構成を設定します。




1. [サーバー一覧] で [次へ] をクリックします。[インタコネクト一覧] が表示されます。


2. 本章の設定例のように、クラスタを構成するサーバ間のネットワーク通信経路が IP アドレスのネットワークアドレスで識別できる場合は、[インタコネクト一覧] に各通信路が自動的に登録されます。登録されている通信経路が実際のネットワーク構成と異なる場合は、[追加]・[削除] で通信経路を追加・削除し、各サーバの列のセルをクリックして IP アドレスを選択または入力してください。一部のサーバが接続されていない通信経路の場合は、接続されていないサーバのセルを空欄にしてください。
3. ハートビートの送受信に使用する通信経路（インタコネクト）は、[種別] 列のセルをクリックして、[カーネルモード] を選択してください。ハートビートに使用せず、ミラーディスクリソースやハイブリッドディスクリソースのデータミラーリング通信にのみ使用する場合は、[ミラー通信専用] を選択してください。  
必ず一つ以上の通信経路をインタコネクトに設定する必要があります。なるべく全ての通信経路をインタコネクトに設定してください。  
なお、インタコネクトを複数設定する場合、[優先度]列の番号が小さい通信経路が優先的にクラスタサーバ間の内部通信に使用されます。優先度を変更する場合は、[上へ]・[下へ] で通信経路の順位を変更してください。
4. BMC ハートビートを使用する場合、[種別] 列のセルをクリックし、[BMC] を選択してください。[サーバ名] 列のセルをクリックして BMC の IP アドレスを入力してください。BMC ハートビートを使用しないサーバは、[サーバ名] 列のセルを空白にしてください。
5. ミラーディスクリソースやハイブリッドディスクリソースのデータミラーリング通信に使用する経路に対してミラーディスクコネクト名を設定します。[MDC] 列のセルをクリックして、mdc1~mdc16 の中から割り当ててください。データミラーリング通信に使用しない経路に対しては [使用しない] を割り当ててください。
6. [次へ] をクリックします。

## 1-5 ネットワークパーティション解決処理を設定する

ネットワークパーティション解決リソースを設定します。



1. PING 方式の NP 解決を行う場合、[追加] をクリックして [NP 解決一覧] に行を追加し、[種別] 列のセルをクリックして [Ping] を選択し、[Pingターゲット] 列のセルをクリックして ping 送信の対象とする機器（ゲートウェイ等）の IP アドレスを入力します。カンマ区切りで複数の IP アドレスを入力すると、その全てに ping 応答がない場合にネットワークから孤立した状態と判断します。一部のサーバのみ PING 方式を使用する場合、使用しないサーバのセルを [使用しない] にしてください。ping 関連のパラメータを既定値から変更する必要がある場合は、[プロパティ] を選択して、[PING NP のプロパティ] ダイアログで設定します。  
本章の設定例では、PING 方式の行を1つ追加し、[Ping ターゲット] に 192.168.0.254 を設定します。



2. [調整] を選択し、ネットワークパーティション検出時の動作を設定します。[シャットダウン] か [サービス停止] を選択します。  
本章の設定例では、[サービス停止] を選択します。
3. [次へ] をクリックします。


## 2 フェイルオーバーグループの作成

クラスタに、業務用のアプリケーションを実行するフェイルオーバーグループ（以下「グループ」と省略する場合あり）を追加します。

### 2-1 フェイルオーバーグループを追加する

障害発生時にフェイルオーバーを行う単位となる、グループの設定を行います。

1. [グループ] で [追加] をクリックします。
2. [グループの定義] 画面が開きます。  
本章の設定例では、ハイブリッドディスクを使用する場合、[サーバグループ設定を使用する] をオンにします。  
[名前] ボックスにグループ名 (failover1) を入力し、[次へ] をクリックします。
3. [利用可能なサーバグループ] リストから [svg1]、[svg2] の順で [起動可能なサーバとサーバグループ] に追加します。
4. フェイルオーバーグループの各属性値を設定します。本章の設定例では、全て既定値を使用しますので、そのまま [次へ] をクリックします。  
[グループリソース] が表示されます。



## 2-2 グループリソース (フローティング IP アドレス) を追加する

ステップ 2-1 で作成したフェイルオーバーグループに、グループの構成要素であるグループリソースを追加します。

1. [グループリソース] で、[追加] をクリックします。
2. [リソース定義] 画面が開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (floating ip resource) を選択し、[名前] ボックスにグループリソース名 (fip1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [IP アドレス] ボックスに IP アドレス (10.0.0.12) を入力し [完了] をクリックします。

## 2-3 グループリソース (ハイブリッドディスクリソース) を追加する

1. [グループリソースの定義一覧] で [追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] ダイアログボックスが開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (hybrid disk resource) を選択し、[名前] ボックスにグループ名 (hd1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [ミラーパーティションデバイス名] ボックスでミラーパーティションデバイス名 (/dev/NMP1) を選択します。マウントポイント (/mnt/hd1)、データパーティションデバイス名 (/dev/sdb2)、クラスタパーティションデバイス名 (/dev/sdb1) をそれぞれのボックスに入力します。[ファイルシステム] ボックスでファイルシステム (ext3) を選択します。[完了] をクリックします。

---

注: [タイプ] ボックスに (hybrid disk resource) が表示されない場合は、CLUSTERPRO X Replicator DR ライセンスの登録状況を確認の上、[ライセンス情報取得] をクリックしてください。

---

## 2-4 グループリソース (EXEC リソース) を追加する


スクリプトによってアプリケーションの起動/終了を行う、EXEC リソースを追加します。

1. [グループリソースの定義一覧] で [追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] ダイアログボックスが開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (execute resource) を選択し、[名前] ボックスにグループ名 (exec1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。



5. [この製品で作成したスクリプト] をチェックします。  
ユーザはこのスクリプトを編集して、業務アプリケーションの起動および停止手順を記述します。すでに CLUSTERPRO で使用するアプリケーションが決定している場合は、ここでスクリプトを編集します。  
[完了] をクリックします。

failover1 の [グループリソースの定義一覧] は以下のようになります。



6. [完了] をクリックします。

## 3 モニタリソースの作成

指定した対象を監視するモニタリソースをクラスタに追加します。

### 3-1 モニタリソース (disk monitor) を追加する

ディスクを監視するモニタリソースを追加します。この例では、diskw を追加します。

1. [グループの定義一覧] で、[次へ] をクリックします。
2. [モニタリソースの定義一覧] が表示されます。[追加] をクリックします。
3. [モニタリソースの定義] ダイアログボックスが開きます。1 つ目のモニタリソースはクラスタ名を定義したときにデフォルトで作成されています。6 つ目と 7 つ目のモニタリソースはハイブリッドディスクリソース追加時にデフォルトで作成されています。  
[タイプ] ボックスでモニタリソースのタイプ (disk monitor) を選択し、[名前] ボックスにモニタリソース名 (diskw1) を入力します。[次へ] をクリックします。
4. 監視設定を入力します。ここではデフォルト値のまま変更せず、[次へ] をクリックします。
5. 監視方法に (READ (O\_DIRECT) ) を選択し、監視先 (/dev/sdb2) を入力します。  
[次へ] をクリックします。
6. 回復対象を設定します。[参照] をクリックします。
7. 表示されるツリービューで [LocalServer] を選択し、[OK] をクリックします。[回復対象] に [LocalServer] が設定されます。
8. [最終動作] ボックスで [クラスタサービス停止と OS シャットダウン] を選択し、[完了] をクリックします。

### 3-2 モニタリソース (ip monitor) を追加する


1. [モニタリソースの定義一覧] 画面で [追加] をクリックします。
2. [モニタリソースの定義] ダイアログボックスが開きます。[タイプ] ボックスでモニタリソースのタイプ (ip monitor) を選択し、[名前] ボックスにモニタリソース名 (ipw1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 監視設定を入力します。ここではデフォルト値のまま変更せず、[次へ] をクリックします。
4. [追加] をクリックします。  
[IP アドレス] ボックスに監視 IP アドレス (10.0.0.254) を入力し [OK] をクリックします。

---

注: ip モニタリソースの監視対象には、パブリック LAN 上で、常時稼動が前提とされている機器 (例えば、ゲートウェイ) の IP アドレスを指定します。


---

5. 入力した IP アドレスが [IP アドレス一覧] に設定されます。[次へ] をクリックします。
6. 回復対象を設定します。[参照] をクリックします。
7. 表示されるツリービューで [All Groups] を選択し、[OK] をクリックします。[回復対象] に [All Groups] が設定されます。
8. [完了] をクリックします。  
[モニタリソースの定義一覧] は以下のようにになります。



## 4 モニタリソース異常時の回復動作を抑制する

モニタリソースを作成し、[完了] をクリックすると、以下のポップアップメッセージが表示されます。



[いいえ] をクリックすると、モニタリソースが異常を検出しても回復動作を行わなくなります。クラスタ構成情報を作成した後で初めてクラスタを起動する場合は、回復動作を抑制して、クラスタ構成情報に設定誤りがないか確認することを推奨します。

なお、本機能は、クラスタのプロパティの [リカバリ] タブの [モニタリソース異常時の回復動作を抑制する] で設定可能です。

---


**注:** 本回復動作抑制機能は、モニタリソースの異常検出による回復動作を抑制するものです。グループリソースの活性異常時の復旧動作及び、サーバダウンによるフェイルオーバーは行われます。

本機能は、ユーザ空間モニタリソースでは有効になりません。

---

## 5 クラスタプロパティの変更

1. ツリービューからクラスタ [cluster] を選択して右クリックして [プロパティ] を選択します。
2. [クラスタのプロパティ] ダイアログボックスが開きます。[インタコネクト] タブを選択します。  
[サーバダウン通知] のチェックボックスをオフにします。



3. [OK] をクリックします。


以上でクラスタ構成情報の作成は終了です。186ページの、「クラスタを生成する」へ進んでください。


## クラスタ構成情報を保存する

クラスタ構成情報は、ファイルシステム上に保存する方法と、FD 等のメディアに保存する方法があります。WebManager 経由で Builder を起動している場合、保存したクラスタ情報を CLUSTERPRO Server をインストールしたサーバマシンに WebManager 経由で反映させることができます。

### クラスタ構成情報をファイルシステムへ保存する (Linux)

Linux マシン使用時に、ファイルシステムにクラスタ構成情報を保存するには、以下の手順に従ってください。


1. Builder の [ファイル] メニューから [設定のエクスポート] をクリックするか、ツールバーの  をクリックします。
2. 以下のダイアログボックスで [ファイルシステム] をクリックし、[OK] をクリックします。



3. 以下のダイアログボックスが表示されます。任意のディレクトリを選択または作成し、[保存] をクリックします。後ほどクラスタ生成コマンドを実行する際に、このディレクトリを指定します。

**注 1:** 保存されるのはファイル 1 点 (clp.conf) とディレクトリ 1 点 (scripts) です。これらのファイルとディレクトリがすべて揃っていない場合はクラスタ生成コマンドの実行が不成功に終わりますので、移動する場合はかならずこの 2 点をセットとして取り扱ってください。なお、新規作成した構成情報を変更した場合は、上記 2 点に加えて clp.conf.bak が作成されます。


**注 2:** ファイル、ディレクトリが見えるのは、[Windows 用] または [ファイルシステム] を選択した場合のみです。




4. ファイルシステム内を参照し、ファイル 1 点 (clp.conf) とディレクトリ 1 点 (scripts) が保存先のディレクトリ直下に作成されていることを確認します。

## クラスタ構成情報をファイルシステムへ保存する (Windows)

Windows マシン使用時に、ファイルシステムにクラスタ構成情報を保存するには、以下の手順に従ってください。

1. Builder の [ファイル] メニューから [設定のエクスポート] をクリックするか、ツールバーの  をクリックします。
2. 以下のダイアログボックスで保存先を選択し、[保存] をクリックします。




3. 任意のディレクトリを選択または作成し、[保存] をクリックします。後ほどクラスタ生成コマンドを実行する際に、このディレクトリを指定します。


**注:** 保存されるのはファイル 1 点 (clp.conf) とディレクトリ 1 点 (scripts) です。これらのファイルとディレクトリがすべて揃っていない場合はクラスタ生成コマンドの実行が不成功に終わりますので、移動する場合はかならずこの 2 点をセットとして取り扱ってください。なお、新規作成した構成情報を変更した場合は、上記 2 点に加えて clp.conf.bak が作成されます。

4. ファイルシステム内を参照し、ファイル 1 点 (clp.conf) とディレクトリ 1 点 (scripts) が保存先のディレクトリ直下に作成されていることを確認します。

## クラスタ構成情報を FD に保存するには (Linux)

Linux マシン上の Builder で作成したクラスタ構成情報を FD に保存するには、以下の手順に従ってください。

1. FD 装置に FD を挿入し、[ファイル] メニューの [設定のエクスポート] をクリックするか、ツールバーの  をクリックします。
2. 以下のダイアログボックスが表示されます。FD のデバイス名を選択し、[OK] をクリックします。通常、FD の内部にディレクトリを作成せず、そのまま FD の直下に保存します。



注: Windows 上のブラウザで動作する Builder でもこのクラスタ構成情報を編集したい場合は、[Windows 用] チェックボックスをオンにします。この場合は Windows で FAT(VFAT) フォーマットした 1.44MB の FD を用意します。


保存されるのはファイル 1 点 (clp.conf) とディレクトリ 1 点 (scripts) です。これらのファイルとディレクトリがすべて揃っていない場合はクラスタ生成コマンドの実行が不成功に終わりますので、移動する場合はかならずこの 2 点をセットとして取り扱ってください。なお、新規作成した構成情報を変更した場合は、上記 2 点に加えて clp.conf.bak が作成されます。


3. FD 内部を参照し、ファイル 1 点 (clp.conf) とディレクトリ 1 点 (scripts) が FD の直下に作成されていることを確認します。



## クラスタ構成情報を FD に保存するには (Windows)

Windows マシン上の Builder で作成したクラスタ構成情報を FD に保存するには、以下の手順に従ってください。

1. 1.44MB のフォーマット済みの FD を用意します。
2. FD 装置に FD を挿入し、Builder の [ファイル] メニューの [設定のエクスポート] をクリックするか、ツールバーの  をクリックします。通常、FD の内部にディレクトリを作成せず、そのまま FD の直下に保存します。
3. 以下のダイアログボックスが表示されます。[保存] ボックスで FD のドライブを選択し、[保存] をクリックします。



**注 1:** Windows 上のブラウザで動作する Builder でもこのクラスタ構成情報を編集したい場合は、[Windows 用] チェックボックスをオンにします。この場合は Windows で FAT(VFAT) フォーマットした 1.44MB の FD を用意します。詳細については『リファレンスガイド』を参照してください。

**注 2:** 保存されるのはファイル 1 点 (clp.conf) とディレクトリ 1 点 (scripts) です。これらのファイルとディレクトリがすべて揃っていない場合はクラスタ生成コマンドの実行が不成功に終わりますので、移動する場合はかならずこの 2 点をセットとして取り扱ってください。なお、新規作成した構成情報を変更した場合は、上記 2 点に加えて clp.conf.bak が作成されます。

4. FD 内部を参照し、ファイル 1 点 (clp.conf) とディレクトリ 1 点 (scripts) が FD の直下に作成されていることを確認します。

## クラスタを生成する


Builder でクラスタ構成情報を作成したら、クラスタを構成するサーバに構成情報を反映させクラスタシステムを生成します。

### クラスタを生成するには

Builder でクラスタ構成情報の作成が終了したら、以下の手順でクラスタを生成します。

1. Builder の [ファイル] メニューから、[設定の反映] をクリックするか、ツールバーの



[] をクリックします。

「設定を反映しますか？」というポップアップメッセージが表示されるので、[はい] をクリックします。

アップロードに成功すると、以下のメッセージが表示されます。

*反映に成功しました。*

アップロードに失敗した場合は、表示されるメッセージに従って操作を行ってください。

2. Builder を終了します。
3. 使用するリソースによって以下の手順を実行してください。

#### ◆ ハイブリッドディスクリソースを使用する場合

- (1) ハイブリッドディスクリソース初期化については本ガイド、ハードウェア構成後の設定の「3. ハイブリッドディスクリソース用のパーティションを設定する (Replicator DR 使用時は必須)」を参照してください。
- (2) クラスタ内で上記に該当するサーバで上記を実行してから下記の手順へ進みます。
- (3) 全サーバを再起動します。サーバの再起動後、クラスタが開始され、クラスタの状態が WebManager に表示されます。

#### ◆ ミラーディスクリソースを使用する場合

- (1) 全サーバを再起動します。サーバの再起動後、クラスタが開始され、クラスタの状態が WebManager に表示されます。

#### ◆ ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースを使用しない場合

- (1) WebManager のサービスメニューから [マネージャ再起動] を実行します。
- (2) WebManager のサービスメニューから [クラスタ開始] を実行します。クラスタが開始され、クラスタの状態が WebManager に表示されます。

## 第 6 章 クラスタシステムを確認する

本章では、作成したクラスタシステムが正常に起動するかどうかを確認します。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

- WebManager による動作確認 ..... 188
- コマンドによるクラスタの動作確認 ..... 190

## WebManager による動作確認

設定後のクラスタシステムの確認には、WebManager を使用して行う方法と、コマンドラインを使用して行う方法があります。本トピックでは、WebManager を使用してクラスタシステムの確認を行う方法について説明します。WebManager は、CLUSTERPRO Server のインストール時点ですでにインストールされています。新たにインストールを行う必要はありません。ここでは、まず WebManager の概要を説明し、その後、WebManager にアクセスし、クラスタの状態を確認する方法について説明します。

---

**関連情報:** WebManager の動作環境については、『スタートアップガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO の動作環境」を参照してください。

---

クラスタを生成し、WebManager を接続後、以下の手順で動作を確認します。

---

**関連情報:** WebManager の操作方法については『リファレンスガイド』の「第 1 章 WebManager の機能」を参照してください。また、動作確認で異常がある場合は同ガイドの「第 11 章 トラブルシューティング」を参照して障害を取り除いてください。

---

### 1. ハートビートリソース

WebManager 上で各サーバのステータスが ONLINE であることを確認します。  
各サーバのハートビートリソースのステータスが NORMAL であることを確認します。

### 2. モニタリソース

WebManager 上で各モニタリソースのステータスが NORMAL であることを確認します。

### 3. グループ起動

グループを起動します。  
WebManager 上でグループのステータスが ONLINE であることを確認します。

### 4. ディスクリソース

ディスクリソースを持つグループが起動しているサーバで、ディスクのマウントポイントにアクセスできることを確認します。

### 5. ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソース

ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースを持つグループが起動しているサーバで、ディスクのマウントポイントにアクセスできることを確認します。

### 6. フローティング IP リソース

フローティング IP リソースを持つグループが起動している状態で、フローティング IP アドレスに対して ping コマンドが成功することを確認します。

### 7. EXEC リソース

EXEC リソースを持つグループが起動しているサーバで、アプリケーションが動作していることを確認します。

### 8. グループ停止

グループを停止します。  
WebManager 上でグループのステータスが OFFLINE であることを確認します。

#### 9. グループ移動

グループを他のサーバに移動します。

WebManager 上でグループのステータスが ONLINE であることを確認します。

フェイルオーバーポリシーに含まれる全サーバに対してグループを移動してステータスが ONLINE になることを確認します。

#### 10. フェイルオーバー

グループが起動しているサーバをシャットダウンします。

ハートビートタイムアウト経過後、グループがフェイルオーバーされることを確認します。また、WebManager 上でフェイルオーバー先のサーバでグループのステータスが ONLINE になることも確認します。

#### 11. フェイルバック (設定している場合)

自動フェイルバックを設定している場合は、10 フェイルオーバーの確認でシャットダウンしたサーバを起動します。サーバ起動後、グループがフェイルバックすることを確認します。また、WebManager 上でフェイルバック先のサーバでグループのステータスが ONLINE になることも確認します。

#### 12. クラスタシャットダウン

クラスタをシャットダウンします。クラスタ内の全サーバが正常にシャットダウンされることを確認します。

## コマンドによるクラスタの動作確認

クラスタを生成後、コマンドラインを使用してクラスタを構成するサーバ上からクラスタの状態を確認するには、以下の手順で動作を確認します。

---

**関連情報:** コマンドの操作方法については『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。また、動作確認で異常がある場合は同ガイドの「第 11 章 トラブルシューティング」を参照して障害を取り除いてください。

---

### 1. ハートビートリソース

clpstat コマンドを使用して、各サーバのステータスが ONLINE であることを確認します。  
各サーバのハートビートリソースのステータスが NORMAL であることを確認します。

### 2. モニタリソース

clpstat コマンドを使用して、各モニタリソースのステータスが NORMAL であることを確認します。

### 3. グループ起動

clpgrp コマンドを使用して、グループを起動します。  
clpstat コマンドを使用して、グループのステータスが ONLINE であることを確認します。

### 4. グループ停止

clpgrp コマンドを使用して、グループを停止します。  
clpstat コマンドを使用して、グループのステータスが OFFLINE であることを確認します。

### 5. ディスクリソース

ディスクリソースを持つグループが起動しているサーバで、ディスクのマウントポイントにアクセスできることを確認します。

### 6. ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソース

ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースを持つグループが起動しているサーバで、ディスクのマウントポイントにアクセスできることを確認します。

### 7. フローティング IP リソース

フローティング IP リソースを持つグループが起動している状態で、フローティング IP アドレスに対して ping コマンドが成功することを確認します。

### 8. EXEC リソース

EXEC リソースを持つグループが起動しているサーバで、アプリケーションが動作していることを確認します。

### 9. グループ移動

clpgrp コマンドを使用して、グループを他のサーバに移動します。  
clpstat コマンドを使用して、グループのステータスが ONLINE であることを確認します。  
フェイルオーバーポリシに含まれる全サーバに対してグループを移動してステータスが ONLINE になることを確認します。

### 10. フェイルオーバー

グループが起動しているサーバをシャットダウンします。  
ハートビートタイムアウト経過後、clpstat コマンドを使用して、グループがフェイルオーバーされることを確認します。また、clpstat コマンドを使用して、フェイルオーバー先のサーバでグループのステータスが ONLINE になることも確認します。

#### 11. フェイルバック

自動フェイルバックを設定している場合は、10 フェイルオーバーの確認でシャットダウンしたサーバを起動します。サーバ起動後、clpstat コマンドを使用して、グループがフェイルバックすることを確認します。また、clpstat コマンドを使用して、フェイルバック先のサーバでグループのステータスが ONLINE になることも確認します。

#### 12. クラスタシャットダウン

clpstdn コマンドを使用して、クラスタをシャットダウンします。クラスタ内の全サーバが正常にシャットダウンされることを確認します。





## 第 7 章 クラスタ構成情報を変更する

本章では、作成したクラスタシステムが正常に起動するかどうかを確認します。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

- クラスタ構成情報を変更する..... 194
- クラスタ構成情報を反映する..... 197
- オンラインの Builder を使用する場合 ..... 198
- ファイルに保存した設定ファイルを使用する場合..... 200
- ファイルに保存した設定ファイルを使用する場合の注意事項..... 204

## クラスタ構成情報を変更する

CLUSTERPRO 本体の構成やパラメータを変更する場合、必ずクラスタ構成情報のバックアップを作成する必要があります。クラスタ構成情報のバックアップには、clpcfctrl コマンドを使用します。詳細は『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

続いて、クラスタ構成情報の内容を、CLUSTERPRO Builder で変更します。CLUSTERPRO Builder の設定については、『リファレンスガイド』の「第 2 章 Builder の機能」を参照してください。

クラスタ作成後、構成情報を変更する際の手順と注意事項について説明します。

### サーバを追加する

クラスタを構成するサーバを追加します。

1. ツリービューの [Servers] をクリックし、[編集] メニューの [追加] をクリックします。
2. [サーバの定義] ダイアログボックスが開きます。[追加] を選択します。
3. [サーバ追加] ダイアログボックスが開きます。[サーバ名または IP アドレス] ボックスにサーバ名を入力し、[OK] をクリックします。

---

**注:** サーバ名は、実際のサーバのホスト名です。また、大文字と小文字は区別されます。

---

4. [次へ] をクリックします。
5. インタコネクトの設定を行います。設定後、[次へ] をクリックします。
6. NP 解決の設定を行います。設定後、[完了] をクリックします。

## グループを追加する

ファイルオーバを行う単位となる、グループを追加します。

1. ツリービューの [Groups] をクリックし、[編集] メニューの [追加] をクリックします。
2. [グループの定義] ダイアログボックスが開きます。  
サーバグループの設定を利用する場合は [サーバグループ設定を使用する] にチェックを入れます。  
[名前] ボックスにグループ名を入力し、[次へ] をクリックします。
3. [起動可能サーバ] が表示されます。設定を行い、[次へ] をクリックします。
4. [グループ属性] が表示されます。設定を行い、[次へ] をクリックします。
5. [グループリソース] が表示されます。設定を行い、[完了] をクリックします。

## グループリソースを追加する

グループリソースを追加します。ここでは例として、フローティング IP リソースを追加します。



1. ツリービューで追加するリソースが所属するグループをクリックし、[編集] メニューから [リソースの追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] ダイアログボックスが開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (floating ip resource) を選択し、[名前] ボックスにグループリソース名を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。設定を行い、[次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。設定を行い、[次へ] をクリックします。
5. [IP アドレス] ボックスに IP アドレスを入力し [完了] をクリックします。

## モニタリソースを追加する

モニタリソースを追加します。ここでは例として、IP モニタリソースを追加します。

1. ツリービューの [Monitors] をクリックし、[編集] メニューの [追加] をクリックします。
2. [モニタリソースの定義] ダイアログボックスが開きます。[タイプ] ボックスでモニタリソースのタイプ (ip monitor) を選択し、[名前] ボックスにモニタリソース名を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 監視設定が表示されます。設定を行い、[次へ] をクリックします。
4. [追加] をクリックします。  
[IP アドレス] ボックスに監視 IP アドレスを入力し [OK] をクリックします。
5. 入力した IP アドレスが [IP アドレス一覧] に設定されます。[次へ] をクリックします。
6. 回復動作が表示されます。設定を行い、[完了] をクリックします。

## CLUSTERPRO Builder (オンライン版) を使用してクラスタ構成情報を変更する

1. ブラウザを使用して、CLUSTERPRO WebManager を起動します。  
`http://CLUSTERPRO Server をインストールしたサーバの実IPアドレス:ポート番号(既定値 29003)/`
2. WebManager の [表示] メニューより [設定モード] をクリックするか、ツールバーのドロップダウンメニューで  [設定モード] を選択して Builder を起動します。
3. 現在のクラスタ構成情報が表示されるので、構成情報を変更します。
4. [ファイル] メニューの [設定の反映] をクリックするか、ツールバーの  をクリックして、変更した構成情報をアップロードします。  
その際、変更した情報によってはクラスタのサスペンドや停止、クラスタシャットダウンによる再起動が必要になります。このような場合はアップロードが一旦キャンセルされ、必要な操作が表示されますので、表示されたメッセージにしたがって操作を行い、再度アップロードを実施してください。

## CLUSTERPRO Builder (オフライン版) を使用してクラスタ構成情報を変更する

1. Web ブラウザを使用して、CLUSTERPRO Builder を起動します。  
(インストールパス)/clptrek.htm
2. 保存しておいたクラスタ構成情報を開きます。
3. クラスタ構成情報が表示されるので、構成情報を変更します。
4. 変更した構成情報を保存します。
5. CLUSTERPRO がインストールされているサーバでコマンドを利用して保存した構成情報をアップロードします。

```
clpcfctrl --push -w -x <構成情報が保存されているパス>
```

その際、変更した情報によってはクラスタのサスペンドや停止、クラスタシャットダウンによる再起動が必要になります。このような場合はアップロードが一旦キャンセルされ、必要な操作が表示されますので、表示されたメッセージにしたがって操作を行い、再度アップロードを実施してください。

## クラスタ構成情報を反映する

クラスタ構成情報の内容を、CLUSTERPRO 本体の環境に反映します。反映は、変更した内容によって反映方法が異なります。変更したパラメータと反映方法に関する詳細は『リファレンスガイド』の「第 2 章 Builder の機能」を参照してください。

反映方法によって、CLUSTERPRO 本体の動作に影響する場合があります。詳細は以下の表を参照してください。

| 反映方法                                | 影響  |
|-------------------------------------|---|
| アップロードのみ                            | 業務アプリケーションや CLUSTERPRO 本体の動作に影響はありません。  |
| アップロードしてからWebManagerを再起動            | ハートビートリソースやグループリソース、モニタリソースは停止しません。   |
| モニタを一時停止してからアップロード                  | モニタリソースは停止します。グループリソースは停止しませんので、業務アプリケーションは継続動作します。   |
| クラスタをサスペンドしてからアップロード                | CLUSTERPRO 本体の一部の動作が停止します。<br>CLUSTERPRO デーモンがサスペンドしている期間は、ハートビートリソースとモニタリソースが停止します。グループリソースは停止しませんので、業務アプリケーションは継続動作します。 |
| リソースを停止してからアップロード                   | グループリソースは停止します。リソースを起動するまで業務アプリケーションが停止します。   |
| グループを停止してからアップロード                   | グループは停止します。グループが起動するまで業務アプリケーションが停止します。   |
| クラスタを停止してからアップロード                   | CLUSTERPRO 本体の全ての動作が停止します。グループも停止されますので、アップロードしてクラスタを開始し、グループが起動するまで業務アプリケーションが停止します。                                     |
| クラスタを停止して<br>ミラーエージェントを停止してからアップロード | CLUSTERPRO 本体の全ての動作が停止します。グループも停止されますので、アップロードしてクラスタを開始し、グループが起動するまで業務アプリケーションが停止します。                                     |
| アップロードしてからクラスタシャットダウン・再起動           | クラスタが再起動してグループが起動するまで業務アプリケーションが停止します。  |

**注:** 反映方法として CLUSTERPRO デーモンのサスペンド、または CLUSTERPRO デーモンの停止が必要な場合には、クラスタ構成情報を反映させる前に、サスペンドまたは停止が完了したことを確認する必要があります。

WebManager のアラートビューで、「モジュールタイプ:pm、イベント分類:情報、イベント ID:2」のメッセージが出力されたことを確認してください。メッセージの詳細については『リファレンスガイド』の「第 12 章 エラーメッセージ一覧」を参照してください。

WebManager が使用できない場合は、syslog に「モジュールタイプ:pm、イベント分類:情報、イベント ID:2」のメッセージが出力されることを確認してください。

上記メッセージの確認後、クラスタ構成情報を CLUSTERPRO 本体の環境に反映してください。

## オンラインの Builder を使用する場合

### アップロードのみ

1. CLUSTERPRO Builder を起動し、クラスタ構成情報を変更します。
2. CLUSTERPRO Builder で [ファイル] メニューの [設定の反映] より、クラスタ構成情報をアップロードします。
3. 以下のメッセージが表示されれば配信は正常に終了しています。  
*反映に成功しました*

### アップロードしてから WebManager を再起動

CLUSTERPRO WebManager の再起動については、「リファレンスガイド」の「第 1 章 WebManager の機能」を参照してください。

1. CLUSTERPRO Builder を起動し、クラスタ構成情報を変更します。
2. CLUSTERPRO Builder で [ファイル] メニューの [設定の反映] より、クラスタ構成情報をアップロードします。
3. 以下のメッセージが表示されれば配信は正常に終了しています。  
*反映に成功しました。*  
*WebManager を再起動します。*
4. WebManager を再起動します。

### クラスタをサスペンドしてアップロード

サーバ追加、削除の構成変更を行う場合などに、クラスタをサスペンドする方法について説明します。

1. CLUSTERPRO Builder を起動し、クラスタ構成情報を変更します。
2. WebManager の [サービス] メニューから [クラスタサスペンド] を実行します。
3. CLUSTERPRO Builder で [ファイル] メニューの [設定の反映] より、クラスタ構成情報をアップロードします。
4. 以下のメッセージが表示されれば配信は正常に終了しています。  
*反映に成功しました*
5. WebManager の [サービス] メニューから [クラスタリジューム] を実行します。

### クラスタを停止してからアップロード

1. CLUSTERPRO Builder を起動し、クラスタ構成情報を変更します。
2. WebManager の [サービス] メニューから [クラスタ停止] を実行します。
3. CLUSTERPRO Builder で [ファイル] メニューの [設定の反映] より、クラスタ構成情報をアップロードします。
4. 以下のメッセージが表示されれば配信は正常に終了しています。  
*反映に成功しました*

5. WebManager の [サービス] メニューから [クラスタ開始] を実行します。

## アップロードしてからクラスタシャットダウン・再起動

1. CLUSTERPRO Builder を起動し、クラスタ構成情報を変更します。
2. WebManager の [サービス] メニューから [クラスタ停止] を実行します。
3. CLUSTERPRO Builder で [ファイル] メニューの [設定の反映] より、クラスタ構成情報をアップロードします。
4. 以下のメッセージが表示されれば配信は正常に終了しています。  
*反映に成功しました  
全てのサーバを再起動してください。*
5. 全サーバを再起動します。

## ミラーエージェントを停止してからアップロード

1. CLUSTERPRO Builder を起動し、クラスタ構成情報を変更します。
2. WebManager の [サービス] メニューから [クラスタ停止] を実行します。
3. WebManager の [サービス] メニューから [ミラーエージェント停止] を実行します。
4. CLUSTERPRO Builder で [ファイル] メニューの [設定の反映] より、クラスタ構成情報をアップロードします。
5. 以下のメッセージが表示されれば配信は正常に終了しています。  
*反映に成功しました*
6. WebManager の [サービス] メニューから [ミラーエージェント開始] を実行します。
7. WebManager の [サービス] メニューから [クラスタ開始] を実行します。

## ファイルに保存した設定ファイルを使用する場合

### アップロードのみ

1. Builder でマスタサーバに指定したサーバに FD を挿入します。
2. FD 内の構成情報を、クラスタを構成するサーバに配信します。

Builder で保存した FD の種類によって A、B のいずれかの手順になります。

- A. Linux マシンで構成情報を作成した場合は、-l オプションをつけてコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -l
```

- B. Windows で構成情報を作成した場合 (1.44MB フォーマットの FD)、または Linux で Windows 用のファイルとして構成情報を保存した場合は、-w オプションをつけてコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -w
```

3. 以下のメッセージが表示されれば配信は正常に終了しています。

```
The upload is completed successfully. (cfmgr:0)
Command succeeded. (code:0)
```

clpcfctrl 実行時のトラブルシューティングについては『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

4. FD ドライブから情報 FD を取り出します。

### アップロードしてから WebManager を再起動

CLUSTERPRO WebManager の停止・再開については、『リファレンスガイド』の「第 1 章 WebManager の機能」を参照してください。

1. Builder でマスタサーバに指定したサーバに FD を挿入します。
2. FD 内の構成情報を、クラスタを構成するサーバに配信します。

Builder で保存した FD の種類によって A、B のいずれかの手順になります。

- A. Linux マシンで構成情報を作成した場合は、-l オプションをつけてコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -l
```

- B. Windows で構成情報を作成した場合 (1.44MB フォーマットの FD)、または Linux で Windows 用のファイルとして構成情報を保存した場合は、-w オプションをつけてコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -w
```



3. 以下のメッセージが表示されれば配信は正常に終了しています。

```
The upload is completed successfully. (cfmgr:0)
To apply the changes you made, restart the
WebManager.
Command succeeded. (code:0)
```

clpcfctrl 実行時のトラブルシューティングについては『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

4. FD ドライブから情報 FD を取り出します。
5. WebManager を再起動します。

## クラスタをサスペンドしてアップロード

サーバ追加、削除の構成変更を行う場合などに、CLUSTER デーモンをサスペンドする方法について説明します。

1. clpcl --suspend を実行して、CLUSTERPRO デーモンをサスペンドします。
2. Builder でマスタサーバに指定したサーバに FD を挿入します。
3. FD 内の構成情報をサーバに配信します。Builder で保存した FD の種類によって A、B のいずれかの手順になります。
  - A. Linux マシンで構成情報を作成した場合は、-l オプションをつけてコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -l
```

- B. Windows で構成情報を作成した場合 (1.44MB フォーマットの FD) 、または Linux で Windows 用のファイルとして構成情報を保存した場合は、-w オプションをつけてコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -w
```

4. リターンキー入力後、以下のメッセージが表示されれば構成情報の配信は正常に終了しています。

```
The upload is completed successfully. (cfmgr:0)
Command succeeded. (code:0)
```

clpcfctrl 実行時のトラブルシューティングについては『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

5. FD ドライブから情報 FD を取り出します。
6. clpcl --resume を実行して、CLUSTERPRO デーモンをリジュームします。

## クラスタを停止してからアップロード

1. `clpcl -t -a` を実行して、CLUSTERPRO デーモンを停止します。
2. Builder でマスタサーバに指定したサーバに FD を挿入します。
3. FD 内の構成情報をサーバに配信します。Builder で保存した FD の種類によって A、B のいずれかの手順になります。
  - A. Linux マシンで構成情報を作成した場合は、`-l` オプションをつけてコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -l
```

- B. Windows で構成情報を作成した場合 (1.44MB フォーマットの FD) 、または Linux で Windows 用のファイルとして構成情報を保存した場合は、`-w` オプションをつけてコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -w
```

以下のメッセージが表示されれば構成情報の配信は正常に終了しています。

```
The upload is completed successfully.(cfmgr:0)
Command succeeded.(code:0)
```

`clpcfctrl` 実行時のトラブルシューティングについては『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

4. FD ドライブから情報 FD を取り出します。
5. `clpcl -s -a` を実行して、CLUSTERPRO デーモンを再開します。

## アップロードしてからクラスタシャットダウン・再起動

1. `clpcl -t -a` を実行して、CLUSTERPRO デーモンを停止します。
2. FD をハンドキャリーします。Builder での構成情報作成時、マスタサーバに指定したサーバに FD を挿入します。
3. FD 内の構成情報を、クラスタを構成するサーバに配信します。Builder で保存した FD の種類によって A、B のいずれかの手順になります。
  - A. Linux マシンで構成情報を作成した場合は、`-l` オプションをつけてコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -l
```

- B. Windows で構成情報を作成した場合 (1.44MB フォーマットの FD) 、または Linux で Windows 用のファイルとして構成情報を保存した場合は、`-w` オプションをつけてコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -w
```

以下のメッセージが表示されれば構成情報の配信は正常に終了しています。

```
The upload is completed successfully.(cfmgr:0)
To apply the changes you made, shutdown and
reboot the cluster.
Command succeeded.(code:0)
```

clpcfctrl 実行時のトラブルシューティングについては『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

4. FD ドライブから情報 FD を取り出します。
5. 全サーバを再起動します。

## ミラーエージェントを停止してからアップロード

CLUSTERPRO ミラーエージェントの停止・再開については、『リファレンスガイド』の「第 1 章 WebManager の機能」を参照してください。

1. WebManager の [サービス] から [クラスタ停止] を実行します。
2. WebManager の [サービス] から [ミラーエージェント停止] を実行します。
3. Builder でマスタサーバに指定したサーバに FD を挿入します。
4. FD 内の構成情報をサーバに配信します。Builder で保存した FD の種類によって A、B のいずれかの手順になります。
  - A. Linux マシンで構成情報を作成した場合は、-l オプションをつけてコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -l
```

- B. Windows で構成情報を作成した場合 (1.44MB フォーマットの FD) 、または Linux で Windows 用のファイルとして構成情報を保存した場合は、-w オプションをつけてコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -w
```

以下のメッセージが表示されれば構成情報の配信は正常に終了しています。

```
The upload is completed successfully.(cfmgr:0)
Command succeeded.(code:0)
```

clpcfctrl 実行時のトラブルシューティングについては『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

5. FD ドライブから情報 FD を取り出します。
6. WebManager の [サービス] から [ミラーエージェント開始] を実行します。
7. WebManager の [サービス] から [クラスタ開始] を実行します。

## ファイルに保存した設定ファイルを使用する場合の注意事項

以下に ファイルに保存した設定ファイル を使用する場合の注意事項について説明します。

### FD を使用してクラスタ構成情報を変更する際の注意事項

- ◆ FD のデバイス名、マウントポイントについて

clpcfctrl コマンドでは、FD のデバイスとして `/dev/fd0`、マウントポイントとして `/mnt/floppy` を使用します。

このドキュメント内では、上記のデバイスとマウントポイントが使用できることを前提に記述しています。

しかし、環境によっては FD のデバイスやマウントポイントが異なる場合があります。

この場合には、clpcfctrl コマンドのオプションを使用して、デバイスとマウントポイントを指定する必要があります。

このドキュメント内の clpcfctrl コマンドの実行例を以下の例を参考にして読み替えてください。

- ◆ FD の手動マウントについて

Windows 版の Builder を使用して保存した FD を Linux 上から参照する場合には以下の手順で行ってください。

FD のデバイスが `/dev/fd0`、マウントポイントが `/mnt/floppy` の場合の例です。

```
mount -w -t vfat -o shortname=mixed /dev/fd0 /mnt/floppy
```

- ◆ supermount サービスについて

環境によっては supermount サービスが有効になっている場合があります。supermount サービスが FD のマウントポイントとして `/mnt/floppy` を使用するように設定されている場合、clpcfctrl コマンドでは FD のマウントに失敗します。

この場合は、supermount サービスを一時的に停止するか、別のマウントポイントを使用する必要があります。

別のマウントポイントを使用する場合には、clpcfctrl コマンドの `-m` オプションを使用してください。

---

**関連情報:** オプションの詳細に関しては『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---

## FD を使用してクラスタ構成情報をアップロードするには

Builder を使用する OS の種類によって以下のいずれかの手順になります。

FD のデバイスが /dev/hda、マウントポイントが /mnt の場合の例です。

1. Linux で Builder を実行して保存した FD を使用する場合は、以下のコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -l -d /dev/hda -m /mnt
```

2. Windows で Builder を実行して保存した FD (1.44MB フォーマット) を使用する場合、または Linux で Builder を実行して Windows 用として保存した FD を使用する場合は、以下のコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -w -d /dev/hda -m /mnt
```

---

**関連情報:** clpcfctrl コマンドのオプションの詳細は『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---

## FD を使用してクラスタ構成情報をバックアップするには

Builder を使用する OS の種類によって以下のいずれかの手順になります。

FD のデバイスが /dev/hda、マウントポイントが /mnt の場合の例です。

1. Linux の Web ブラウザで動作する Builder 用に FD にバックアップする場合は以下のコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --pull -l -d /dev/hda -m /mnt
```

2. Windows の Web ブラウザで動作する Builder 用に FD にバックアップする場合は以下のコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --pull -w -d /dev/hda -m /mnt
```

---

**関連情報:** clpcfctrl コマンドのオプションの詳細は『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---

## FD が使用できない環境でクラスタ構成情報をアップロードするには

アップロードを実行するサーバから、ファイルシステム上に保存したクラスタ構成情報が参照できる状態にします。

FTP などを使用してマスタサーバ上でクラスタ構成情報が参照できるようにしてください。

Builder を使用する OS の種類によって以下のいずれかの手順になります。

クラスタ構成情報が /tmp/upload ディレクトリにある場合の例です。

1. Linux で Builder を実行して保存したクラスタ構成情報を使用する場合は、以下のコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -l -x /tmp/upload
```

2. Windows で Builder を実行して保存したクラスタ構成情報を使用する場合は、以下のコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -w -x /tmp/upload
```

---

**関連情報:** clpcfctrl コマンドのオプションの詳細は『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---

## FD が使用できない環境でクラスタ構成情報をバックアップするには

Builder を使用する OS の種類によって以下のいずれかの手順になります。

バックアップ先が /tmp/backup ディレクトリの場合の例です。

1. Linux の Web ブラウザで動作する Builder 用にクラスタ構成情報をバックアップする場合は以下のコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --pull -l -x /tmp/backup
```

2. Windows の Web ブラウザで動作する Builder 用にクラスタ構成情報をバックアップする場合は以下のコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --pull -w -x /tmp/backup
```

---

**関連情報:** clpcfctrl コマンドのオプションの詳細は『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---

# セクション III 運用開始前のクラスタシステムの評価

このセクションでは、CLUSTERPRO の運用を開始する前に必須の評価作業を行います。構築したシステムの動作チェックを行った後、運用開始前に必要な事項について確認します。最後に、アンインストールおよび再インストールの手順について説明します。

- 第 8 章 動作チェックを行う
- 第 9 章 運用開始前の準備を行う
- 第 10 章 CLUSTERPRO をアンインストール/再インストールする





## 第 8 章                    動作チェックを行う

本章では、擬似障害を発生させてクラスタシステムの動作チェックを行います。またパラメータの調整を行います。

本章で説明する項目は以下の通りです。

- 動作確認テストを行う..... 210
- バックアップ手順を確認する ..... 214
- リストア手順を確認する ..... 216

## 動作確認テストを行う

共有ディスクの疑似障害評価や、バックアップ・リストアを実施して、モニタリソースの異常検出や、サーバや OS の停止の発生等がないかを確認します。

モニタリソースの異常検出や、サーバや OS 等が発生する場合には、タイムアウト値等の調整が必要です。

### 1. 疑似障害発生による回復動作の遷移

障害検証機能を利用して、異常を検出したモニタリソースの回復動作が設定で意図したとおりに動作することを確認してください。

本機能は、WebManager、または `clpmonctrl` コマンドからテストすることが出来ます。詳細については、『リファレンスガイド』の「第 1 章 WebMananager の機能」、または「第 3 章 コマンドリファレンス」をご参照ください。

### 2. 共有ディスクの疑似障害

(共有ディスクが RAID 化されていて疑障評価が可能な場合)

共有ディスクのサブシステムの RAID の障害、交換、復旧を想定したテストを行ってください。

- 共有ディスクの疑似障害を発生させる
- RAID を縮退状態から正常状態へ復帰する

共有ディスクによっては縮退運転への切り替え、RAID の再構築時に一時的に I/O の停止、遅延が発生する場合があります。

ディスクモニタなどにタイムアウトや遅延が発生した場合には各モニタリソースのタイムアウト値を調整してください。

### 3. 共有ディスクへのパスの疑似障害

(共有ディスクへのパスが二重化されていて疑似障害評価が可能な場合)

パスの障害、切替を想定したテストを行ってください。

- プライマリパスの疑似障害を発生させる

パス切り替えソフトウェア (ドライバ) によっては正常なパスが切り替わるまでに時間がかかり OS (ソフト) 側へ制御を戻さない場合があります。

ディスクモニタなどにタイムアウトや遅延が発生した場合には各モニタリソースのタイムアウト値を調整してください。

### 4. バックアップ / リストア

定期バックアップなどを行う場合には、実際にバックアップを試行してください。

バックアップソフトやアーカイブコマンドの中には CPU 負荷やディスクの I/O 負荷が高いものがあります。

サーバや OS の停止、ハートビート遅延、各種モニタリソースの遅延やタイムアウトが発生した場合には、ハートビートタイムアウト値や各モニタリソースのタイムアウト値を調整してください。

以下に、デバイス別の擬似障害と、発生する現象について記載します。

| 装置/リソース                | 擬似障害                                   | 発生する現象   |
|------------------------|--|--|
| 共有ディスク装置<br>SCSI/FC パス | サーバ側ケーブルを抜く<br>(二重化している場合は、両方のケーブルを抜く) | ディスク監視をしている場合は待機系へフェイルオーバーする。ディスクを監視していない場合は業務停止。                    |
|                        |  | ディスクハートビートリソースが OFFLINE になる。<br>WebManager 端末へ警告<br>=業務は継続           |
|                        |  | ディスクモニタリソースが異常検出   |
|                        | FCの場合、FCスイッチの電源OFFも実施                  | 待機系へフェイルオーバー<br>ディスク監視をしている場合、監視していない場合は業務停止                         |
|                        |  | ディスクハートビートリソースが OFFLINE になる。   |
|                        |  | ディスクモニタリソースが異常検出   |
| インタコネクト LAN            | LAN ケーブルを抜く                            | パブリック LAN を使用してサーバ間通信を継続<br>=業務は継続                                   |
|                        |  | インタコネクト側の LAN ハートビートリソースが OFFLINE になる。<br>WebManager 端末へ警告<br>=業務は継続 |
|                        |  | IP モニタリソースで異常検出<br>=待機系へフェイルオーバー                                     |
|                        |  | NIC Link Up/Downモニタリソースで異常検出<br>=待機系へフェイルオーバー                        |
| パブリック LAN              | LANケーブルを抜く、またはHUBの電源OFF                | 通信断、アプリケーションストール/エラー<br>=フェイルオーバー対象とならない。                            |
|                        |  | パブリック側の LAN ハートビートリソースが非活性になる。<br>WebManager 端末へ警告<br>=業務は継続         |
|                        |  | IP モニタリソースで異常検出<br>=待機系へフェイルオーバー                                     |
|                        |  | NIC Link Up/Downモニタリソースで異常検出<br>=待機系へフェイルオーバー                        |
| 本体 UPS                 | UPS のコンセントを抜く                          | 現用系サーバがシャットダウン<br>=待機系へフェイルオーバー                                      |
| アレイ UPS                | UPS のコンセントを抜く                          | 両サーバがシャットダウン<br>=業務停止  |
| UPS 用 LAN              | LAN ケーブルを抜く                            | UPS 制御不能<br>=業務は継続   |
| COM                    | COM ハートビートの RS-232Cケーブルを抜く             | COM ハートビートリソースが OFFLINE になる<br>WebManager 端末へ警告<br>=業務は継続            |

| 装置/リソース                       | 擬似障害  | 発生する現象  |
|-------------------------------|---|---|
| OS 障害                         | 現用系でシャットダウンコマンドを実行  | 現用系サーバがシャットダウン<br>=待機系へフェイルオーバー                           |
| ミラーディスクコネク                    | LAN ケーブルを抜く   | WebManager 端末へ警告 (ミラーリング停止)<br>=業務は継続しているが、待機系への切り替えができない |
|                               |   | ミラーディスクモニタリソースで異常検出<br>=業務継続                              |
| ディスクリソース                      | ディスクタイプが[raw]以外の場合<br><br>ディスクをマウントした後でグループを起動する<br><br>(例) # mount /dev/sda2 /mnt/sda2 | ディスクリソースが活性しない  |
|                               | ディスクタイプが[raw]の場合<br><br>既に使用しているデバイス (クラスタパーティションで使用しているデバイス)を指定して、デバイスを重複させる           | ディスクリソースが活性しない  |
| EXEC リソース                     | EXECリソースのスクリプトに不正なコマンドを記述する<br>スクリプトの最後にある「EXIT 0」を「EXIT 1」に変更する                        | EXEC リソースが活性しない<br>=待機系へフェイルオーバー                          |
| フローティングIPリソース                 | 既に使用しているアドレス (サーバで使用しているアドレス)を指定して、アドレスを重複させる   | フローティング IP リソースが活性しない                                     |
| 仮想 IP リソース                    | 既に使用しているアドレス (サーバで使用しているアドレス)を指定して、アドレスを重複させる   | 仮想 IP リソースが活性しない  |
| ミラーディスクリソース<br>ハイブリッドディスクリソース | ディスクをマウントした後でグループを起動する<br><br>(例) # mount /dev/sda2 /mnt/sda2                           | ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースが活性しない                          |
| NAS リソース                      | ディスクをマウントした後でグループを起動する<br><br>(例) # mount -t nfs サーバ名:/シェア名 /mnt/nas1                   | NAS リソースが活性しない  |
| PID モニタリソース                   | 監視対象のEXECリソースの常駐プロセスを終了させる<br><br>(例) # kill プロセスID                                     | 待機系へフェイルオーバー  |

| 装置/リソース               | 擬似障害   | 発生する現象   |
|-----------------------|--|--|
| ボリュームマネージャ<br>モニタリソース | ボリュームマネージャが<br>[lv] の場合<br><br>待機系から手動でボリューム<br>グループをエクスポートする      | モニタリソースで異常検出   |
|                       | ボリュームマネージャが<br>[vxvm] の場合<br><br>VxVMデーモンの停止                       | モニタリソースで異常検出   |
| 仮想マシン リソース            | 仮想マシンイメージのある<br>共有ディスクを切断する  | 仮想マシン リソースが活性しない   |
|                       | 仮想マシン リソース停止状<br>態で、仮想マシンを起動する                                     | 仮想マシン リソースが活性する  |
| 仮想マシンモニタリ<br>ソース      | 仮想マシンをシャットダウン<br>する  | リソース再起動により仮想マシンが起動する   |
| ダイナミックDNSリソ<br>ース     | DNS サーバの名前解決<br>サービスが起動していない<br>状態で、ダイナミック DNS<br>リソースを起動する        | ダイナミック DNS リソースが活性しない  |
| ダイナミックDNSモニタ<br>リソース  | 正常に運用中のDNSサーバ<br>をダウンさせる、或いは運用<br>中の名前解決サービスを停<br>止させる             | ダイナミック DNS モニタリソースが異常を検出して、<br>異常時アクションを実行する、リソース再活性とフェイ<br>ルオーバーはダイナミック DNS リソースが停止失敗 |
|                       | nsupdateコマンドを使って、<br>ダイナミックDNSリソースで<br>登録した仮想ホスト名を<br>DNSサーバから削除する | ダイナミック DNS モニタリソースが監視間隔内で仮想<br>ホスト名を DNS サーバに再登録する                                     |

**関連情報:** 各パラメータの変更方法は『リファレンスガイド』を参照してください。

## バックアップ手順を確認する

クラスタシステムの運用開始前に、かならずバックアップの業務シミュレーションを行ってください。ファイルシステムのバックアップは、以下の手順で行ってください。

### CLUSTERPRO 起動状態でのバックアップ

CLUSTERPRO デーモン起動状態でバックアップするには、以下の手順を実行してください。

1. クラスタの状態を正常状態にします。
2. ユーザ空間の高負荷によるハートビートタイムアウト等を防ぐためタイムアウト一時調整コマンドで CLUSTERPRO のタイムアウト倍率を変更します。

タイムアウトを現在の設定値の 3 倍にし、この設定の有効期間を 1 時間にすることは、以下のようにコマンドを実行してください。

```
# clptoratio -r 3 -t 1h
```

3. 共有ディスクまたはミラーディスクまたはハイブリッドディスクのバックアップ作業を行います。

共有ディスクについては、グループリソースのディスクリソースがバックアップするサーバで活性化されている必要があります。

ミラーディスクまたはハイブリッドディスクについては、グループリソースのミラーディスクリソースまたはハイブリッドディスクリソースがバックアップするサーバで活性化されている必要があります。ただし、ミラーディスク、ハイブリッドディスクの場合、パーティションデバイスを直接アクセスするバックアップコマンドはサポートしていません。

4. タイムアウト一時調整コマンドで調整したタイムアウト倍率を元に戻します。

```
# clptoratio -i
```

タイムアウト一時調整コマンドの詳細については、『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

### CLUSTERPRO 停止状態でのバックアップ

CLUSTERPRO デーモン停止状態でバックアップするには、以下の手順を実行してください。

1. クラスタの状態を正常状態にします。
2. CLUSTERPRO デーモンを停止します。

```
# clpcl -t -a
```

3. ファイルシステム、共有ディスクのバックアップ作業を行います。

共有ディスクについては、バックアップする共有ディスク上のファイルシステムを手動で mount してください。

また、バックアップ作業完了後、必ずファイルシステムを umount してください。

4. CLUSTERPRO デーモンを起動します。

```
# clpctl -s -a
```

## **CLUSTERPRO 停止状態でのバックアップ — Replicator、Replicator DR 使用時の場合 —**

CLUSTERPRO デーモン停止状態でバックアップすることは推奨しません。

緊急時のバックアップについては『リファレンスガイド』の「第 11 章 トラブルシューティング」の「ミラーディスクを手動で mount する」を参照して実行してください。

## リストア手順を確認する

クラスタシステムの運用開始前には、バックアップのほかにリストアの業務シミュレーションも必要です。ファイルシステムをリストアするには、以下の手順を実行してください。

### /opt/nec/clusterpro のディレクトリを含むファイルシステムのリストア

1. クラスタ内の正常なサーバで FD ドライブに FD を挿入し、クラスタ構成情報をバックアップします。

```
# clpcfctrl --pull -l
```

バックアップ完了後、FD ドライブから情報 FD を取り出してください。

---

**注:** これ以降の手順については、リストアするサーバで実行してください

---

2. リストアするサーバで、chkconfig --del name を実行して以下の順序でサービスを無効にします。  
Ubuntu の場合は、update-rc.d -f name remove を実行します。

- clusterpro\_alertsync
- clusterpro\_webmgr
- clusterpro
- clusterpro\_md
- clusterpro\_trn
- clusterpro\_evt

3. WebManager または clpstdn コマンドでクラスタシャットダウン、リブートを実行し再起動します。
4. 復旧するサーバでファイルシステムのリストア作業を行います (ここでのクラスタに依存する作業はありません)。
5. リストアしたファイルシステムに CLUSTERPRO Server がインストールされているか以下のコマンドで確認してください。

```
rpm -qi clusterpro
```

Ubuntu の場合は以下のコマンドを実行してください。

```
dpkg -s clusterpro
```

CLUSTERPRO Server がインストールされていれば、6 を実行してください。  
CLUSTERPRO Server がインストールされていなければ 7 から実行してください。

6. CLUSTERPRO Server がインストールされていれば、以下のコマンドを実行し、アンインストールします。

```
rpm -e clusterpro
```

Ubuntu の場合は以下のコマンドを実行してください。



```
dpkg -r clusterpro
```

---

**注:** 上記以外のオプションを指定しないでください。

---

CLUSTERPRO Server のアンインストールでのトラブルシューティングは、「CLUSTERPRO Server のアンインストール」を参照してください。

7. CLUSTERPRO Server をインストールします。

詳細はこのガイドの「第 3 章 CLUSTERPRO Server のセットアップ」を参照してください。

クラスタ内の他サーバで CLUSTERPRO Server のアップデートが適用されている場合は、このサーバにも同一のアップデートを適用し、クラスタ内の全てのサーバで同一のバージョンの CLUSTERPRO がインストールされているようにします。

8. CLUSTERPRO Server を再インストールしたサーバに FD を挿入します。

---

**注:** CLUSTERPRO Server を再インストールしたサーバは、インストール後に再起動しておく必要があります。

---

9. 1 でバックアップしたクラスタ構成情報をクラスタ生成コマンドでサーバに登録します。

```
# clpcfctrl --push -l
```

```
Command succeeded. (code:0)
```

上記、コマンド終了メッセージが表示され、コマンドが正常に終了したことを確認してください。

---

**関連情報:** クラスタ生成コマンドの詳細については、『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---

10. FD ドライブから情報 FD を取り出し、サーバを再起動します。

## 共有ディスクのデータのリストアを実行する

共有ディスクのディスクリソース上のデータをリストアする方法について説明します。共有ディスクでハイブリッドディスクリソースを使用している場合には「ミラーディスク、ハイブリッドディスクのデータをリストア実行する」を参照してください。

### CLUSTERPRO 起動状態でリストア

1. クラスタの状態を正常状態にします。
2. ユーザ空間の高負荷によるハートビートタイムアウト等を防ぐためタイムアウト一時調整コマンドで CLUSTERPRO のタイムアウト倍率を変更します。

タイムアウトを現在の設定値の 3 倍にし、この設定の有効期間を 1 時間にする場合は、以下のようにコマンドを実行してください。

```
# clptoratio -r 3 -t 1h
```

3. 共有ディスクのリストア作業を行います。

リストアするサーバでグループリソースのディスクリソースが活性化されている必要があります。

4. タイムアウト一時調整コマンドで調整したタイムアウト倍率を元に戻します。

```
# clptoratio -i
```

---

**関連情報:** タイムアウト一時調整コマンドの詳細については、『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---

### CLUSTERPRO 停止状態でリストア

1. クラスタの状態を正常状態にします。
2. CLUSTERPRO デーモンを停止します。

```
# clpcl -t -a
```

3. 必要であれば<sup>1</sup>以下のコマンドを実行し、ディスクリソースのパーティションを Read/Write に設定します。

例) ディスクリソースのパーティションデバイスが /dev/sdb5 の場合

```
# clproset -w -d /dev/sdb5
```

4. リストアする共有ディスク上のファイルシステムを手動で mount し、リストア作業を行います。また、リストア作業完了後、必ずファイルシステムを umount してください。
5. 必要であれば1以下のコマンドを実行し、ディスクリソースのパーティションを ReadOnly に設定します。なお、ボリュームマネージャリソースが利用しているデバイスは ReadOnly に設定しないで下さい。

例) ディスクリソースのパーティションデバイスが /dev/sdb5 の場合

```
# clproset -o -d /dev/sdb5
```

6. CLUSTERPRO デーモンを起動します。

```
# clpcl -s -a
```

---

**関連情報:** クラスタ操作コマンドの詳細については、『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---

### ミラーディスク、ハイブリッドディスクのデータのリストアを実行する

ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソース上のデータをリストアする方法について説明します。

### CLUSTERPRO 起動状態でのリストア

---

<sup>1</sup> ディスクリソースのディスクタイプが「Disk」に設定されている場合のみ必要になります。

1. クラスタの状態を正常状態にします。
2. ユーザ空間の高負荷によるハートビートタイムアウト等を防ぐためタイムアウト一時調整コマンドで CLUSTERPRO のタイムアウト倍率を変更します。

タイムアウトを現在の設定値の 3 倍にし、この設定の有効期間を 1 時間にする場合は、以下のようにコマンドを実行してください。

```
# clptoratio -r 3 -t 1h
```

3. ミラーディスクまたはハイブリッドディスクのリストア作業を行います。

リストアするサーバでグループリソースのミラーディスクリソースまたはハイブリッドディスクリソースが活性化されている必要があります。

4. タイムアウト一時調整コマンドで調整したタイムアウト倍率を元に戻します。

```
# clptoratio -i
```

---

**関連情報:** タイムアウト一時調整コマンドの詳細については、『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---

## CLUSTERPRO 停止状態でのリストア

CLUSTERPRO 停止状態でのリストアは推奨しません。



## 第 9 章                      運用開始前の準備を行う

本章では、クラスタシステムの運用開始前に必要な事項について説明します。業務シミュレーションやバックアップ / リストア、および障害発生時のログ収集方法などについて説明します。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

- 基本的な運用、操作手順を理解する ..... 222
- CLUSTERPRO を一時停止する ..... 225
- ログ収集手順を確認する ..... 227

## 基本的な運用、操作手順を理解する

クラスタシステムの基本的な運用手順について説明します。運用開始前に、これらを実際に行い、クラスタシステムが正しく動作するかを確認するとともに、正しい手順で操作ができるようにしておいてください。

以下、クラスタ起動、クラスタシャットダウン、サーバシャットダウンに関しての手順を説明します。

### クラスタを起動する

以下の手順に従って、クラスタを起動してください。

1. 共有ディスクまたは外付けのミラーディスクを使用している場合は、ディスクの電源を投入します。
2. クラスタを構成している全てのサーバの電源を投入します。

クラスタが起動します。

---

**注 1:** クラスタ内の全てのサーバの電源投入は、Builder の [クラスタプロパティ]-[タイムアウト] タブで設定する [同期待ち時間] 内に行ってください。この時間内にサーバの起動が確認されない場合には、フェイルオーバーが発生するため注意してください。

**注 2:** 共有ディスクは、電源投入後数分間の時間をかけて初期化処理を行います。初期化処理中にサーバが起動すると、共有ディスクを認識できません。共有ディスクの初期化完了後、サーバが起動するように設定してください。

---

### クラスタシャットダウン、サーバシャットダウンを実行する

クラスタのシャットダウンやサーバのシャットダウンは、CLUSTERPRO コマンドまたは WebManager を使用して行ってください。

---

**注:** Replicator / Replicator DR を使用している場合には、CLUSTERPRO コマンドまたは WebManager を使用しないでクラスタのシャットダウンを行うとミラーブレイクが発生することがあります。

---

### クラスタ全体をシャットダウンするには

clpstdn コマンド、または WebManager からクラスタシャットダウンを実行することでクラスタをシャットダウンすることができます。クラスタシャットダウンにより、クラスタ内の全サーバをクラスタとして正常に終了させることができます。

---

**関連情報:** clpstdn コマンドの詳細および WebManager の機能詳細については『リファレンスガイド』を参照してください。

---

## サーバ単体をシャットダウンするには

clpdown コマンド、または WebManager からサーバシャットダウンを実行することでサーバをシャットダウンすることができます。

サーバをシャットダウンするとフェイルオーバーが発生します。Replicator / Replicator DR を使用している場合にはミラーブレイクも発生します。

ハードウェア保守時など、故意に待機系サーバに代替運転をさせたい場合などにサーバをシャットダウンさせます。

---

**関連情報:** clpdown コマンドの詳細および WebManager の機能詳細については『リファレンスガイド』を参照してください。

---

## クラスタサスペンド、クラスタリジュームを実行する

クラスタ構成情報の更新、CLUSTERPRO のアップデートなどを行いたい場合に、業務を継続したまま、CLUSTERPRO デーモンを停止させることができます。この状態をサスペンドといいます。サスペンド状態から通常の業務状態に戻ることをリジュームといいます。

サスペンド・リジュームはクラスタ内の全てのサーバに対して処理を要求します。サスペンドは、クラスタ内の全サーバの CLUSTERPRO デーモンが起動した状態で実行してください。

クラスタのサスペンドやリジュームは、CLUSTERPRO コマンドまたは WebManager を使用して行ってください。

サスペンド状態では、活性していたリソースはそのまま活性した状態で CLUSTERPRO デーモンが停止するため以下の機能が停止します。

- 全てのハートビートリソースが停止します。
- 全てのモニタリソースが停止します。
- グループまたはグループリソースの操作ができなくなります。(起動、停止、移動)
- WebManager および clpstat コマンドでのクラスタ状態の表示または操作ができなくなります。
- 以下のコマンドが使用不可となります。
  - clpstat
  - clpcl の --resume 以外のオプション
  - clpdown
  - clpstdn
  - clpgrp
  - clptoratio
  - clpmonctrl (-c, -v オプションを除く)
  - clprsc
  - clpcpufreq

## クラスタをサスペンドするには

clpcl コマンド、または WebManager からクラスタサスペンドを実行することでクラスタをサスペンドすることができます。

---

**関連情報:** clpcl コマンドの詳細および WebManager の機能詳細については『リファレンスガイド』を参照してください。

---

## クラスタをリジュームするには

clpcl コマンド、または WebManager からクラスタリジュームを実行することでクラスタをリジュームすることができます。

---

**関連情報:** clpcl コマンドの詳細および WebManager の機能詳細については『リファレンスガイド』を参照してください。

---



# CLUSTERPRO を一時停止する

CLUSTERPRO の動作を停止する方法としては、CLUSTERPRO デーモンを停止する方法と、CLUSTERPRO デーモンを無効化する方法の 2 つがあります。

## CLUSTERPRO デーモンの停止

OS をシャットダウンしないで CLUSTERPRO デーモンだけを停止する場合、`clpcl` コマンドを使用します。

**関連情報:** `clpcl` コマンドの詳細については『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

## CLUSTERPRO デーモンの無効化

OS 起動時に CLUSTERPRO デーモンが起動しないようにするには、`chkconfig` コマンドで CLUSTERPRO デーモンを無効化できます。

CLUSTERPRO デーモンの無効化は以下の手順で行ってください。

1. デーモンを無効化するサーバ上で、`chkconfig --del name` を実行して以下の順序でサービスを無効にします。  
Ubuntu の場合は、`update-rc.d -f name remove` を実行します。
  - `clusterpro_alertsync`
  - `clusterpro_webmgr`
  - `clusterpro`
  - `clusterpro_md`
2. WebManager または `clpstdn` コマンドでクラスタシャットダウン、リブートを実行し再起動します。

## 無効化した CLUSTERPRO デーモンを有効にする

無効化した CLUSTERPRO デーモンを再び有効化する時は以下の手順で行ってください。

1. デーモンを無効化したサーバ上で、`chkconfig` コマンドを使用して以下の順序でサービスを有効にします。

以下のコマンドを実行してサービスを有効にします。

**`chkconfig --add name`**

- `clusterpro_md`
- `clusterpro`
- `clusterpro_webmgr`
- `clusterpro_alertsync`

Ubuntu の場合は以下のコマンドを実行します。

```
# update-rc.d clusterpro_md defaults 85 6
# update-rc.d clusterpro defaults 90 5
```


```
# update-rc.d clusterpro_webmgr defaults 91 4
# update-rc.d clusterpro_alertsync defaults 92 3
```


2. サーバを再起動します。

## ログ収集手順を確認する


以下に WebManager を使用してログを収集する方法について説明します。

### WebManager を使用してログを収集するには

1. WebManager を起動します。
2. [ツール] メニューの [クラスタログ収集]、またはツールバーの  をクリックします。[クラスタログ収集] ダイアログボックスが表示されます。




3. ログを収集したいサーバのチェックボックスを選択し、収集するログのパターンを選びます。パターンの詳細を見るには、[情報] を、設定を既定値に戻すには、[デフォルト] をクリックします。
4. [OK] をクリックします。クラスタログ収集が開始され [クラスタログ収集進捗] ダイアログボックスが表示されます。



クラスタログ収集進捗に進捗状況が表示されます。最新の状態に更新するには [更新] をクリックします。

5. クラスタログ収集が完了すると、[ファイルのダウンロード] ダイアログボックスが表示されるので、保存場所を指定しログをダウンロードします。



(\* Internet Explorer 7.0 の場合)

---

**注:** この状態のまま 10 分以上経つと、正常にダウンロードできないことがあります。

---

クラスタログ収集を実行すると、サーバ側のコンソールに以下のようなメッセージが表示される場合がありますが、ログ収集に問題はありませんので、本メッセージは無視してください。

```
hda: bad special flag: 0x03
```

```
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
```

---

**注:** クラスタログ収集中に、他のモーダルダイアログボックスを表示していると、[ファイルのダウンロード] ダイアログボックスが表示されません。[ファイルのダウンロード] ダイアログボックスを表示するには、他のモーダルダイアログボックスを終了してください。

---

## 第 10 章                    CLUSTERPRO をアンインストール/再インストールする

本章では、CLUSTERPRO をアンインストール/再インストールする手順について説明します。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

- アンインストール手順..... 230
- 再インストール手順..... 233

## アンインストール手順

### CLUSTERPRO Server のアンインストール

---

**注:** CLUSTERPRO Server のアンインストールは、必ず root 権限を持つユーザで実行してください。アンインストール前に構成情報の採取を推奨します。詳細は『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---

以下の手順に従って、CLUSTERPRO Server をアンインストールします。

1. SNMP 連携機能を利用している場合は、CLUSTERPRO Server アンインストール前に連携を解除する必要があります。設定解除手順に関しては、「SNMP 連携機能の設定を解除するには」を参照してください。
2. **chkconfig --del name** を実行して、以下の順序でサービスを無効にします。  
Ubuntu の場合は **update-rc.d -f name remove** を実行します。
  - clusterpro\_alertsync
  - clusterpro\_webmgr
  - clusterpro
  - clusterpro\_md
  - clusterpro\_trn
  - clusterpro\_evt
3. WebManager または clpstdn コマンドでクラスタシャットダウン、リブートを実行し再起動します。
4. **rpm -e clusterpro** を実行します。  
Ubuntu の場合は、**dpkg -r clusterpro** を実行します。Ubuntu の場合は /opt/nec/clusterpro 配下の構成情報や内部ログが削除されません。不要であれば手動で削除してください。

---

**注:** 上記以外のオプションを指定しないでください。

---

## オフライン版 CLUSTERPRO Builder のアンインストール

### Linux の場合

---

**注:** CLUSTERPRO Builder のアンインストールは、必ず root 権限を持つユーザで実行してください。

---

以下の手順に従って、CLUSTERPRO Builder をアンインストールします。

1. Web ブラウザを全て終了します。
2. `rpm -e clusterprobuilder` を実行します。

---

**注:** 上記以外のオプションを指定しないでください。

---

### Windows の場合

以下の手順に従って、CLUSTERPRO Builder をアンインストールします。

1. Web ブラウザをすべて終了します (タスクトレイから JavaVM のアイコンが消えるのを確認してください)。
2. エクスプローラで、CLUSTERPRO Builder をインストールしたフォルダを削除します。

## SNMP 連携機能の設定を解除するには

CLUSTERPRO Server をアンインストールする際は、必ず SNMP 連携機能の設定解除も行ってください。

以下の手順に従い、設定解除してください。

---

**注 1:** root ユーザで設定解除してください。

**注 2:** アンインストール手順に現れる Net-SNMP 関連の記述はディストリビューション毎に異なる可能性があります。

---

1. snmpd デーモンを停止します。

---

**注:** 通常、以下のコマンドを実行することで停止できます。

```
/etc/init.d/snmpd stop
```

---

2. snmpd デーモンの構成ファイルから SNMP 連携機能の登録を解除します。

テキストエディタで構成ファイルを開いてください。

以下に該当する行を削除してください。

```
dlmod clusterManagementMIB /opt/nec/clusterpro/lib/libclpmgmtmib.so
dlmod clusterManagementMIB /opt/nec/clusterpro/lib/libclpmgmtmib2.so
```

---

**注 1:** 通常、snmpd デーモンの構成ファイルは以下に配置されています。

```
/etc/snmp/snmpd.conf
```

**注 2:** snmpd デーモンで許可している MIB ビュー(snmpd.conf の view 定義) から、CLUSTERPRO の OID を削除してください。

CLUSTERPRO の OID は、「1.3.6.1.4.1.119.2.3.207」です。

---

3. 「SNMP 連携機能を設定するには」で作成したシンボリックリンクを削除します。  
「SNMP 連携機能を設定するには」でシンボリックリンクを作成した場合、削除してください。
4. snmpd デーモンを起動します。

---

**注:** 通常、以下のコマンドを実行することで起動できます。

```
/etc/init.d/snmpd start
```

---



# 再インストール手順

## CLUSTERPRO Server の再インストール

CLUSTERPRO Server を再インストールする場合、Builder で作成した構成情報 FD (構成変更を行った場合は最新の構成情報 FD) が必要です。

Builder で作成した構成情報 FD (構成変更を行った場合は最新の構成情報 FD) がない場合は、clpcfctrl コマンドでバックアップを作成できます。詳細は『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

### クラスタ全体を再インストールする場合

以下の手順に従って、CLUSTERPRO Server を再インストールします。

1. CLUSTERPRO Server をアンインストールします。  
詳細は、「CLUSTERPRO Server のアンインストール」を参照してください。
2. CLUSTERPRO Server をインストールしてクラスタを再生成します。  
詳細は「CLUSTERPRO Server のセットアップ」を参照してください。

### クラスタ内の一部のサーバのみ再インストールする場合

以下の手順に従って、CLUSTERPRO Server を再インストールします。

1. CLUSTERPRO Server をアンインストールします。  
詳細は「CLUSTERPRO Server のアンインストール」を参照してください。
2. CLUSTERPRO Server の rpm をインストールします。  
詳細は「CLUSTERPRO deb パッケージ をインストールするには」を参照してください。

---

**注:** CLUSTERPRO Server を再インストールしたサーバはインストール後、再起動しておく必要があります。

---

3. CLUSTERPRO Server を再インストールしなかったサーバから再インストールしたサーバに構成情報を配信します。  
クラスタ内の再インストールしなかったサーバのいずれか 1 台に root でログインします。  
以下のコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -h <再インストールしたサーバのホスト名>  
または  
clpcfctrl --push -h <再インストールしたサーバの IP アドレス>
```

配信が正常に終了した場合、以下のメッセージが表示されます。

```
Command succeeded. (code:0)
```

---

**注:** clpcfctrl 実行時のトラブルシューティングについては『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---

4. 配信した構成情報にミラーリソースが設定されている場合、ミラーリソースのクラスタパーティションに設定されているデバイスを初期化する必要があります。clpmdinit コマンドを使用して初期化を行ってください。詳細は『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。
5. 再インストールするサーバでノードライセンスのオプションを使用する場合には、ライセンスを登録します。  
再インストールするサーバでノードライセンスのオプションを使用しない場合には、この手順は不要です。  
詳細は「ノードライセンスの登録」を参照してください。
6. 再インストールを行ったサーバを再起動します。

## 付録 A                      トラブルシューティング

### Builder のインストール時

|   | エラーメッセージ   | 原因                                      | 対処                                |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 1 | failed to open<br>//var/lib/rpm/packages.rpm error:<br>cannot open<br>//var/lib/rpm/packages.<br>rpm | root権限を持つユーザではありません。                    | root権限を持つユーザで実行してください。            |
| 2 | error: package clusterprobuilder-*<br>is already installed   | すでにCLUSTERPRO<br>Builder がインストールされています。 | 一度アンインストールしてから<br>再度インストールしてください。 |

### Builder のアンインストール時

|   | エラーメッセージ   | 原因                              | 対処法   |
|---|--|---------------------------------|---|
| 1 | failed to open<br>//var/lib/rpm/packages.rpm<br>error: cannot open<br>//var/lib/rpm/packages.rpm | root権限を持つユーザではありません。            | root権限を持つユーザで<br>実行してください。                                |
| 2 | error: Cluster Builder is running  | CLUSTERPRO Builder<br>が起動しています。 | Webブラウザを終了してく<br>ださい。しばらくした後、再<br>度アンインストールを実行<br>してください。 |

## CLUSTERPRO Server のインストール時

|   | エラーメッセージ   | 原因   | 対処  |
|---|--|--|---|
| 1 | failed to open<br>//var/lib/rpm/packages.rpm error:<br>cannot open<br>//var/lib/rpm/packages.rpm | root権限を持つユーザではありません。   | root権限を持つユーザで実行してください。                                      |
| 2 | error: package clusterpro-* is<br>already installed  | すでにCLUSTERPROがインストールされています。                                    | 一度アンインストールしてから再度インストールしてください。                               |
| 3 | warning: CLUSTERPRO : The<br>mirror driver is not supported this<br>distribution.                | ミラードライバは<br>CLUSTERPROをインストールしたサーバのディストリビューションをサポートしていません。     | ミラードライバがサポートしていないディストリビューションではミラーディスクリソースが動作しません。           |
| 4 | warning: CLUSTERPRO : The khb<br>driver is not supported this<br>distribution.                   | clpkhbdドライバは<br>CLUSTERPROをインストールしたサーバのディストリビューションをサポートしていません。 | clpkhbdドライバがサポートしていないディストリビューションではカーネルモードLANハートビートが動作しません。  |
| 5 | warning: CLUSTERPRO : The ka<br>driver is not supported this<br>distribution.                    | clpkaドライバは<br>CLUSTERPROをインストールしたサーバのディストリビューションをサポートしていません。   | clpkaドライバがサポートしていないディストリビューションではclpkaドライバを使用するモジュールが動作しません。 |

## CLUSTERPRO Server のアンインストール時

|   | エラーメッセージ   | 原因                   | 対処法  |
|---|--|----------------------|--|
| 1 | failed to open<br>//var/lib/rpm/packages.rpm<br>error: cannot open<br>//var/lib/rpm/packages.rpm | root権限を持つユーザではありません。 | root権限を持つユーザで実行してください。                             |
| 2 | error: CLUSTERPRO is running   | CLUSTERPROが起動しています。  | chkconfigで サービスを無効にしてサーバを再起動し、再度アンインストールを実行してください。 |

## ライセンス関連のトラブル シューティング

| 動作及びメッセージ   | 原因   | 対処  |
|---|--|---|
| <p>コマンド実行後、以下のメッセージがコンソールに出力された。</p> <p>「Log in as root.」</p>   | <p>一般ユーザでコマンドを実行しています。</p>                               | <p>root でログインするか、su - で root に変更後、再度実行してください。</p>   |
| <p>ライセンス登録でコマンド実行後、以下のメッセージがコンソールに出力された。</p> <p>「Command succeeded. But the license was not applied to all the servers in the cluster because there are one or more servers that are not started up.」</p>                         | <p>CLUSTERPROのデータ転送サービスの未起動又は、クラスタ構成情報の未配信の可能性があります。</p> | <p>全サーバでのトランザクション サーバ起動、クラスタ構成情報の配信がされているか、再度確認してください。もし、どちらかが未完了であれば、完了後、再度ライセンスの登録を行ってください。</p> |
| <p>Builder で作成したクラスタ構成情報を全サーバに配信後、クラスタシャットダウン、リポートを行うと、WebManager のアラート ビューに以下のメッセージが表示され、クラスタが停止した。</p> <p>「The license is not registered. (%1)」</p> <p>%1: 製品ID</p>   | <p>ライセンスを登録せずにクラスタシャットダウン、リポートを実行したためです。</p>             | <p>クラスタ内のどれか 1台のサーバからライセンス登録を実行してください。</p>  |
| <p>Builder で作成したクラスタ構成情報を全サーバに配信後、クラスタシャットダウン、リポートを行うと、WebManager のアラート ビューに以下のメッセージが表示されていたが、クラスタは、正常に動作している。</p> <p>「The license is insufficient. The number of insufficient is %1. (%2)」</p> <p>%1: ライセンス不足数<br/>%2: 製品 ID</p> | <p>ライセンスが不足しています。</p>                                    | <p>販売元からライセンスを入手し、ライセンスを登録してください。</p>   |
| <p>試用版ライセンスでクラスタ運用中に以下のメッセージが出力され、クラスタが停止した。</p> <p>「The license of trial expired by %1. (%2)」</p> <p>%1: 試用終了日<br/>%2: 製品ID</p>  | <p>ライセンスの有効期間を超えています。</p>                                | <p>販売元へ試用版ライセンスの延長を申請するか、製品版ライセンスを入手し、ライセンスを登録してください。</p>   |



## 付録 B 用語集

### あ

|         |   |
|---------|---|
| インタコネクト | クラスタ サーバ間の通信パス<br>(関連) プライベート LAN、パブリック LAN |
|---------|---|

### か

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 仮想 IP アドレス | 遠隔地クラスタを構築する場合に使用するリソース<br>(IP アドレス) |
|------------|--------------------------------------|

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 管理クライアント | WebManager が起動されているマシン |
|----------|------------------------|

|      |  |
|------|--|
| 起動属性 | クラスタ起動時、自動的にフェイルオーバーグループを<br>起動するか、手動で起動するかを決定するフェイル<br>オーバーグループの属性<br>管理クライアントより設定が可能 |
|------|--|

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 共有ディスク | 複数サーバよりアクセス可能なディスク |
|--------|--------------------|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 共有ディスク型クラスタ | 共有ディスクを使用するクラスタシステム |
|-------------|---------------------|

|           |   |
|-----------|---|
| 切替パーティション | 複数のコンピュータに接続され、切り替えながら使用<br>可能なディスクパーティション<br>(関連) ディスクハートビート用パーティション |
|-----------|---|

|          |   |
|----------|---|
| クラスタシステム | 複数のコンピュータを LAN などをつないで、1 つの<br>システムのように振る舞わせるシステム形態 |
|----------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| クラスタシャットダウン | クラスタシステム全体 (クラスタを構成する全サーバ)<br>をシャットダウンさせること |
|-------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| クラスタパーティション | ミラーディスク、ハイブリッドディスクに設定するパー<br>ティション。ミラーディスク、ハイブリッドディスクの管理<br>に使用する。<br>関連 (ディスクハートビート用パーティション) |
|-------------|---|

|     |   |
|-----|---|
| 現用系 | ある 1 つの業務セットについて、業務が動作してい<br>るサーバ<br>(関連) 待機系 |
|-----|---|

### さ

**セカンダリ (サーバ)** 通常運用時、フェイルオーバーグループがフェイルオーバーする先のサーバ  
(関連) プライマリ サーバ

## た

**待機系** 現用系ではない方のサーバ  
(関連) 現用系

**ディスクハートビート用パーティション** 共有ディスク型クラスターで、ハートビート通信に使用するためのパーティション

**データパーティション** 共有ディスクの切替パーティションのように使用することが可能なローカルディスク  
ミラーディスク、ハイブリッドディスクに設定するデータ用のパーティション  
(関連) クラスターパーティション

## な

**ネットワークパーティション** 全てのハートビートが途切れてしまうこと  
(関連) インタコネクト、ハートビート

**ノード** クラスタシステムでは、クラスターを構成するサーバを指す。ネットワーク用語では、データを他の機器に経由することのできる、コンピュータやルータなどの機器を指す。

## は

**ハートビート** サーバの監視のために、サーバ間で定期的にお互いに通信を行うこと  
(関連) インタコネクト、ネットワークパーティション

**パブリック LAN** サーバ / クライアント間通信パスのこと  
(関連) インタコネクト、プライベート LAN

**フェイルオーバー** 障害検出により待機系が、現用系上の業務アプリケーションを引き継ぐこと

**フェイルバック** あるサーバで起動していた業務アプリケーションがフェイルオーバーにより他のサーバに引き継がれた後、業務アプリケーションを起動していたサーバに再び業務を戻すこと

**フェイルオーバーグループ** 業務を実行するのに必要なクラスターリソース、属性の集合



---

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>フェイルオーバーグループの移動</b> | ユーザが意図的に業務アプリケーションを現用系から待機系に移動させること  |
| <b>フェイルオーバーポリシー</b>    | フェイルオーバー可能なサーバリストとその中でのフェイルオーバー優先順位を持つ属性   |
| <b>プライベート LAN</b>      | クラスタを構成するサーバのみが接続された LAN (関連) インタコネクト、パブリック LAN  |
| <b>プライマリ (サーバ)</b>     | フェイルオーバーグループでの基準で主となるサーバ (関連) セカンダリ (サーバ)  |
| <b>フローティング IP アドレス</b> | フェイルオーバーが発生したとき、クライアントのアプリケーションが接続先サーバの切り替えを意識することなく使用できる IP アドレス<br>クラスタサーバが所属する LAN と同一のネットワーク アドレス内で、他に使用されていないホスト アドレスを割り当てる |

## ま

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>マスタサーバ</b>      | Builder の [サーバ共通のプロパティ]-[マスタサーバ] で先頭に表示されているサーバ                        |
| <b>ミラーディスクコネクト</b> | ミラーディスク、ハイブリッドディスクでデータのミラーリングを行うために使用する LAN。プライマリインタコネクトと兼用で設定することが可能。 |
| <b>ミラーディスクシステム</b> | 共有ディスクを使用しないクラスタシステム<br>サーバのローカルディスクをサーバ間でミラーリングする                     |



# 付録 C 索引

## B

Builder のアンインストール, 231

## C

CLUSTERPRO, 17, 19  
CLUSTERPRO Server のセットアップ, 73  
CLUSTERPRO デーモン, 225  
CLUSTERPRO モジュール別の動作環境の確認, 17, 30  
CLUSTERPRO 本体 debパッケージ のインストール, 75, 233  
CLUSTERPRO 本体 RPM のインストール, 74  
CLUSTERPRO 本体のアンインストール, 230  
CLUSTERPRO 本体の再インストール, 233  
CPUライセンスの登録, 82

## F

FD へ保存, 184, 185

## J

Java 実行環境の設定, 100

## O

OS 起動時間の調整, 46

## S

SNMP 連携機能の設定を解除するには, 232  
SNMP 連携機能を設定するには, 78

## V

VERITAS Volume Managerの構成, 123  
VMノードライセンスの登録, 86

## W

WebManager, 99  
WebManager の起動, 97, 99, 100  
WebManagerの再起動, 198

## あ

アップロード, 198, 200, 205  
アンインストール, 229, 230

## い

一時停止, 221, 225  
インストール, 74, 75, 76, 233  
インストールからクラスタ生成までの流れ, 72

## う

運用形態, 53, 55

## お

オフライン版CLUSTERPRO Builderのインストール, 76

## か

片方向スタンバイクラスタのフェイルオーバー, 56  
環境のサンプル, 125, 145, 164

## き

共有ディスク方式, 21

## く

クラスタ シャットダウン, 222, 223  
クラスタ環境のサンプル, 101  
クラスタ構成情報のアップロード, 205, 206  
クラスタ構成情報の作成, 97, 98, 108, 131, 150, 168  
クラスタ構成情報のバックアップ, 205, 206  
クラスタ構成情報の反映, 197  
クラスタ構成情報の変更, 193, 194, 196  
クラスタ構成情報の保存, 97, 182  
クラスタ構成の設計, 53, 62  
クラスタシステムの設計, 54  
クラスタシャットダウン・再起動, 202  
クラスタの起動, 222  
**クラスタの作成**, 110, 132, 152, 170  
クラスタの生成, 97, 122, 144, 163, 181, 186  
クラスタの追加, 108, 110, 131, 132, 152, 170  
クラスタの動作確認, 188, 190  
グループの追加, 115, 136, 156, 175  
グループリソース, 53, 63  
グループリソースの追加, 116, 157, 176

## こ

コマンド ラインからの対話形式でのライセンス登録, 82, 84, 86, 88, 93

## さ

サーバ シャットダウン, 222, 223  
サーバの時刻の同期, 52  
サーバの追加, 111, 132, 152, 171  
再インストール, 229, 233  
再起動, 199, 202  
サスペンド・リジューム, 198, 201  
サポートしているブラウザ, 100

## し

システム構成例, 17, 21  
シャットダウン, 199, 202

## せ

設定値の確認, 97, 101, 145, 164

## そ

双方向スタンバイクラスフェイルオーバー, 57  
ソフトウェア構成, 20

## ち

注意事項, 58, 204

## て

停止・再開, 198, 199, 200, 202, 203  
ディスクリソース用の共有ディスクを設定する, 35  
データミラー方式, 21

## と

動作確認, 188, 190  
動作確認テスト, 209, 210  
動作環境, 17, 30, 32  
トラブルシューティング, 235

## に

二重化するアプリケーション, 53, 58

## ね

ネットワーク構成, 111, 133, 153, 171, 172  
ネットワーク設定の確認, 48  
ネットワークパーティション解決処理, 112, 134, 154, 173  
ネットワークパーティション解決リソース, 53, 67

## の

ノードライセンスの登録, 90

## は

ハードウェア構成, 17, 33  
ハードウェア構成後の設定, 34  
ハードウェア構成例, 31  
ハートビートリソース, 53, 66  
ハイブリッドディスクリソース用の共有ディスクを設定する, 37  
ハイブリッドディスクリソース用のパーティションを設定, 40, 186  
ハイブリッド方式, 21  
バックアップ, 205, 209, 214

## ふ

ファイアウォールの設定の確認, 49  
ファイル システム, 216  
ファイル システムへ保存, 182, 183  
フェイルオーバー, 56, 57  
ブラウザ, 100

## み

ミラーディスクリソース用のパーティションを設定, 43

## む

無効化, 225

## も

モニタリソース, 53, 64  
モニタリソース異常時の回復動作を抑制, 122, 144, 163, 180  
モニタリソースの追加, 119, 141, 161, 178, 181

## ら

ライセンス ファイル指定でのライセンス登録, 82, 83, 86, 87, 90, 91  
ライセンスの登録, 82

## り

リストア, 209, 216

## る

ルート ファイル システムの確認, 48

## ろ

ログ収集, 221, 227