

[SigmaSystemCenter 1.2/1.3 管理サーバ データベース変更手順書]

SigmaSystemCenter(SSC)のデータベースとしてデフォルトでインストールされる MSDE 2000 を SQL Server 2000 SP4 または SQL Server 2005 にアップグレード できます。(対応バージョンは、SSC1.2, 1.3)

SSC、SQL Server 2000 SP4、SQL Server 2005 のインストール／アンインストールにあたり、以下の手順を参考にしてください。

1. SQL Server 2000 SP4 変更手順

インストール・アンインストールのポイントは、以下の通りです。
手順詳細については、各製品のドキュメントを参照してください。

■インストール手順

1.SSC をインストールします。このとき、データベースは MSDE がインストールされます。

2.SQL Server 2000 をアップグレードインストールします。
(MSDE → SQL2000)

★インストールの中、「SQL Server の既存のインスタンスに対して
コンポーネントのアップグレード、削除、または追加」を選択して
インスタンス「PVMINF_INSTANCE」「RM_PFMDBIS」に対して
アップグレードを行います。

・マシンを再起動します

3.SQL Server 2000 SP4 をアップグレードインストールします。
(SQL2000 → SQL2000SP4)

★インストールの中、インスタンス「PVMINF_INSTANCE」「RM_PFMDBIS」に
対してアップグレードを実行します。

・マシンを再起動します

■アンインストール手順

1. 「アプリの追加と削除」から SQL Server 2000 の各インスタンス
「PVMINF_INSTANCE」と「RM_PFMDBIS」をアンインストールします。

2. SystemProvisioning のみを手動でアンインストールします。

以下の手順で行ってください。

- 1) 「管理ツール」の「サービス」で「PVMService」を停止する。
- 2) タクスマネージャで SystemProvisioning 関連プロセス(※1)が終了していることを確認する。
- 3) コマンドプロンプトでインストール媒体の¥PVM に移動する。
- 4) 以下のコマンドを実行する。(サイレントアンインストールする)

PVMsetup.exe /x /s /v/qn

- 5) SystemProvisioning インストールフォルダ、
PVMINF_INSTANCE インスタンスのフォルダを削除する。

3. 他 SSC 製品について、SSC インストーラからアンインストールします。

(※1)SystemProvisioning 関連プロセスは以下の通りです。

PVMServiceProc.exe、PVM.exe、PvmDpmIf.exe、PvmVmInfoTimer.exe、
pvminfosrv.exe、aswm.exe、PVMCore.exe、pvmucsrv.exe

2. SQL Server 2005 変更手順

インストール・アンインストールのポイントは、以下の通りです。
手順詳細については、各製品のドキュメントを参照してください。

■インストール手順

1. SigmaSystemCenter(SSC)をインストールします。
このとき、データベースは MSDE 2000 がインストールされます。
2. SQL Server 2005(※2)をアップグレードインストールします。
インスタンス「PVMINF_INSTANCE」「RM_PFMDBIS」に対して
アップグレードを実行してください。
3. マシンを再起動します

(※2)MSDE 2000 からアップグレードできる SQL Server 2005 の Edition は
Express Edition、Workgroup Edition、
Express Edition with Advanced Services です。
その他の Edition にアップグレードする場合は、アップグレード可能な
SQL Server 2005 Express Edition 等にアップグレードした後に、
対象の Edition にアップグレードしてください。

■ アンインストール手順

1. 「アプリの追加と削除」から **SQL Server 2005** の各インスタンス
「PVMINF_INSTANCE」と「RM_PFMDBIS」をアンインストールします。
2. **SystemProvisioning** のみを手動でアンインストールします。
以下の手順で行ってください。
 - 1) 「管理ツール」の「サービス」で「PVMService」を停止する。
 - 2) タクスマネージャで **SystemProvisioning** 関連プロセス(※3)が
終了していることを確認する。
 - 3) コマンドプロンプトでインストール媒体の¥PVM に移動する。
 - 4) 以下のコマンドを実行する。(サイレントアンインストールする)
`PVMsetup.exe /x /s /v/qn`
 - 5) **SystemProvisioning** インストールフォルダ、
PVMINF_INSTANCE インスタンスのフォルダを削除する。
3. 他の SSC 製品について、SSC インストーラから
アンインストールします。

(※3)SystemProvisioning 関連プロセスは以下の通りです。

PVMServiceProc.exe、PVM.exe、PvmDpmIf.exe、PvmVmInfoTimer.exe、
pvminfosrv.exe、aswm.exe、PVMCore.exe、pvmucsrv.exe