

# CLUSTERPRO X for Linux

## OS/カーネル アップデート手順

アップデート手順書

第4版

### 1 はじめに

この手順書はCLUSTERPRO環境にOSのアップデートを適用する場合、追加のソフトウェアのインストールを行う場合の手順書です。本手順書では総じて”アップデート”と表記します。

本書は、CLUSTERPRO X 4.2 以降のバージョンを対象としています。

アップデートは以下の手順のうち何れかで実施します。

- (1) CLUSTERPROの新規インストール時にアップデートも適用する場合
  - CLUSTERPRO環境を新規構築する前にアップデートを行います。既にCLUSTERPROが構築された環境で本手順は行えません。
- (2) すでに運用中のCLUSTERPROにアップデートを適用する場合
  - 全サーバのCLUSTERPROを停止しアップデートします。
  - アップデート実施中はサービスが停止した状態になりますが、複数のサーバで同時にアップデートすることができます。
- (3) すでに運用中のCLUSTERPROにローリングアップデートを適用する場合
  - 1台ずつCLUSTERPROを停止してアップデートします。
  - 1台ずつアップデートを実施するため時間がかかりますが、何れかのサーバでサービスを起動した状態を維持できます。
  - フェイルオーバグループが移動する間はサービスが一時的に停止した状態になります。
- (4) すでに運用中のCLUSTERPROを起動したままアップデートを適用する場合
  - CLUSTERPROを起動した状態のままアップデートします。
  - カーネルのみアップデートする場合に実施することができます。アップデートを反映するためにはクラスタシャットダウンリブートが必要です。

上記手順のどれを実施するかを「2 事前確認」より決定してください。アップデートを実施の手順は「3 アップデート手順」を参照してください。

## 2 事前確認

### 2.1 カーネルバージョンの確認

CLUSTERPROには以下の独自のカーネルモジュールがあります。

- ミラードライバ  
(ミラーディスク/ハイブリッドディスクリソースで使用)
- カーネルモードLANハートビートドライバ  
(カーネルモードLANハートビートで使用)
- keepalive ドライバ  
(シャットダウン監視、ユーザ空間モニタリソースで使用)

上記機能を使用し、かつカーネルのアップデートを行う場合、使用中のCLUSTERPROのバージョンがアップデート後のカーネルに対応している必要があります。CLUSTERPROの対応カーネルに関しては、CLUSTERPROのマニュアル『スタートアップガイド CLUSTERPROの動作環境』より確認してください。

アップデート後のカーネルに対応していない場合、CLUSTERPROのアップデートが必要です。 CLUSTERPROのアップデートに関しては、各バージョンのアップデート手順書を参照してください。

### 2.2 アップデート対象、インストール対象の確認

#### 2.2.1 カーネルのみアップデートする場合

CLUSTERPROを起動した状態でアップデートすることが可能ですが。  
サポートするアップデート手順は以下です。

- 3.1 CLUSTERPROの新規インストール時にアップデートも適用する場合
- 3.2 すでに運用中のCLUSTERPROにアップデートを適用する場合
- 3.3 すでに運用中のCLUSTERPROにローリングアップデートを適用する場合
- 3.4 すでに運用中のCLUSTERPROを起動したままアップデートを適用する場合

#### 2.2.2 上記以外の場合

例えば、カーネルバイナリに加えglibcをアップデートする場合や、追加のソフトウェアをインストールする場合を指します。この場合、CLUSTERPROの動作へ影響します。

- アップデートによる負荷
- アップデートの反映処理によるOS動作
- CLUSTERPROが使用するライブラリ(また、それらライブラリがさらに使用しているライブラリ群)の更新

そのため、CLUSTERPROが起動した状態での作業はサポートしていません。  
サポートするアップデート手順は以下です。

- 3.1 CLUSTERPROの新規インストール時にアップデートも適用する場合
- 3.2 すでに運用中のCLUSTERPROにアップデートを適用する場合
- 3.3 すでに運用中のCLUSTERPROにローリングアップデートを適用する場合

## 3 アップデート手順

各手順は以下を参照してください。

### CLUSTERPROの新規インストール時にアップデートも適用する場合

→本書 3.1 と 3.5 を参照してください

### すでに運用中のCLUSTERPROにアップデートを適用する場合

→本書 3.2 と 3.5 を参照してください

### すでに運用中のCLUSTERPROにローリングアップデートを適用する場合

→本書 3.3 と 3.5 を参照してください

### すでに運用中のCLUSTERPROを起動したままアップデートを適用する場合

→本書 3.4 と 3.5 を参照してください

### **3.1 CLUSTERPROの新規インストール時にアップデートも適用する場合**

CLUSTERPROをインストールする前にアップデートを実施してください。

アップデートの動作確認を行う場合はこの時点で確認を行ってください。OS再起動が必要であれば実施してかまいません。

アップデートや動作確認を実施した後、OS再起動を実施した状態にしてください。その後に、『インストール＆設定ガイド CLUSTERPROをインストールする』のCLUSTERPROインストール作業を継続してください。

## 3.2 すでに運用中のCLUSTERPROにアップデートを適用する場合

以下の手順(2)以外をすべてのサーバで行います。

- (1) 以下のコマンドを実行してサービスの起動設定を変更します。

```
clpsvcctrl.sh --disable -a
```

次回のOS起動時にCLUSTERPROが起動しないように設定されます。

上記(1)の手順をすべてのサーバで実行したことを確認してください。確認後、以下の手順に進んでください。

- (2) Cluster WebUIからクラスタのシャットダウンを実行します。  
Cluster WebUIを使用していない場合には、何れか1台のサーバからclpstnコマンドを実行してクラスタのシャットダウンを実行します。
- (3) サーバを再起動してrootでloginします。
- (4) アップデートを実施してください。  
アップデートの動作確認を行う場合はこの時点での確認を行ってください。  
OS再起動が必要であれば実施してかまいません。動作確認完了後に次の手順に進んでください。
- (5) 以下のコマンドを実行してサービスの起動設定を変更します。

```
clpsvcctrl.sh --enable -a
```

次回のOS起動時にCLUSTERPROが自動起動するように設定されます。

(3)～(5)の手順をすべてのサーバで実行したことを確認してください。確認後、以下の手順に進んでください。

- (6) サーバをshutdownコマンドやrebootコマンドで再起動します。

以上でアップデートが終了しました。


### 3.3 すでに運用中のCLUSTERPROにローリングアップデートを適用する場合



Replicatorオプションを使用している場合、ミラー復帰を延べ2回行うため本手順は推奨しません。3.2の手順をお勧めします。

事前にグループの移動で異常が発生しないことを確認しておいてください。

ローリングアップデートを適用するには以下の手順を実行します。



手順の文中の図は、サーバ名、ミラーディスクリソース名を以下の例で表示しています。

	例
サーバ1	server1
サーバ2	server2
ミラーディスクリソース1	md1
ミラーディスクリソース2	md2

### 3.3.1 サーバ2のアップデート

- (1) サーバ2でグループが動作している場合は、Cluster WebUIからサーバ2で起動している全てのグループをサーバ1に移動します。  
Cluster WebUIを使用していない場合には、サーバ2でclpgrpコマンドを実行してグループ移動します。
- (2) サーバ2で以下のコマンドを実行してサービスの起動設定を変更します。

```
clpsvcctrl.sh --disable -a
```

次回のOS起動時にCLUSTERPROが起動しないように設定されます。

上記(1), (2)の手順をサーバ2で実行したことを確認してください。確認後、以下の手順に進んでください。

- (3) Cluster WebUIからサーバ2のシャットダウンを実行します。  
Cluster WebUIを使用していない場合には、サーバ2でcltdownコマンドを実行してサーバのシャットダウンを実行します。
- (4) サーバ2を再起動してrootでloginします。
- (5) アップデートを実施してください。  
アップデートの動作確認を行う場合はこの時点で確認を行ってください。  
OS再起動が必要であれば実施してかまいません。動作確認完了後に次の手順に進んでください。
- (6) 以下のコマンドを実行してサービスの起動設定を変更します。

```
clpsvcctrl.sh --enable -a
```

次回のOS起動時にCLUSTERPROが自動起動するように設定されます。

(3)～(6)の手順をサーバ2で実行したことを確認してください。確認後、以下の手順に進んでください。

- (7) サーバ2をshutdownコマンドやrebootコマンドで再起動します。
- (8) サーバ2を再起動してrootでloginします。

Replicatorオプションを使用している場合は、3.3.2に進んでください。Replicatorオプションを使用していない場合は、3.3.3に進んでください。

### 3.3.2 サーバ2 ミラー復帰完了待ち

(1) ミラーディスクリソースの状態は以下のようになります。

- Cluster WebUIを使用している場合は、ミラーディスクリストを開き、ミラーディスクリソースの状態を確認します。
- Cluster WebUIを使用していない場合には、何れか1台のサーバから clpmstatコマンドを実行してミラーディスクリソースの状態を確認します。

(例) ミラーディスクリソース md1 の状態確認

Mirror Status: Abnormal		
md1	server2	server1
Mirror Color	RED	GREEN
Lastupdate Time	--	2008/10/22 10:12:51
Break Time	--	2008/10/22 10:11:15
Disk Error	OK	OK
Difference Percent	0%	1%

ミラーディスクリソースのアクセス状況によって、赤枠部分の値は例とは異なります。

- 自動ミラー復帰をする設定になっている場合は、この状態から全てのミラーディスクリソースのミラー復帰が自動で始まります。確認したタイミングによっては、すでに(2)の状態になっている場合があります。
- 自動ミラー復帰をしない設定になっている場合は、Cluster WebUIや clpmctrlコマンドを使用し、全てのミラーディスクリソースのミラー復帰を手動で実行してください。

(2) 全てのミラーディスクリソースのミラー復帰完了を待ちます。

- Cluster WebUIを使用している場合は、ミラーディスクリストを開き、ミラーディスクリソースの状態を確認します。

全てのミラーディスクリソースの状態が全サーバで「正常」となっていることを確認してください。

- Cluster WebUIを使用していない場合には、何れか1台のサーバからclpmstatコマンドを実行してミラーディスクリソースの状態を確認します。

全てのミラーディスクリソースの状態が全サーバで「GREEN」となっていることを確認してください。

(例) ミラーディスクリソース md1 の状態確認

```
[root@server2 ~]# clpmstat --mirror md1
```

Mirror Status: Normal		
md1	server2	server1
Mirror Color	GREEN	GREEN

(1)、(2)の手順を実行したことを確認してください。確認後、以下の手順に進んでください。

以上でサーバ2のアップデートは完了です。続いてサーバ1のアップデートを行います。

### 3.3.3 サーバ2へ全グループ移動

- (1) clpgrpコマンドを実行して、サーバ1で起動している全てのグループをサーバ2に移動します。
  - (2) サーバ1で起動している全てのグループがサーバ2に移動され、全てのグループの各リソースが正常に動作していることを、Cluster WebUIで確認します。  
Cluster WebUIを使用していない場合には、何れか1台のサーバでclpstatコマンドを実行して確認します。
    - グループ上のアプリケーションが正常に動作していることは、それぞれのアプリケーションで確認してください。
- (1)～(2)の手順を実行したことを確認してください。確認後、以下の手順に進んでください。

### 3.3.4 サーバ1のアップデート

- (1) サーバ1で以下のコマンドを実行してサービスの起動設定を変更します。

```
clpsvcctrl.sh --disable -a
```

次回のOS起動時にCLUSTERPROが起動しないように設定されます。

上記(1)の手順をサーバ1で実行したことを確認してください。確認後、以下の手順に進んでください。

- (2) Cluster WebUIからサーバ1のシャットダウンを実行します。  
Cluster WebUIを使用していない場合には、サーバ1でclpdownコマンドを実行してサーバのシャットダウンを実行します。
- (3) サーバ1を再起動してrootでloginします。
- (4) アップデートを実施してください。  
アップデートの動作確認を行う場合はこの時点で確認を行ってください。  
OS再起動が必要であれば実施してかまいません。動作確認完了後に次の手順に進んでください。
- (5) 以下のコマンドを実行してサービスの起動設定を変更します。

```
clpsvcctrl.sh --enable -a
```

次回のOS起動時にCLUSTERPROが自動起動するように設定されます。

(2)～(5)の手順をサーバ1で実行したことを確認してください。確認後、以下の手順に進んでください。

- (6) サーバ1をshutdownコマンドやrebootコマンドで再起動します。
- (7) サーバ1を再起動してrootでloginします。

Replicatorオプションを使用している場合は、3.3.5に進んでください。Replicatorオプションを使用していない場合は 3.3.6に進んでください。

### 3.3.5 サーバ1 ミラー復帰完了待ち

(1) ミラーディスクリソースの状態は以下のようになります。

- Cluster WebUIを使用している場合は、ミラーディスクリストを開き、ミラーディスクリソースの状態を確認します。
- Cluster WebUIを使用していない場合には、何れか1台のサーバから clpmstatコマンドを実行してミラーディスクリソースの状態を確認します。

(例) ミラーディスクリソース md1 の状態確認

Mirror Status: Abnormal		
md1	server1	server2
Mirror Color	RED	GREEN
Lastupdate Time	--	2008/10/22 10:18:26
Break Time	--	2008/10/22 10:17:56
Disk Error	OK	OK
Difference Percent	0%	1%

ミラーディスクリソースのアクセス状況によって、赤枠部分の値は例とは異なります。

- 自動ミラー復帰をする設定になっている場合は、この状態から全てのミラーディスクリソースのミラー復帰が自動で始まります。確認したタイミングによっては、すでに(2)の状態になっている場合があります。
- 自動ミラー復帰をしない設定になっている場合は、Cluster WebUIや clpmctrlコマンドを使用し、全てのミラーディスクリソースのミラー復帰を手動で実行してください。

(2) 全てのミラーディスクリソースのミラー復帰完了を待ちます。

- Cluster WebUIを使用している場合は、ミラーディスクリストを実行して、ミラーディスクリソースの状態を確認します。

全てのミラーディスクリソースの状態が全サーバで「正常」となっていることを確認してください。

- Cluster WebUIを使用していない場合には、何れか1台のサーバからclpmstatコマンドを実行してミラーディスクリソースの状態を確認します。

全てのミラーディスクリソースの状態が全サーバで「GREEN」となっていることを確認してください。

(例) ミラーディスクリソース md1 の状態確認

[root@server1 etc]# clpmstat --mirror md1		
Mirror Status: Normal		
md1	server1	server2
Mirror Color	GREEN	GREEN

(1)、(2)の手順を実行したことを確認してください。確認後、以下の手順に進んでください。

以上でサーバ1のアップデートは完了です。

### 3.3.6 サーバ1へグループを移動

手順(1), (2) は、サーバ1へグループを移動しない場合、実行する必要はありません。

- (1) Cluster WebUIからサーバ2で起動しているグループのうちサーバ1で起動したいグループをサーバ1に移動します。  
Cluster WebUIを使用していない場合には、サーバ2でclpgrpコマンドを実行してグループ移動します。
- (2) サーバ1へ移動されたグループの各リソースが正常に動作していることを、Cluster WebUIで確認します。  
Cluster WebUIを使用していない場合には、何れか1台のサーバでclpstatコマンドを実行して確認します。
  - グループ上のアプリケーションが正常に動作していることは、それぞれのアプリケーションで確認してください。

以上でアップデートが終了しました。

### **3.4 すでに運用中のCLUSTERPROを起動したままアップデートを適用する場合**

カーネルのアップデートを実施してください。

CLUSTERPROを起動した状態のまま実施してかまいません。

カーネルアップデート実施後、Cluster WebUI(またはclpstndnコマンド等)から再起動を実施してください。

### 3.5 アップデートの確認

Cluster WebUIやclpstatコマンドを使用し、クラスタの状態が正常であることを確認してください。