

ESMPRO/AC Lite for VMware Ver1.0

Windows クライアント アップアップデート手順書

目次

第1章	アップデート.....	2
第2章	アンインストール.....	5

第1章 アップデート

Windowsクライアントである「マルチサーバ構成データ編集」ツールは、Windows端末にインストールして使用します。以下を参照し、アップデートを行なってください。

(1) バージョン確認

- A) アップデート「ACLITEVM-010-003」に含まれるGetAcVer.exeを任意のフォルダにコピーをしてください。

格納ディレクトリ：ACLITEVM-010-003¥Windows¥Install¥GetAcVer.exe

- B) コマンドプロンプト上でGetAcVer.exeを実行してください。
下記表示が出力された場合は、(2) から実行ください。

```
=====
[製品名]:ESMPRO/AC Enterprise[CL]
[バージョン]:4.10 または 4.11
[インストールパス]:C:¥Program Files (x86)¥ESMAC_E_Client
=====
```

何も表示が出なかった場合、Windowsクライアントはインストールされていません。
(3) から実行ください。

下記表示が出力された場合は、(4) から実行ください。

```
=====
[製品名]:ESMPRO/AC Enterprise[CL]
[バージョン]:5.04
[インストールパス]:C:¥Program Files (x86)¥ESMAC_E_Client
=====
```

(2) 旧Windowsクライアントをアンインストール

ESMPRO/AC Lite for VMware Ver1.0」のインストール媒体を使用して、旧Windowsクライアントをアンインストールしてください。

(3) Windowsクライアントのインストール


アップデート「ACLITEVM-010-003」に含まれるインストーラを使用してWindowsクライアントをインストールします。

A) AdministratorもしくはAdministrator権限のあるユーザでコンピュータにログオンし、「ACLITEVM-010-003.zip」を解凍してできる『Windows¥Install¥acecl_install.bat』を起動します。


B) 『ESMPRO/AC Enterprise クライアント セットアップへようこそ』ページが表示されますので、「次へ」ボタンを選択してください。



C) 『インストール先の選択』ページが表示されますので、インストール先のフォルダを指定して「次へ」ボタンを押してください。



- D) 『InstallShield Wizardの完了』 ページが表示されるとインストールは完了です。「完了」ボタンを押してください。



- E) Windowsファイアウォール機能が有効な環境において利用する場合、Windowsファイアウォールの設定画面の[例外]タブの「プログラムの追加」から"AC Management Console"のプログラム(amc.exe)を登録してください。

(4) Windowsクライアントのアップデート

ダウンロードしたアップデートモジュールに付属している下記 README.TXTを参照の上で、最新アップデートを適用してください。

格納ディレクトリ：ACLITEVM-010-003¥Windows¥Update¥README.TXT

第2章 アンインストール

- (1) AdministratorもしくはAdministrator権限のあるユーザでコンピュータにログオンし、「ACLITEVM-010-003.zip」を解凍してできる『Windows¥Install¥acecl_uninstall.bat』を起動します。

格納ディレクトリ：ACLITEVM-010-003¥Windows¥Install¥acecl_uninstall.bat

- (2) 以下のメッセージボックスが表示されますので、「はい(Y)」を選択してください。アンインストール処理が行われます。「いいえ(N)」を選択した場合は、InstallShield ウィザードは終了します。



- (3) 以下の『InstallShield Wizardの完了』ページが表示されますので、「完了」ボタンを押してください。

これで、マルチサーバ構成データ編集のアンインストールは完了です。

