

CLUSTERPRO X 5.0 動作確認済みディストリビューションおよびkernel一覧

＜注意事項＞

- 現在の動作確認状況は、下記の表に記載されているとおりです。
動作確認済み kernel でのご使用を推奨します。

○: 動作確認済み
×: 動作しません

- 表に記載のない kernel は、動作確認していません。
個別での動作確認(有償)も承っております。詳細は以下のページをご参照ください。

CLUSTERPRO カーネル検証サービスのご紹介

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3030100359>

なお、動作確認していない kernel をご利用の場合でも PP・サポートサービスにおけるお問い合わせをお断りすることはございません。ただし、ご利用において問題が発生する場合に、対処物件の提供をお約束するものではありませんのでご注意ください。

- CLUSTERPRO X の CD 媒体には、新しい kernel に対応した rpm が含まれていない場合があります。
ご使用予定の「kernel バージョン」に対応した CLUSTERPRO のアップデートの適用を推奨いたします。
- ドライバのアップデートを適用することで、動作可能となるkernelもございます。
アップデートにつきましては、以下のページをご参照ください。

CLUSTERPRO X for Linux ドライバアップデート

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140107274>

x86_64

ディストリビューション	kernelバージョン	Replicator Replicator DR	clpka,clpkhb	CLUSTERPRO Version
Red Hat Enterprise Linux 8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	○	○	5.0.2-1 ~
Red Hat Enterprise Linux 8.4	4.18.0-305.el8.x86_64	○	○	5.0.0-1 ~
	4.18.0-305.17.1.el8_4.x86_64	○	○	5.0.0-1 ~
	4.18.0-305.19.1.el8_4.x86_64	○	○	5.0.2-1 ~
	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○	○	5.0.2-1 ~
	4.18.0-305.30.1.el8_4.x86_64	○	○	5.0.0-1 ~
Red Hat Enterprise Linux 8.2	4.18.0-193.el8.x86_64	○	○	5.0.0-1 ~
	4.18.0-193.13.2.el8_2.x86_64	○	○	5.0.0-1 ~
	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○	○	5.0.0-1 ~
Red Hat Enterprise Linux 8.1	4.18.0-147.el8.x86_64	○	○	5.0.0-1 ~
Red Hat Enterprise Linux 7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	○	○	5.0.0-1 ~
	3.10.0-1160.41.1.el7.x86_64	○	○	5.0.0-1 ~
	3.10.0-1160.49.1.el7.x86_64	○	○	5.0.0-1 ~
MIRACLE LINUX 8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	○	○	5.0.2-1 ~
MIRACLE LINUX 8.4	4.18.0-305.el8.x86_64	○	○	5.0.0-1 ~
Oracle Linux 8.3	5.4.17-2011.7.4.el8uek.x86_64	×	○	5.0.0-1 ~
Oracle Linux 7.7 UEK5	4.14.35-1902.3.2.el7uek.x86_64	○	○	5.0.0-1 ~
	4.14.35-1902.5.2.2.el7uek.x86_64	○	○	5.0.0-1 ~
Amazon Linux 2	4.14.203-156.332.amzn2.x86_64	○	○	5.0.0-1 ~
	4.14.252-195.483.amzn2.x86_64	○	○	5.0.0-1 ~

ディストリビューション	kernelバージョン	Replicator Replicator DR	clpka,clpkhb	CLUSTERPRO Version
Novell SUSE LINUX Enterprise Server 15 (SP3)	5.3.18-57-default	×	×	5.0.0-1 ~
Novell SUSE LINUX Enterprise Server 15 (SP2)	5.3.18-22-default	×	×	5.0.0-1 ~
Novell SUSE LINUX Enterprise Server 12 (SP5)	4.12.14-120-default	×	×	5.0.0-1 ~
Ubuntu 20.04.3 LTS	5.4.0-81-generic	×	×	5.0.0-1 ~
	5.4.0-99-generic	×	×	5.0.0-1 ~
Ubuntu 20.04 LTS	5.4.0-26-generic	×	×	5.0.0-1 ~
	5.4.0-96-generic	×	×	5.0.0-1 ~